# Lab 0: GDB + QEMU调试64位RISC-V Linux

赵伊蕾 学号: 3200104866

## 1 实验目的

- 安装Ubuntu、Docker
- 编译Linux内核
- 使用GDB、QEMU调试Linux内核

## 2编译Linux内核

我的电脑是Unix系统的,为了更好体验操作系统,我在虚拟机上安装了Ubuntu然后下载Docker容器。使用git下载实验的框架,并且在 labo 路径下下载Linux源代码进行编译。


## 2.1 Linux源码形成配置

make ARCH=riscv CROSS COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- defconfig # 生成配置

这一步是对Linux的源代码形成配置。这一步指令正确执行之前,需要先保证Ubuntu环境之下已经配置好 make 指令、QEMU 环境、gcc 环境。

```
$ sudo apt-get install qemu
$ sudo apt-get install -y gcc make qemu build-essential module-assistant gcc-multilib
g++-mnultilib
$ sudo apt-get install -y gdb-multiarch
```

只有在Ubuntu安装好这些环境之后才能成功编译Linux。



#### 2.2 编译内核

```
make ARCH=riscv CROSS COMPILE=riscv64-unknown-linux-gnu- -j$(nproc) # 编译
```

这一步是对Linux内核中的所有文件进行编译,形成 ·ko 文件。考虑到在虚拟机下编译Linux,虚拟机的内核 只有4位,所以为了防止内存耗尽,调低线程数位 - j4 。以下为成功编译的结果。

```
LD [M] net/netfilter/xt_conntrack.ko

LD [M] net/netfilter/xt_ipvs.ko

LD [M] net/netfilter/xt_mark.ko

LD [M] net/netfilter/xt_nat.ko

LD [M] net/netfilter/xt_tcpudp.ko

LD [M] net/sched/cls_cgroup.ko

LD [M] net/xfrm/xfrm_algo.ko

LD [M] net/xfrm/xfrm_user.ko

root@c30e77226e10:/os22fall-stu/src/lab0/linux#
```

## 2.3 使用QEMU运行内核

QEMU是模拟处理器软件,可以在 x86 平台上执行不同架构下的程序。本实验用QEMU实现RISC-V架构的程序模拟,并且实现GDB与QEMU远程通信调试。

```
$ qemu-system-riscv64 \
    -nographic \
    -machine virt \
    -kernel path/to/linux/arch/riscv/boot/Image \
    -device virtio-blk-device,drive=hd0 \
    -append "root=/dev/vda ro console=ttyS0" \
    -bios default \
    -drive file=rootfs.img,format=raw,id=hd0 \
    -S -s
```

#### QEMU参数含义:

- -nographic: 不使用图形窗口, 使用命令行
- -machine: 指定要 emulate 的机器,可以通过命令 qemu-system-riscv64 -machine help 查看可选择 的机器选项
- -kernel: 指定内核 image
- -append cmdline:使用cmdline作为内核的命令行
- device:指定要模拟的设备,可以通过命令 qemu-system-riscv64 -device help 查看可选择的设备,通过命令 qemu-system-riscv64 -device <具体的设备>,help 查看某个设备的命令选项
- -drive, file=<file name>:使用 file name 作为文件系统
- -s:启动时暂停CPU执行
- -s:-gdb tcp::1234 的简写
- \_bios default:使用默认的 OpenSBI firmware 作为 bootloader

尤其是当GDB与QEMU要在两个Terminal中进行调试的时候,需要加上 -s -s 参数。

下图是QEMU成功运行内核的提示:

```
root@c30e77226e10:/os22fall-stu/src/lab0# qemu-system-riscv64 -nographic -machine virt -kernel linux/
h/riscv/boot/Image -device virtio-blk-device,drive=hd0 -append "root=/dev/vda ro console=ttyS0" -bios
fault -drive file=rootfs.img,format=raw,id=hd0
OpenSBI v0.9
                     / ____ | _ \_ _ |
11 11___
             ___ | (___ | | 1_) | | |
| | | | '_ \ / _ \ '_ \ \___ \| _ < | |
\mathbf{I}
      I_{\perp}I
                     : riscv-virtio,qemu
Platform Name
Platform Features
                      : timer,mfdeleg
Platform HART Count
Firmware Base
                      : 0x80000000
Firmware Size
                      : 100 KB
Runtime SBI Version
                      : 0.2
```

## 以下是编译成功,进入QEMU的提示与标志。

```
0.8708261 usbhid: USB HID core driver
    0.874275] NET: Registered PF_INET6 protocol family
    0.893744] Segment Routing with IPv6
    0.894554] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
    0.895299] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
    0.899678] NET: Registered PF_PACKET protocol family
    0.902358] 9pnet: Installing 9P2000 support
    0.903526] Key type dns_resolver registered
    0.906977] debug_vm_pgtable: [debug_vm_pgtable
                                                        ]: Validating architecture page table
    0.931740] Legacy PMU implementation is available
    1.007987] EXT4-fs (vda): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: disabled.
    1.010759] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 254:0.
    1.018024] devtmpfs: mounted
    1.115437] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2176K
    1.117705] Run /sbin/init as init process
Please press Enter to activate this console.
 Please press Enter to activate this console.
 / #
```

## 2.4 使用GDB与QEMU远程通信调试

```
# Terminal 1
$ qemu-system-riscv64 -nographic -machine virt -kernel
path/to/linux/arch/riscv/boot/Image \
    -device virtio-blk-device,drive=hd0 -append "root=/dev/vda ro console=ttyS0" \
    -bios default -drive file=rootfs.img,format=raw,id=hd0 -S -s

# Terminal 2
$ riscv64-unknown-linux-gnu-gdb path/to/linux/vmlinux
```

先启动QEMU,由于参数 -s -s QEMU会在启动时候暂停CPU的执行,所以在进入程序之前暂停下来。GDB则可以通过新的终端,与QEMU连接进行远程通信,然后发送指令进行调试。

GDB连接、测试的代码如下:

```
(gdb) target remote :1234 # 连接 qemu(gdb) b start_kernel # 设置断点(gdb) continue # 继续执行(gdb) quit # 退出 gdb
```

### 以下是我自己使用GDB测试的一些步骤与结果

• 设置、查询断点

GDB先使用(tcp:1234 port)建立通信,然后设置一些断点,可以通过start\_kernal设置也可以通过手动对某地址添加断点。下图左侧的Terminal是用来发出GDB指令,对远程QEMU进行调试;右侧的Terminal是QEMU环境,会显示调试的结果。

```
(gdb) b start_kernal
(gdb) b *0x80000000 #在0x8000000地址处设置断点
(gdb) info breakpoints #查询断点
```

```
Domain0 HARTs
(gdb) b *0x80008000
                                                                   Domain0 Region00
                                                                                          : 0x0000000080000000-0x000000008001ffff (
Breakpoint 1 at 0x800086
(gdb) b *0xffffffff808006b8
                                                                   Domain0 Region01
                                                                                          DomainO Next Address
Cannot access memory at address 0xffffffff808006b8
                                                                                          : 0x0000000080200000
                                                                                          : 0x0000000087000000
                                                                   Domain0 Next Arg1
(gdb) b *0x80200000
                                                                   Domain0 Next Mode
                                                                                          : S-mode
Breakpoint 2 at 0x80200000
                                                                   Domain0 SysReset
(qdb) info breakpoints
Num
    Type Disp Enb Address
                                             What
                                                                   Boot HART ID
      breakpoint keep y 0x0000000080008000
                                                                                          : 0
                                                                   Boot HART Domain
                                                                                          : root
      breakpoint keep y 0x0000000080200000
                                                                   Boot HART ISA
                                                                                          : rv64imafdcsu
(qdb) continue
                                                                   Boot HART Features
                                                                                          : scounteren, mcounteren, time
Continuing.
                                                                   Boot HART PMP Count
                                                                   Boot HART PMP Granularity : 4
Breakpoint 2, 0x0000000080200000 in ?? ()
                                                                   Boot HART PMP Address Bits: 54
(qdb) info breakpoints
                                                                   Boot HART MHPM Count
Num
      Type Disp Enb Address
                                                                                        : 0
                                                                   Boot HART MHPM Count
                                                                                          : 0
      breakpoint keep y 0x0000000080008000
                                                                   Boot HART MIDELEG
                                                                                          : 0x00000000000000222
      breakpoint
                   keep y
       breakpoint already hit 1 time
                                                                   Boot HART MEDELEG
                                                                                          : 0x000000000000b109
(gdb)
```

• 继续执行程序

GDB设置好断点之后可以通过 continue 指令让程序运行到下一断点为止。 continue 指令也可以简写为 c

```
(gdb) continue # 继续执行
```

```
cture page table helpers
Breakpoint 2, 0x0000000080200000 in ?? ()
                                                           0.793002] Legacy PMU implementation is available
(gdb) info breakpoints
                                                            0.880845] EXT4-fs (vda): mounted filesystem with ordered data mode. Quota
                                               What ode: disabled.
              Disp Enb Address
       Туре
Num
       breakpoint keep y 0x0000000080008000
                                                           0.881954] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 254:0.
       breakpoint
                  keep y
                                                           0.885683] devtmpfs: mounted
       breakpoint already hit 1 time
                                                           0.953485] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2176K
(gdb) continue
                                                           0.954952] Run /sbin/init as init process
Continuing.
                                                       Please press Enter to activate this console.
```

• 删除断点

删除断点的方式比较简单,输入断点所对应的编号即可。例如我们一开始查询发现有1和2两个断点,执行了 delete 1之后就只剩下2断点了。

(gdb) delete #num\_of\_breakpoint#

```
Disp Enb Address
                                                 What
Num
       Type
                      keep y
       breakpoint
       breakpoint
                      keep y
(gdb) delete 1
(gdb) info breakpoints
Num
       Type
                    Disp Enb Address
                                                 What
                    keep y 0x0000000080200000
       breakpoint
(gdb)
```

backtrace指令

GDB的 backtrace 指令的作用是打印函数调用栈,可以把函数调用流程中的每一步执行的代码的地址。

(gdb) backtrace



● 继续运行到触发 0x80200000

在地址 0x80200000 处设置断点,然后执行 continue 运行到该断点处。我们也可以看下面 display 指令的结果,显示了从当前位置往后的所有汇编代码。这也可以证明刚才我们执行到 0x802000000 地址。

● 查看汇编代码

```
(gdb) display /20i $pc
```

display 指令是从当前位置开始,输出后面所有的汇编代码。

```
Breakpoint 2, 0x0000000080200000 in ?? ()
1: x/20i $pc
=> 0x80200000: li
                    s4,-13
  0x80200002: j
  0x80200006: nop
  0x80200008: unimp
  0x8020000a: addi
                      s0,sp,8
  0x8020000c: unimp
  0x8020000e: unimp
  0x80200010: sw
                      s0,32(s0)
  0x80200012: addi
                      sp,sp,13
  0x80200014: unimp
  0x80200016: unimp
  0x80200018: unimp
  0x8020001a: unimp
  0x8020001c: unimp
  0x8020001e: unimp
  0x80200020: c.slli64
                            zero
  0x80200022: unimp
  0x80200024: unimp
  0x80200026: unimp
 -Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--c
  0x80200028: unimp
(gdb)
```

#### ● 单步运行

o Next 指令

GDB的next指令通常被用来单步/多步运行测试代码。

```
(gdb) next count #count步长,默认下为1
```

```
Breakpoint 1, 0x0000000080000000 in ?? ()
(gdb) next
Cannot find bounds of current function
(gdb)
```

o Step 指令

GDB的Step指令与Next指令的功能相同,都是单步执行程序,不同之处在于,当 step 命令所执行的代码行中包含函数时,会进入该函数内部,并在函数第一行代码处停止执行。

```
(gdb) next count #count步长,默认下为1
```

o Until 指令

GDB的Until指令可以指定运行到具体某一地址然后截止。

```
(gdb) until #可以简写为u
(gdb) until location
```

layout指令

layout 指令的作用是分割窗口,使得可以一边查看代码,以便进行测试。

```
(gdb) layout src#显示源代码窗口(gdb) layout asm#显示汇编窗口(gdb) layout regs#显示源代码/汇编和寄存器窗口(gdb) layout split#显示源代码和汇编窗口(gdb) layout next#显示下一个layout(gdb) layout prev#显示上一个layout
```

```
3+><mark>0x80000000 add s0,a0,zero</mark>
   0x80000004 add s1,a1,zero
   0x80000008 add s2,a2,zero
   0x8000000c jal ra,0x800006a0
   0x80000010 add a6,a0,zero
   0x80000014 add a0,s0,zero
   0x80000018 add a1,s1,zero
   0x8000001c add a2,s2,zero
   0x80000020 li a7,-1
   0x80000022 beq a6,a7,0x8000002a
   0x80000026 bne a0,a6,0x80000160
   0x8000002a auipc
                         a6,0x0
   0x80000002e addi
                        a6,a6,1166
remote Thread 1.1 In:
                                                        L??
                                                              PC: 0x80000000
```

#### GDB与C语言调试

为了更好显示GDB对于C语言程序调试的方便性,我在 lab0 文件夹下创建了简单的 .c 文件,用GDB进行调试。编写简单的C语言文件,其中包括循环、输出等基本操作以探究程序运行的结构。具体代码如下:

```
#include<stdio.h>
int main(){

    int i = 0;
    for(i; i<10;i++)
        printf("%d ",i);
}</pre>
```

● 对该文件进行编译

```
riscv64-unknown-elf gcc test.c
```

root@c30e77226e10:/os22fall-stu/src/lab0# riscv64-unknown-elf-gcc test.c

#### • 对已经编译好的文件进行反汇编

riscv64-unknown-elf-objdump

## 得到汇编代码如下:

```
000000000001c23c <__clzdi2>:
              03800793
                                     li
                                             a5,56
  1c23c:
  1c240:
              00f55733
                                     srl
                                             a4,a0,a5
  1c244:
              0ff77713
                                     zext.b a4,a4
             e319
                                     bnez
                                            a4,1c24e <__clzdi2+0x12>
  1c248:
  1c24a:
              17e1
                                     addi
                                            a5,a5,-8
  1c24c:
              fbf5
                                            a5,1c240 <__clzdi2+0x4>
                                     bnez
  1c24e:
              6775
                                     lui
                                            a4,0x1d
                                     li
  1c250:
             04000693
                                            a3,64
  1c254:
              8e9d
                                     sub
                                            a3,a3,a5
  1c256:
             00f55533
                                     srl
                                             a0,a0,a5
                                             a5,a4,136 # 1d088 <__clz_tab>
  1c25a:
              08870793
                                     addi
  1c25e:
             97aa
                                     add
                                             a5,a5,a0
                                            a0,0(a5)
               0007c503
                                     lbu
  1c260:
  1c264:
              40a6853b
                                             a0,a3,a0
                                     subw
  1c268:
               8082
                                     ret
root@c30e77226e10:/os22fall-stu/src/lab0#
```