Lecture6 Physical Memroy Management

OS的职责:分配物理内存资源

- 引入虚拟内存后, 物理内存分配主要在以下四个场景出现:
- 1. 用户态应用程序触发on-demand paging时 内核分配物理内存页,映射到对应的虚拟页
- 2. 内核自己申请内存并使用时

内核自身->kmalloc()

- 3. 内核申请用于设备的DMA缓存时
 - DMA通常需要连续的物理页
- 4. 发生换页(swapping)时

通过磁盘扩展物理内存的容量

场景-1: 应用触发on-demand paging

- 操作系统需要做(page-fault handler):
 - 1. 找到一块空闲的物理内存页(物理内存管理——页粒度)
 - 2. 修改页表,将该物理页映射到触发page-fault的虚地址所在虚拟页
 - 3. 回到应用,重新执行触发page-fault的代码

物理内存的分配


用 alloc_page() 接口实现

• 操作系统通过bitmap来记录物理页是否空闲

物理内存分配器的指标

1. 资源利用率 2. 分配性能

- 外部碎片与内部碎片



外部碎片:单个空白部分都小于分配请求的内存大小,但加起来足够注:蓝色部分表示已分配内存,空白部分为未分配内存



内部碎片:蓝色阴影部分是分配内存大于实际使用内存而导致的内部碎片注:黑色粗线框表示已分配内存,蓝色部分表示实际使用内存,蓝色阴影表示已分配但未被使用部分

伙伴系统(buddy system)

类似我们在ICS中实现的malloc lab

描述物理页的数据结构

```
struct physical_page {
// 是否已经分配
int allocated;
// 所属伙伴块大小的幂次
int order;
// 用于维护空闲链表,把该页放入/移出空闲链表时使用
list_node node;
};
// 伙伴系统的空闲链表数组
list free_lists[BUDDY_MAX_ORDER];
```

操作系统维护struct physical page数组

Buddy System是一个管理物理页分配的数据结构,存放在内核中,映射到物理内存,上图是它的数据结构↑

Kernel也可能发生Page Fault (e.g.传递syscall的参数) , 但是能超过3次, 否则会Panic

对于高地址(kernel), map了但不一定use; 对于低地址(user), map了一定use, use了不一定map (因为可能一开始没分配物理地址)

细粒度内存管理

场景-2: 内核运行中需要进行动态内存分配

- 内核自身用到的数据结构
 - 1. 为每个进程创建的process, VMA等数据结构
 - 2. 动态性:用时分配,用完释放,类似于用户态的malloc
 - 3. 数据结构大小往往小于页粒度

SLAB: 建立在伙伴系统之上的分配器

目标: 快速分配小内存对象 (内核中的数据结构大小远远小于4K)

• SLAB分配器家族: SLAB, SLUB, SLOB

SLUB分配器

SLUB分配器的思路

- 观察
 - 操作系统频繁分配的对象大小相对比较固定
- 基本思想
 - 从伙伴系统获得大块内存(名为slab)
 - 对每份大块内存进一步细分成固定大小的小块内存进行管理
 - 块的大小通常是 2ⁿ 个字节 (一般来说, 3 ≤ n < 12)
 - 也可为特定数据结构增加特殊大小的块,从而减小内部碎片

可以理解为A>U, 所以slab的是大块内存

- SLUB的设计
 - 1. 只分配固定大小块
 - 2. 对于每个固定块大小, SLUB分配器都会使用独立的内存资源池进行分配
 - 3. 采用best fit定位资源池

从全部空闲内存块中找出能满足要求且大小最小的空闲内存块

SLUB小结

优势:

- 1. 减少内部碎片 (可根据开发需求)
- 2. 分配效率高(常数时间)

针对每种slot大小维护两个指针:

· current仅指向一个 slab

• 分配时使用、按需更新


• partial指向未满slab链表

• 释放时若全free,则还给伙伴系统

从伙伴系统获得的物理内存块称为 slab slab内部组织为空闲链表

1. 思考:选择哪些slot大小?

2. 思考: 分配与释放的时间复杂度?



A1: 二的幂次, 最常用的

A2: O(1), 直接用next_free指针指向的slot就好

突破物理内存容量限制

场景3: 物理内存容量 < 应用进程需求

换页机制(Swapping)

· 换页的基本思想

- 用磁盘作为物理内存的补充,且对上层应用透明
- 应用对虚拟内存的使用,不受物理内存大小限制

• 如何实现

- 磁盘上划分专门的Swap分区,或专门的Swap文件
- 在处理缺页异常时,触发物理内存页的换入换出

问题1: 如何判断缺页异常是由于换页引起的

- 导致缺页异常的三种可能:
- 1. 访问非法地址
- 2. 按需分配 (尚未分配真正的物理页)
- 3. 内存页数据被换出到磁盘上
- OS如何区分?
 - 1. 利用VMA区分是否为合法虚拟地址(合法缺页异常)
 - 2. 利用页表项内容区分是否按需分配还是需要换入

在PTE中存放**swap bit**,在page fault后在内核代码查看。若是swap出去的,则读取PTE的物理地址(此时存放的是disk中该page的位置)访问disk;若否则需要按需分配(说明还未分配真正的物理页)

此时的Valid bit一定是0!!!

问题2: 何时进行换出操作

策略A

- 当用完所有物理页后,再按需换出
- 回顾: alloc page, 通过伙伴系统进行内存分配
- 一问题: 当内存资源紧张时,大部分物理页分配操作都需要触发换出,造成分配时延高

策略B

- 一设立阈值,在空闲的物理页数量低于阈值时,操作系统择机(如系统空闲时)换出部分页,直到空闲页数量超过阈值
- Linux Watermark: 高水位线、低水位线、 最小水位线

回顾: 延迟映射 vs. 立即映射

- · 优势: 节约内存资源
- ・ 劣势: 缺页异常导致访问延迟增加(<mark>換页面临相似问题</mark>)
- ・ 如何取得平衡?
 - 应用程序访存具有时空局部性 (Locality)
 - 在缺页异常处理函数中采用预先映射的策略
 - 即节约内存又能减少缺页异常次数

Prefetching: 预先多加载几个页 (利用了locality)

问题3:换页机制的代价

- · 优势: 突破物理内存容量限制
- ・ 劣势:缺页异常+磁盘操作导致访问延迟增加
- · 如何取得平衡?
 - 预取机制 (Prefetching)
 - 预测接卸来进程要使用的页,提前换入
 - 在缺页异常处理函数中,根据应用程序访存具有的空间本地性进行预取

问题4: 如何选择换出的页

- 页替换策略
 - 1. 选择一些物理页换出到磁盘
 - 2. 猜测哪些页面应该被换出 (短期内大概率不会被访问)
 - 3. 策略实现的开销
- 理想的换页策略(OPT策略)

OPT: 优先换出未来最长时间内不会再访问的页面

• FIFO策略

OS维护一个队列用于记录换入内存的物理页号 最先进入的最先换出 (就是队列)

• Second Chance策略

FIFO策略的一种改进版本,解决Belady's Anomaly

FIFO 策略的一种改进版本:为每一个物理页号维护一个访问标志位。 如果访问的页面号已经处在队列中,则置上其访问标志位。

换页时查看队头: 1) 无标志则换出; 2) 有标志则去除并放入队尾,继续寻找

物理页面访问顺序	3	2	3	1	4	3	5	4	2	3	4	3
该行是队列头部	3	3	3*	3*	1	1	3*	3*	3	3*	3*	3*
FIFO 队列		2	2	2	3	3*	4	4*	4	4	4*	4*
存储物理页号				1	4	4	5	5	2	2	2	2
缺页异常(共6次)	是	是	否	是	是	否	是	否	是	否	否	否

• LRU策略

OS维护一个链表, 在每次内存访问后, OS把刚刚访问的内存页调整到链

表尾端;每次都选择换出位于链表头部的页面

缺点-1:对于特定的序列,效果可能非常差,如循环访问内存

缺点-2: 需要排序的内存页可能非常多,导致很高的额外负载

物理页面访问顺序	3	2	3	1	4	3	5	4	2	3	4	3
该行为链表头部	3	3	2	2	3	1	4	3	5	4	2	2
越不常访问的页号		2	3	3	1	4	3	5	4	2	3	4
离头部更近				1	4	3	5	4	2	3	4	3
缺页异常(共7次)	是	是	否	是	是	否	是	否	是	是	否	否

• 时钟算法策略


时钟算法策略

- 精准的LRU策略难以实现
- 物理页环形排列 (类似时钟)
 - 为每个物理页维护一个访问位
 - 当物理页被访问时, 把访问位设成T
 - OS依次(如顺时针) 查看每个页的"访问位"
 - 如果是T,则置成F
 - 如果是F,则驱逐该页

换入时写的是虚拟地址,先写通过kernel中虚拟地址映射的物理地址,然后再修改user space中的页表项

- 小结
- · 常见的替换策略
 - FIFO、LRU/MRU、时钟算法、随机替换 ...
- · 替换策略评价标准
 - 缺页发生的概率 (参照理想但不能实现的**OPT策略**)
 - 策略本身的性能开销
 - 如何高效地记录物理页的使用情况?
 - 页表项中Access/Dirty Bits
- ・ 小知识: 颠簸现象 Thrashing Problem

Summary



应用程序-1 独立内存地址空间 虚拟内存

应用程序-2 独立内存地址空间

操作系统层: 内存管理

物理页结构体:实现分配、换页策略_____虚拟内存区域

地址翻译

硬件层: CPU将虚拟地址翻译为物理地址