Lecture 10 Synchronization

1. 多线程问题: 竞争条件

操作系统在多处理器多核环境下面临的问题

正确性保证

- 对共享资源的竞争导致错误
- 操作系统提供**同步原语**供开 发者使用
- 使用同步原语带来新的问题

性能保证

- 多核多处理器硬件与特性
- 可扩展性问题导致性能断崖
- 系统软件设计如何利用硬件 特性

2. 四个场景与对应的同步原语

同步原语(Synchronization Primitive)


场景一: 共享资源互斥访问

多个线程需要同时访问同一共享数据,应用程序需要保证**互斥访问**避免数据竞争

```
int shared_var = 0;
void thread_1(void) {
    shared_var = shared_var + 1;
}

void thread_2(void) {
    shared_var = shared_var - 1;
}
```

使用**互斥锁**保证**互斥访问**



回顾: 多生产者之间协同

衍生场景一: 读写场景并行读取

多个线程**只会读取**共享数据,允许读者线程**并发执行**

区别在于: Reader可以并发执行, Writer必须互斥且执行过程中不能有read操作

```
int shared_var;
void reader(void) {
  local_var = shared_var;
}

void writer(void) {
  shared_var = shared_var++;
}
```







回顾: 公告栏问题

可使用读写锁提升读者并行度

场景二:条件等待与唤醒

线程等待某条件时**睡眠**, 达成该条件之后**唤醒**

解决了spinlock空转占用计算资源的问题

```
void thread_1(void) {
    doing_something; /* 完成当前线程的工作 */
    notify_thread_2; /* 通知线程2完成 */
}

void thread_2(void) {
    if (thread_1_not_finish)
      wait; /* 等待线程1完成其工作 */
    doing_something; /* 完成线程2的工作 */
}

使用条件变量完成线程睡眠/唤醒
```







回顾:给快递员手机

场景三: 多资源协调管理

多个资源可以被多个线程**消耗或者释放**,正确协同线程获取资源或支持

实际上就是Producer-Consumer的问题,相比于衍生场景一,差别在于可以有多个producer

```
void producer_thread(void) {
    release_resource(shared_resources);
    notify_waiters;
}

void consumer_thread(void) {
    if (not_have_resources)
        wait;
    consume_resource(resource);
}

使用信号量完成资源管理与线程协同

□顾: 生产者消费者之间协同
```


对应的同步原语

同步原语	描述	使用场景
互斥锁	保证对共享资源 的 互斥访问	场景一 共享资源互斥访问
读写锁	允许读者线程 并发读取 共享资源	衍生场景一 读写场景并发读取
条件变量	提供线程 睡眠 与 唤醒 机制	场景二 条件等待与唤醒
信号量	协调 有限数量 资源 的消耗与释放	场景三 多资源协调管理

3. 同步与临界区

抽象: 临界区

临界区: Critical Section




实现临界区抽象的三个要求

• **互斥访问**:在同一时刻,**有且仅有一个线程** 可以进入临界区

 有限等待: 当一个线程申请进入临界区之后 ,必须在有限的时间内获得许可进入临界区 而不能无限等待

• **空闲让进**:当没有线程在临界区中时,必须在申请进入临界区的线程中选择一个进入临界区,保证执行临界区的进展



什么是同步原语?

• 同步原语(Synchronization Primitives)是已给平台(如操作系统)提供的用于帮助开发者实现线程之间 同步的软件工具

有限的共享资源上正确的协同工作

Q: 关闭所有核心的中断能解决临界区问题嘛?

A:可以解决单个CPU核上的临界区问题。如果在多个核心中,关闭中断不能阻塞其它进程执行 (并不能阻止多个CPU核同时进入临界区)

4. 互斥锁

就是spinlock(现在感觉又不太一样)

互斥锁(Mutual Exclusive Lock)接口

1. Lock(lock): 尝试拿到锁"lock"

。 当前没有线程拿锁: 拿到锁, 并继续往下执行

o 当前有线程拿锁:不断循环等待放锁(busy loop)

2. Unlock(lock): 释放锁

保证同时只有一个线程能够拿到锁

一个例子

用pthread库提供的互斥锁实现

创建3个线程,同时执行下面程序:

```
unsigned long a = 0;
void *routine(void *arg) {
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        pthread_mutex_lock(&global_lock);
        a++;
        pthread_mutex_unlock(&global_lock);
    }
    return NULL;
}</pre>
```


pthread库提供 的互斥锁实现

输出结果为: 3000000000

5. 条件变量

利用睡眠/唤醒机制,避免无意义的等待,让操作系统的调度器调度其他进程/线程运行

使用方式



条件变量的接口

- 1. void cond_wait(struct cond *cond, struct lock *mutex);
 - 放入条件变量的等待队列
 - 阻塞自己同时释放锁:即调度器可以调度到其他线程
 - o 被唤醒后重新**获取锁**
- 2. void cond_signal(struct cond *cond);
 - 检查等待队列
 - 如果有等待者则移出等待队列并唤醒

条件变量的使用示例

等待空位代码

生产空位代码

```
2./* Wait empty slot */
                                   1. . . . .
3. lock (empty cnt lock);
                                   2./* Add empty slot */
4. while (empty slot == 0)
                                   3. lock (empty cnt lock);
      cond wait (empty cond,
                                   4. empty slot++;
6.
              empty cnt lock);
                                   5. cond signal (empty cond);
7. empty slot--;
                                   6. unlock (empty cnt lock);
8. unlock (empty cnt lock);
                                   7. . . .
9. . .
      思考:为什么这里要用while?
```

因为可能有两个线程同时在等待,其中一个线程拿到了锁 empty_cnt_lock 后将empty_slot减1到0然 后放锁,另一个线程被唤醒,拿到了锁 empty_cnt_lock ,但此时empty_slot为0,如果用if的话会直接进入critical section,造成错误、

6. 信号量

信号量(Semaphore): 协调 (阻塞/放行) 多个线程共享有限数量的资源

语义上: 信号量的值cnt记录了**当前可用资源的数量**

(实现上就是对信号量的一种封装)

生产者消费者问题的另外一种实现

即不采用队列序号的方式,采用计数的方式

生产者: 使用 互斥锁 搭配 条件变量 完成资源的等待与消耗

提供了两个原语P和V用于**等待/消耗**资源

解决了之前实现方式中需要单独创建互斥锁与条件变量,并手动通过计数器来管理资源数量的问题


P操作: 消耗资源

信号量的使用

```
void producer(void) {
      new msg = produce new();
                                        消耗empty slot
      sem wait(&empty slot sem);
      buffer add(new msg);
      sem signal(&filled slot sem);
                                        增加filled slot
}
void consumer(void) {
                                        消耗filled slot
       sem wait(&filled slot sem);
       cur msg = buffer remove();
       sem signal(&empty slot sem);
                                        增加empty slot
       handle msg(cur msg);
}
```

- 1. 当初始化的资源数量为1时,为二元信号量(同一时刻只有一个线程能够拿到资源)
- 2. 当初始化的资源数量大于1时,为**计数信号**量(同一时刻**可能有多个**线程能够拿到资源)

7. 读写锁



• 读者使用 reader_lock , 写者使用 writer_lock

```
struct rwlock *lock;
char data[SIZE];

void reader(void) {
    lock_reader(lock);
    read_data(data)
    unlock_reader(lock);
}

void writer(void) {
    lock_writer(lock);
    update_data(data);
    unlock_writer(lock);
}
```

8. 同步原语的对比

互斥锁/条件变量/信号量

- 互斥锁与二元信号量功能类似,但抽象不同
 - 1. 互斥锁有拥有者的概念,一般同一个线程拿锁/放锁
 - 2. 信号量为资源协调,一般一个线程signal,另一个线程wait

• 条件变量用于解决不同问题 (睡眠/唤醒) , 需要搭配**互斥锁**使用

搭配互斥锁+计数器 可以实现与信号量相 同的功能

sem_wait(&empty_slot_sem);

互斥锁 V.S. 读写锁

- 接口不同: 读写锁区分读者与写者
- 针对场景不同: 获取更多程序语义,表明只读代码段,达到更好的性能
- 读写锁在读多写少的场景可以显著提升读者的并行度
- 只用写者锁,则与互斥锁的语义基本相同

9. 同步原语带来的问题: 死锁

死锁产生的原因

- ・互斥访问
- ・持有并等待
- ・资源非抢占
- ・循环等待

A等B, B等A

unlock(B);
}
T1时刻的死锁

lock(A);

unlock(A);

void proc_A(void) {
 lock(A);
 /* Time T1 */
 lock(B);

void proc_B(void) {
 lock(B);
 /* Time T1 */

}

unlock(B); unlock(A);

/* Critical Section */

/* Critical Section */

• 互斥访问

同一时刻只有一个线程能够访问

• 持有并等待

一直持有一部分资源并等待另一部分,不会中途释放(比如proc_A不会释放锁A)

• 资源非抢占


即proc_B不会抢proc_A已经持有的锁A

• 循环等待

A等B, B等A

如何解决死锁?

1. 出问题再处理: 死锁的检测与恢复




安源分配表 		
进程号	资源号	
P1	O1	
P3	O2	
P4	03	

是任务的权		
进程号	资源号	
P1	02	
P2	O1	
Р3	03	

讲程等待表

资源分配图

- 直接kill所有循环中的线程
- 如何恢复? 打破循环等待!
- Kill一个,看有没有环,有的话继续kill
- 全部回滚到之前的某一状态
- 2. 设计时避免: 死锁预防
 - 1. 避免互斥访问: 通过其他手段(如代理执行)



*代理锁 (Delegation Lock) 实现了该功能

- 2. 不允许持有并等待: 一次性申请所有资源
- 3. 资源允许抢占: 需要考虑如何恢复

```
void proc_A(void) {
                                         lock(A);
                                         /* Time T1 */
• 1、避免互斥访问:通过其他手段(如代理执行)
                                         lock(B);
                                          /* Critical Section */
                                         unlock(B);
• 2、不允许持有并等待:一次性申请所有资源
                                         unlock(A);
                                   }
                                          抢占锁A
• 3、资源允许抢占:需要考虑如何恢复
                                   void proc B(void) {
                                         lock(B);
                                         /* Time T1 */
                                         lock(A);
   需要让线程A正确回滚到拿锁A之前的状态
                                         /* Critical Section */
                                         unlock(A);
                                         unlock(B);
                                   }
```

4. 打破循环等待:按照特定的顺序获取资源

■ 对所有资源进行编号

■ 让所有线程递增获取

任意时刻:获取最大资源号的线程可以继续执行,然后释放资源

3. 运行时避免死锁: 死锁避免

死锁避免:银行家算法

死锁避免:运行时检查是否会出现死锁

银行家算法的核心:

- 所有线程获取资源需要通过管理者同意
- 管理者预演会不会造成死锁
 - 如果会造成: 阻塞线程, 下次再给
 - 如果不会造成: 给线程该资源

具体信息见PPT