# **Lecture 13 Different Filesystem**

Forum: 辨析同步与互斥


Discuss: 互斥更倾向于exclusion,同步更倾向于order。互斥不在乎顺序,它只要求只有一方在 critical section中;而同步的话,它的order是有具体的语义的,比如producer-consumer问题中,需要保证consumer的front指针一直在producer的rear指针之前这个顺序。

- 1. 文件系统使用磁盘块的基本单位是什么?
- 2. 一个文件的组织方式?
- 3. 空闲空间的组织方式?
- 4. 目录的结构是什么?
- 5. 是否支持硬链接?
- 6. 是否支持软链接?
- 7. 磁盘存储的整体布局是什么?
- 8. 如何根据文件名查找到一个文件?
- 9. 如何读取一个文件?
- 10. 如何为一个文件分配新的磁盘空间?
- 11. 如何挂载一个文件系统?

# 1. 回顾: Unix V6文件系统

## 文件索引的节点: inode

- 常用的元数据
  - 文件类型
  - 文件大小
  - 链接数
  - 文件权限
  - 拥有用户/组
  - 时间(创建、修改、访问时间)
- 具体文件数据的位置



### inode文件系统的存储布局

#### inode表:记录所有inode

- 可以看成inode的大数组
- 每个inode使用作为索引
- 此时, inode号即为文件名

#### inode分配信息(位图)

- 记录哪些inode已分配,哪些空闲
- ・ 超级块: Super Block
  - 记录磁盘块的大小、其他信息的起始磁盘块位置,等等

inode 1

文件大小 块号

块号

块号

存储块

分配信息

超级

1 2 3 ...

inode表

inode inode

inode

分配信息

N (inode号)

文件数据

9 10 11 (块号)


- 是整个文件系统的元数据

### inode文件系统的基本操作

- 加载文件系统
  - 。 首先要读取超级块, 然后找到其他信息
- 创建新文件
  - 。 根据inode分配信息找到空闲inode,将inode对应的bit设置为1
  - 。 返回inode在inode表中的索引,作为文件名
- 查找文件 (根据inode号)
  - 在inode表中根据inode号定位该inode
- 删除文件
  - 。 在inode分配表中,将该inode对应的bit设置为0

# 多级inode

- 引入索引块:指向数据块;以及二级索引块:指向索引块; ...
- 索引块(包括二级索引块)不在inode表的存储区域,而是在数据区域




- Q: 多级inode和多级页表有什么相似和不同?
  - 相似:本质都是一个翻译的过程,inode是把文件的offset翻译成磁盘块号,页表是从va->pa
  - 不同之处
    - 1. inode中存放的block指针一定是连续的,但是va不一定是连续的
    - 2. inode是软件的实现, va->pa是由MMU硬件实现的, 不太灵活

两种实现的pattern,可以用是否有空洞来区分

# mmap(): 用内存接口来访问文件

- mmap可将文件映射到虚拟内存空间中
  - 1. mmap时分配虚拟地址,并标记此段虚拟地址与该文件的inode绑定
  - 2. 访问mmap返回的虚拟地址时,触发缺页中断 (page fault)
  - 3. 缺页中断处理函数,通过虚拟地址,找到该文件的inode
  - 5. 将内存页映射添加到页表中

fd = open("/OS/考试", O\_RDWR); addr = mmap(NULL, length, PROT WRITE, MAP SHARED, fd, 0); memset(addr, 0, length);




# mmap(): 文件内存映射的优势

- 1. 对于随机访问,不用频繁的Iseek
- 2. 减少系统调用次数
- 3. 可以减少数据copy
  - 比如文件拷贝,数据无需经过中间的buffer
- 4. 访问的locality更好
- 5. 可以用madvice为内核提供访问提示,提高性能

# 2. EXT2文件系统

#### 存储布局

将磁盘分为多个块组,每个块组中都有超级块,互为备份超级块(Super Block)记录了整个文件系统的元数据块组描述表记录了块组中各个区域的位置和大小



# 使用区段(Extent)来优化

问题:在Ext2的设计中,保存一个1GB的视频文件,文件被拆成多少数


据块?需要多少元数据来维护这些数据块?

如果这些数据块物理上连续,只需要保存**起始块地址和长度**即可!

#### 区段(Extent)是由物理上连续的多个数据块组成

- 一个区段内的数据可以连续访问,无需按4KB数据块访问
- 可以减少元数据的数量

### Ext4文件存储-区段树(Extent)




### Ext2的目录文件

和Unix的差不多,复用常规文件格式,目录项连续存放

# 3. 基于Table的文件系统: FAT

FAT: 文件分配表




FAT为每个数据簇增加了一个next指针,让簇可以串联在一起

#### FAT32中的目录项

目录同样是一种(特殊的)文件——与基于inode的文件系统一样目录文件包含若干个目录项,每个目录项记录32个字节四种目录项:

短文件名目录项、长文件名目录项、卷标目录项、"."和".."目录项



### 一些思考

Q1: FAT32最大支持多大的单个文件? 为什么?

A1: 最大支持4GB的文件,因为目录项中的文件大小用4bytes表示

Q2: 应该如何扩展FAT, 使其能够支持更大的文件?

A2: 用更多字节保存filesize

Q3: 为什么U盘一般用FAT?

A3:一方面是因为兼容性问题(Mac和Windows都兼容),还有一个因素是比较简单

Q4: 为什么FAT不支持link (硬链接) ?

A4: 因为文件名成为了文件的元数据, 所以不能hard link

Q5: 为什么有的时候存储的照片会花掉?

A5: 因为可能写到一般被拔掉, next指针位置指错了, 只要一个错后面的都错

O6: 为什么FAT会有大量的随机读写?

A6: 因为目录项对比和用next查询下一块数据

# 4. 基于数据库的文件系统: NTFS


#### NTFS主文件表MFT

#### ・ MFT是一个<mark>关系型数据库</mark> (from 微软文档)


- MFT中的每一行对应着一个文件
- 每一列为这个文件的某个元数据
- NTFS 中所有的文件均在 MFT 中有记录
- 一般会预留整个文件系统存储空间的12.5%,专门保存MFT

### · 一切皆文件

- NTFS 中的所有被分配使用的空间均被某个文件所使用
- 用于存放文件系统元数据的空间,也会属于某个保留的元数据文件
- 如: MFT本身, 也是一个文件, 其元数据保存在MFT中(递归了?)



### 主文件表记录



#### 常用属性包括:

- 文件标准元数据(大小、时间等)
- 文件名
- 数据
- 索引根

# NTFS数据保存位置和目录项

- 非常驻文件 (大文件/目录)
  - 。 数据区的B+树和区段
- 常驻文件(小文件/目录)
  - o 大小不超过MFT记录的最大值 (1KB)
  - 内嵌在MFT中保存(在"数据"属性中)
- 目录项与硬链接
  - 。 包含文件名、文件ID (在MFT中的序号)
  - 。 支持硬链接: 每个硬链接拥有一个单独的目录项

### 思考时间

- Q: 为什么Everything查找文件这么快?
- A: 因为文件的信息全都放在了MFT中, 顺序存储
- Q: 为什么NTFS存取小文件很高效?
- A: 因为小于1KB的文件会直接放在MFT中
- Q: 为什么Is也很快?

A: