1 SDK信息

您可以在腾讯云官网更新 小直播SDK, 目前小直播SDK有如下几下版本:

版本类型	功能
直播精简版	支持推流、直播、点播
独立播放器版	支持直播、点播
短视频功能版	支持短视频和点播
全功能专业版	支持推流、直播、点播、连麦、短视频
商用企业版	在全功能专业版基础上增加动效贴纸、美瞳瘦脸、绿幕抠图功能

以专业版为例,下载完的SDK解压后有以下几个部分:



文件名	说明
LiteAVSDK_Professional_3.0.1185.aar	aar 封装方式的SDK,适用于 Android Studio 用户
LiteAVSDK_Professional_3.0.1185.zip	jar + so 封装方式的SDK,适用于 Eclipse 用户,如果您觉得 SDK 全量打包进 apk 会增大安装包体积,可以将 zip 包中的 so 文件上传到服务器,通过使用时再下载 so 文件的方式减少 apk 的体积,具体使用方法见 如何减少 apk 体积?
Demo	基于 aar 方式的简化 Demo,包含简单的 UI 界面和 SDK 的主要功能演示,使用Android Studio可以快速 导入并体验。
API文档	点击文件夹里的 index.html 文件可以查看本 SDK 的 所有接口描述

2 系统要求

SDK 支持 在 Android 4.0.3(API 15)及以上系统上运行,但只有 (Android 4.3) API 18 以上的系统才能开启硬件编码。

3 开发环境

以下是SDK的开发环境, APP开发环境不需要与SDK一致, 但要保证兼容:

- Android NDK: android-ndk-r12b
- Android SDK Tools: android-sdk 25.0.2
 - o minSdkVersion: 15
 - targetSdkVersion: 21
- Android Studio(推荐您也使用Android Studio,当然您也可以使用Eclipse+ADT)

4集成攻略(aar)

4.1 新建工程



4.2 拷贝文件

将 aar 包放在工程 libs 目录下即可

4.3 工程配置

● 在工程app目录下的build.gradle中,添加引用aar包的代码:

```
dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    // 导入腾讯云直播SDK aar
    compile(name: 'LiteAVSDK_Professional_3.0.1185', ext: 'aar')
}
```

● 在工程目录下的build.gradle中,添加flatDir,指定本地仓库:

```
allprojects {
    repositories {
        jcenter()
        flatDir {
            dirs 'libs'
        }
    }
}
```

● 在工程目录下的build.gradle的defaultConfig里面,指定ndk兼容的架构:

```
defaultConfig {
    applicationId "com.tencent.liteav.demo"
    minSdkVersion rootProject.ext.minSdkVersion
    targetSdkVersion rootProject.ext.targetSdkVersion
    versionCode 1
    versionName "2.0"

    ndk {
        abiFilters "armeabi", "armeabi-v7a"
    }
}
```

• 最后编译一下工程 Rebuild Project。

5 集成攻略(jar)

5.1 库说明

解压 LiteAVSDK_Professional_3.0.1185.zip 压缩包后得到libs目录,里面主要包含 so 文件和 jar 文件,文件清单如下:

jar文件	说明
liteavsdk.jar	小直播 SDK android 核心库
sha1utils.jar	计算上传文件的 SHA 值 jar 包,此组件用于短视频上传 (TXUGCPublish)功能
cos-sdk- android.1.4.3.11.jar	腾讯云对象存储服务(COS)的文件上传包, 此组件用于短视频上传 (TXUGCPublish)功能
okio-1.6.0.jar	一款优秀的开源网络 I/O 组件
okhttp-3.2.0.jar	一款优秀的开源 http 组件

so文件	说明
libliteavsdk.so	小直播SDK 核心组件
libsaturn.so	小直播SDK 核心组件
libtraeimp-rtmp- armeabi.so	连麦功能所使用的声学组件库
libstlport_shared.so	C++ stl 基础库(请不要随意替换,版本不匹配亦产生崩溃)
libTXSHA1.so	计算上传文件的 SHA 值 jar 包,此组件用于短视频上传 (TXUGCPublish)功能
libijkffmpeg.so	ffmpeg 基础库(ijk版本),用于点播播放功能,解决一些奇葩视频 格式的兼容问题
libijkplayer.so	ijkplayer 开源库,用于点播播放功能,解决一些奇葩视频格式的兼 容问题
libijksdl.so	ijkplayer 开源库,用于点播播放功能,解决一些奇葩视频格式的兼 容问题

5.2 拷贝文件

如果您的工程之前没有指定过 jni 的加载路径,推荐您将刚才解压的 jar 包和 so 库在/src/main/jniLibs 目录下,这是android studio 默认的 jni 加载目录。

5.3 工程配置

在工程app目录下的 build.gradle 中,添加引用 jar 包和 so 库的代码。

```
dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    // 导入腾讯云直播SDK jar
    compile fileTree(dir: 'src/main/jniLibs', includes: ['*.jar'])
}
```

6配置APP权限

在 AndroidManifest.xml 中配置 APP 的权限,音视频类 APP 一般需要以下权限:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_LOGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-feature android:name="android.hardware.Camera"/>
<uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" /></uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" />
```

7 验证

在工程中调用SDK接口,获取SDK版本信息,以验证工程设备是否正确。

7.1 引用SDK

在 MainActivity.java 中引用 SDK 的class:

```
import com.tencent.rtmp.TXLiveBase;
```

7.2 调用接口

在onCreate中调用getSDKVersioin接口获取版本号:

```
String sdkver = TXLiveBase.getSDKVersionStr();
Log.d("liteavsdk", "liteav sdk version is : " + sdkver);
```

7.3 编译运行

如果前面各步骤都操作正确,demo工程将顺利编译通过,运行之后将在logcat中看到如下log信息: 08-10 19:30:36.547 19577-19577/ D/liteavsdk: liteav sdk version is : 3.0.1185

8 减少 APK 体积

整个 SDK 的体积主要来自于 so 文件,这些 so 文件是 SDK 正常运行所依赖的音视频编解码库、图像处理库 以及 声学处理组件,如果小直播 SDK 的功能不是 App 的核心功能,您可以考虑采用在线加载的方式减少最终 apk 安装包的大小。

8.1 上传 SO 文件

将 SDK 压缩包中的 so 文件上传到 CDN , 并记录下载地址, 比如 http://xxx.com/so files.zip 。

8.2 启动准备

在用户启动 SDK 相关功能前,比如开始播放视频之前,先用 loading 动画提示用户"正在加载相关的功能模块"。

8.3 下载 SO 文件

在用户等待过程中,APP 就可以到 http://xxx.com/so_files.zip 下载 so 文件,并存入应用目录下(比如应用根目录下的 files 文件夹),为了确保这个过程不受运营商 DNS 拦截的影响,请在文件下载完成后校验 so 文件的完整性。

8.4 加载 SO 文件

等待所有 so 文件就位以后,调用 TXLiveBase 的 setLibraryPath 将下载的目标 path 设置给 SDK, 然后再调用 SDK 的相关功能。之后,SDK 会到这些路径下加载需要的 so 文件并启动相关功能。

9 LOG打印

在 TXLiveBase 中可以设置 log 是否在控制台打印以及log的级别,具体代码如下:

setConsoleEnabled

设置是否在 Android Studio 的控制台打印 SDK 的相关输出。

setLogLevel

设置是否允许 SDK 打印本地 log,SDK 默认会将 log 写到 sdcard 上的 **log / tencent / liteav** 文件夹下。

如果您需要我们的技术支持,建议将次开关打开,在重现问题后提供 log 文件,非常感谢您的支持。

• Log 文件的查看

小直播 SDK 为了减少 log 的存储体积,对本地存储的 log 文件做了加密,并且限制了 log 数量的大小,所以要查看 log 的文本内容,需要使用 log 解压缩工具。

```
TXLiveBase.setConsoleEnabled(true);
TXLiveBase.setLogLevel(TXLiveConstants.LOG_LEVEL_DEBUG);
```

常见问题排查

如果您将 SDK 导入到您的工程,编译运行出现类似以下错误:

```
Caused by: android.view.InflateException:
Binary XML file #14:Error inflating class
com.tencent.rtmp.ui.TXCloudVideoView
```

可以按照以下流程来排查问题:

- 确认是否已经将 SDK 中的 jar 包和 so 库放在 jniLibs目录下。
- 如果您使用aar集成方式的完整版本,在工程目录下的build.gradle的defaultConfig里面确认下是否将 x64 架构的 so 库过滤掉。因为完整版本中连麦功能所使用的声学组件库暂时不支持 x64 架构的手机。

```
defaultConfig {
    applicationId "com.tencent.liteav.demo"
    minSdkVersion rootProject.ext.minSdkVersion
    targetSdkVersion rootProject.ext.targetSdkVersion
    versionCode 1
    versionName "2.0"

    ndk {
        abiFilters "armeabi", "armeabi-v7a"
    }
}
```

● 检查下混淆规则,确认已将 SDK 的相关包名加入了不混淆名单。

```
-keep class com.tencent.** { *; }
```