# Introduzione alle reti Parte II

Reti di Calcolatori AA. 2023-2024


Docente: Federica Paganelli Dipartimento di Informatica federica.paganelli@unipi.it

## Oggi vedremo

- Commutazione di circuito vs commutazione di pacchetto
- Metriche di riferimento
- Ritardo in una rete a commutazione di pacchetto

### Commutazione

- Una internet (o internetwork) è data dall'interconnessione di reti, composte da link e dispositivi capaci di scambiarsi informazioni.
- In particolare, i dispositivi si distinguono in:
  - Sistemi terminali (host)
  - Dispositivi di interconnessione che si trovano nel percorso (o rotta) tra i sistemi sorgente e destinazione nella comunicazione tra host.




### Commutazione

#### Problema

 Voglio stabilire una comunicazione (es. invio di un messaggio) tra due host

#### Domande:

- Come determinare il percorso da sorgente a destinazione?
- Come effettuare trasferire delle informazioni dall porta di ingresso alla porta di uscita?



### Commutazione

Tecniche di commutazione: modalità con cui viene determinato il percorso sorgente-destinazione e vengono dedicate ad esso le risorse della rete

#### Meccanismi principali:

- Circuit-switched network Reti a commutazione di circuito
- Packet-switched network Reti a commutazione di pacchetto


- Instaura un cammino dedicato tra i due dispositivi che vogliono comunicare
  - l'instradamento avviene una volta per tutte prima della comunicazione, e l'attraversamento impegna in modo permanente ed esclusivo le risorse fisiche dei nodi della rete, es. telefonia



 Il percorso viene stabilito all'inizio della comunicazione (setup)

 Sul percorso vengono dedicate risorse alla comunicazione (canale logico o circuito) in modo esclusivo

- banda di frequenza o slot di trasmissione sui collegamenti
- capacità commutative nei nodi
- le risorse allocate sono garantite per tutta la durata della comunicazione, indipendentemente dall'utilizzo effettivo




# risorse end-end allocate e riservate alla "comunicazione" tra sorgente e destinazione

Nell'esempio ogni collegamento ha quattro circuiti.

La comunicazione ottiene il 2° circuito nel collegamento superiore e il 1° circuito nel collegamento a destra.

Risorse dedicate: nessuna condivisione prestazioni simili a quelle di un circuito (garantite).

 segmento di circuito inattivo se non utilizzato dalla chiamata (nessuna condivisione)




### Commutazione di circuito: FDM e TDM

# Frequency Division Multiplexing (FDM)

- frequenze ottiche, elettromagnetiche suddivise in bande di frequenza (strette).
- Ad ogni comunicazione è assegnata una certa banda

# Time Division Multiplexing (TDM)

- tempo suddiviso in slot di tempo
- ogni comunicazione ha uno o più slot periodici assegnati
- può trasmettere alla velocità massima di una banda di frequenza (più ampia), ma solo durante i suoi intervalli di tempo



#### Svantaggi

- Necessaria una fase di instaurazione (setup) della comunicazione
- le risorse rimangono inattive se non utilizzate (non c'è condivisione)
  - Ad es. silenzi durante conversazione telefonica

On (activity) period

OFF period


#### Vantaggi

- Performance (garantita)
- Tariffazione facile

 Esempio: rete Telefonica fissa tradizionale (Public Switched Telephone Network)


#### 1. Il flusso di dati punto-punto viene suddiviso in pacchetti

- I pacchetti degli utenti A e G condividono le risorse di rete
- ogni pacchetto è instradato singolarmente e indipendentemente dagli altri pacchetti della stessa comunicazione (possono seguire lo stesso percorso o percorsi diversi)
- Le risorse vengono usate a seconda delle necessità



#### 2. Trasmissione store and forward

- Il commutatore (es. router) deve ricevere l'intero pacchetto prima di poter cominciare a trasmettere il primo bit del pacchetto sul collegamento in uscita -> Ritardo di store and forward
- Attesa dei pacchetti in code di output (buffer) -> Ritardi di coda
- I buffer hanno dimensione finita -> Perdita di pacchetti



- pacchetto dopo pacchetto la capacità trasmissiva dei collegamenti sarà condivisa solo tra gli utenti che devono trasmettere sul collegamento
- La sequenza dei pacchetti A e B sul collegamento a 1,5 Mbps non segue uno schema prefissato -> condivisione di risorse su richiesta (detta anche multiplexing statistico delle risorse)


- Non c'è un canale dedicato, gli host comunicano scambiandosi pacchetti
- I router possono memorizzare i pacchetti nelle code (buffer)
- Se il collegamento tra i due router è usato alla massima capacità, gli ulteriori pacchetti che arrivano vengono messi in coda

#### Contesa per le risorse

- La richiesta di risorse può eccedere il quantitativo disponibile
- congestione: accodamento dei pacchetti, attesa per l'utilizzo del collegamento
- Utilizzo efficiente delle risorse ma non c'è garanzia nelle prestazioni (es. ritardi)

# circuit switching vs. packet switching

- esempio
  - N=35 utenti condividono un link 1 Gbps
  - Ogni utente genera 100 Mb/s quando è "attivo"
  - Ogni utente è attivo 10% del tempo



# circuit switching vs. packet switching

#### Circuit Switching

Con la commutazione di circuito, occorre riservare 100Mbps per ogni utente, in ogni istante.

Il link di output può quindi supportare simultaneamente al massimo 1Gbps/100Mbps = 10 utenti

#### Packet Switching

- 10 o meno utenti simultaneamente attivi -> banda richiesta ≤1 Mbps, ritardo trascurabile
- Più di 10 utenti attivi simultaneamente -> frequenza aggregata di arrivo dei dati supera la capacità del collegamento in uscita e quindi si incrementa il ritardo di accodamento
- N.B. la probabilità che ci siano 10 o meno utenti attivi contemporaneamente è 0.9996
- con alta probabilità la tecnica del packet switching supporta tutti i 35 utenti senza introdurre alcun ritardo!

La commutazione di pacchetto consente a più utenti di utilizzare la rete

# ...ricapitolando

#### **Circuit Switching**

#### Vantaggi

- Prestazioni garantite (es. Latenza end-to-end)
- Tecnologie di switching efficienti

#### Svantaggi

- E' richiesta la segnalazione per instaurare il circuito (configurare le tabelle di switching)
- Sottoutilizzo delle risorse in presenza di traffico a raffica (burst) e rate di traffico variabile

#### **Packet Switching**


#### Vantaggi

- Risorse trasmissive usate solo se necessario
- Segnalazione non richiesta

#### Svantaggi

- Tecnologie di inoltro non efficienti (necessità di selezionare l'uscita per ogni pacchetto)
- Ritardi variabili nel percorso end-toend (jitter)
  - Tempo di elaborazione ai router (routing table lookup)
  - Accodamento ai router
- protocolli necessari per un trasferimento dati affidabile, controllo della congestione


#### Network Transformation - Before



Gli operatori di telefonia stanno migrando le reti PSTN verso sistemi All-IP

<u>Da: Case Study - HKT IP Net</u> <u>Transformation - TelcoBridg</u>

#### **Network Transformation - After**



1. Qual è un vantaggio della commutazione di pacchetto rispetto alla commutazione di circuito
Le reti a commutazione di pacchetto sono meno suscettibili al jitter rispetto alle reti a commutazione di circuito.
Le reti a commutazione di pacchetto possono utilizzare in modo efficiente le risorse di una rete di un provider di servizi.
Le reti a commutazione di pacchetto garantiscono prestazioni migliori rispetto alle reti a commutazione di circuito (es. latenza di un pacchetto da sorgente a destinazione)
Invia

### Metriche


Come misurare le prestazioni della rete

- Ampiezza di banda e bitrate
- Throughput
- Latenza
- Prodotto rate\*ritardo

# Larghezza di banda e bit rate

- Velocità di trasmissione (transmission rate)
  - quantità di dati (bits) che possono essere trasmessi ("inseriti nella linea")
     nell'unità di tempo (bits/secondo or bps) su un certo collegamento
- Larghezza di banda (Bandwidth)
  - larghezza dell'intervallo di frequenze utilizzato dal sistema trasmissivo. Si misura in Hertz (Hz – cycles per second)
- N.B. Larghezza di banda e bit rate non sono la stessa cosa
- Transmission rate dipende dalla larghezza di banda ma è influenzato anche da altri fattori (tecnica trasmissiva usata, rumore, ecc.)
- Esempio: il rate di un link Fast Ethernet è di 100 Mbps, ovvero tale rete può inviare al massimo 100 Mbps

- Quantità di dati che possono essere trasmessi con successo dalla sorgente alla destinazione in un certo intervallo di tempo
- bitrate e throughput non sono la stessa cosa.
  - Throughput indica la velocità con cui trasferiamo i dati, al netto di perdite sulla rete, duplicazioni, protocolli, ecc.
  - Il rate è una misura della potenziale velocità di un link, il throughput è una misura dell'effettiva velocità di un link (quanto velocemente riusciamo a inviare i dati in realtà)



22

al client

- NB. Il throughput dipende non solo dalla velocità di trasmissione del collegamento ma anche dalla quantità di dati (flussi di traffico aggiuntivi rispetto a quello di interesse), effetti dei protocolli, ecc...
- La definizione esatta e metodologia di misura dipendono dal sistema che stiamo osservando (System UndertTest – SUT)
- Ad es. throughput di un dispositivo di interconnessione:

The maximum rate at which none of the offered frames dropped by the device


https://www.ietf.org/rfc/rfc1242.txt

Più avanti parleremo di throughput di una connessione TCP...


are

In un percorso da una sorgente a una destinazione un pacchetto può passare attraverso numerosi link, ognuno con throughput diverso


Come si determina il throughput dell'intero percorso (end to end)?



 $R_s < R_c$  Qual è il throughput end-to-end?



 $R_s > R_c$  Qual è il throughput end-to-end?



### End to end Throughput= $min(R_s,R_c)$

#### bottleneck link


link sul path end-to-end che limita il throughput end-to-end

# Throughput: scenario Internet

 Ipotesi: 10 collegamenti tra coppie di client-server

 end-end throughput per connessione: min(R<sub>c</sub>,R<sub>s</sub>,R/10)

• in pratica spesso  $R_c$  or  $R_s$  sono il collo di bottiglia (rete di accesso)



Ipotesi: 10 connessioni sfruttano (equamente) il collegamento di backbone con rate *R* bits/sec

# Latenza (ritardo)


 Latenza: tempo richiesto affinché un messaggio arrivi a destinazione dal momento in cui il primo bit parte dalla sorgente

Da cosa è determinato il valore della latenza in una rete a commutazione di pacchetto?

### Come si verificano ritardi e perdite?

### I pacchetti si accodano nei buffer dei router

- Il ritardo di accodamento dipende dal tasso di arrivo dei pacchetti e dalla capacità del collegamento in uscita
- I pacchetti si accodano, in attesa del proprio turno
- All'aumentare del tasso di arrivo dei pacchetti sul collegamento il ritardo di accodamento aumenta



buffer liberi (disponibili): se non ci sono buffer liberi i pacchetti in arrivo vengono scartati (perdita)


### Quattro cause di ritardo per i pacchetti

# 1. Ritardo di elaborazione del nodo

- controllo errori sui bit
- determinazione del canale di uscita

#### 2. Ritardo di accodamento

- attesa di trasmissione
- Dipende da intensità e tipo di traffico (che influiscono sul numero di pacchetti in coda nel buffer)




### Quattro cause di ritardo per i pacchetti

#### 3. Ritardo di trasmissione (L/R)

- Tempo impiegato per trasmettere un pacchetto sul link
- R= rate (velocità) di trasmissione del collegamento (in bps)
- L=lunghezza del pacchetto (in bit)
- Ritardo di trasmissione = L/R

#### 4. Ritardo di propagazione (d/s)

- Tempo impiegato da 1 bit per essere propagato da un nodo all'altro
- d = lunghezza del collegamento fisico
- s = velocità di propagazione del mezzo (~3-2x10<sup>8</sup> m/sec)
- Ritardo di propagazione = d/s




# Esempio

- Invio di 1 file di 1 Mbit su un link di lunghezza di 4800 km
- Velocità di trasmissione 64 kbps

$$d_{transmission} = \frac{L [bits]}{R [bps]} = \frac{10^6 [bits]}{64 \cdot 10^3 [bps]} = 15.625 [sec]$$


$$d_{propagation} = \frac{d [m]}{s [m/sec]} = \frac{4800 \cdot 10^3 [m]}{3 \cdot 10^8 [m/sec]} = 0.016 [sec]$$

• Velocità di trasmissione 1 Gbps




$$d_{transmission} = \frac{L [bits]}{R [bps]} = \frac{10^6 [bits]}{10^9 [bps]} = 0.001 [sec]$$

## L'analogia del casello autostradale



- Le automobili viaggiano (ossia "si propagano") alla velocità di 100 km/h
- Il casello fa transitare (ossia "trasmette") un'auto ogni 12 secondi
- D: auto~bit; carovana ~ pacchetto
- Quanto tempo occorre perché le 10 auto in carovana si trovino di fronte al secondo casello?

### L'analogia del casello autostradale



- Le auto ora "si propagano" alla velocità di 1000 km/h
- Al casello adesso occorre 1 min per servire ciascuna auto
- D: le prime auto arriveranno al secondo casello prima che le ultime auto della carovana lascino il primo?

# Ricapitolando...

Latenza = ritardo di propagazione + ritardo di trasmissione + ritardo di accodamento + ritardo di elaborazione

 $Ritardo = Ritardo_{pr} + Ritardo_{tr} + Ritardo_{acc} + Ritardo_{el}$ 

 Ritardo di propagazione: tempo che serve a un bit per viaggiare da un punto A a un punto B sul mezzo trasmissivo. Dipende dalla distanza (valori tipici da pochi microsecondi a centinaia di millisecondi)

Ritardo<sub>pr</sub> = distanza/velocità<sub>propagazione</sub>

 Ritardo di trasmissione: tempo necessario per immettere un pacchetto sulla linea

Ritardo<sub>tr</sub> = lunghezza del pacchetto /rate<sub>trasmissione</sub>

- Ritardo di accodamento: tempo in cui il pacchetto attende nella coda del router (dipende dalla congestione)
- Ritardo di elaborazione: tempo per l'elaborazione al nodo intermedio (in genere pochi microsecondi, o anche meno)

### Ritardo end-to-end

Il ritardo end-to-end viene calcolato come somma dei ritardi dei singoli collegamenti. Il ritardo di ogni collegamento è pari alla somma del ritardi di elaborazione Ritardo<sub>el</sub>, di accodamento, di propagazione Ritardo<sub>prop</sub> e di trasmissione Ritardo<sub>tr</sub>.


Trascurando ritardo di elaborazione e ritardo di accodamento:

$$Ritardo_{link1} = Ritardo_{tr1} + Ritardo_{prop1}$$

$$Ritardo_{link2} = Ritardo_{tr2} + Ritardo_{prop2}$$


$$Ritardo_{link3} = Ritardo_{tr3} + Ritardo_{prop3}$$

$$Ritardo_{end-to-end} = Ritardo_{link1} + Ritardo_{link2} + Ritardo_{link3}$$



### Esercizio

Considerare la topologia di rete a tre link della figura seguente



- 1. Calcolare il ritardo end-to-end tra i due host nell'ipotesi che:
  - la dimensione del pacchetto sia pari a L = 1000 bit
  - il link 1 abbia rate di trasmissione R1 = 100 Mbps e lunghezza D1 = 100 m
  - il link 2 abbia rate di trasmissione R2 = 2 Mbps e lunghezza D2 = 2500 km
  - il link 3 abbia rate di trasmissione R3 = 10 Mbps e lunghezza D3 = 1 km
  - la velocità di propagazione nei tre link sia pari a  $V = 2.5 \cdot 10^8$  m/s
- 2. Qual è il throughput massimo end-to-end?


### **Traceroute**

• È un comando che traccia un pacchetto dal tuo computer all'host e mostra anche il ritardo e il numero di passaggi (salti) necessari per raggiungerlo dal mittente per ogni passaggio.

```
C:\Users\federica>tracert www.corriere.it
Traccia instradamento verso na-eu-corriere.map.fastly.net [151.101.241.50]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
                               192.168.1.1
               13 ms
      12 ms
               11 ms
                        11 ms 151.7.32.22
      12 ms
               11 ms
                        11 ms 151.7.32.94
      16 ms
               14 ms
                        15 ms 151.6.2.5
      30 ms
               17 ms
                        15 ms 151.6.1.182
                        14 ms fastly2.mix-it.net [217.29.67.78]
               14 ms
                        14 ms 151.101.241.50
      14 ms
               16 ms
```

- Traceroute
   effettua tre volte
   l'esperimento -> 3
   misure di latenza
- \* Perdita di pacchetti in rete
- Notare la variazione nel tempo dei ritardi!
- su windows il comando è tracert


### Prodotto rate-ritardo



- Possiamo pensare al link tra due punti come a un tubo.
- La sezione trasversale del tubo rappresenta il rate e la lunghezza rappresenta il ritardo.
- Possiamo dire che il volume del tubo definisce il prodotto rateritardo
- Prodotto rate-ritardo: numero massimo di bit che il link può contenere ad un certo istante

### Prodotto rate-ritardo

- Supponiamo di avere un link con rate di 1 bps e un ritardo di 5 secondi
- Cosa rappresenta il prodotto rate\* ritardo?



- Massimo numero di bit che possono riempire il collegamento
- Non possono esserci più di 5 bit contemporaneamente sul link