Задачи със семафори ОС Теория 2020г Примерни задачи*

76зад. (2019) Опишете разликата между синхронни и асинхронни входно-изходни операции. Дайте примери за програми, при които се налага ползването на асинхронен вход-изход.

При синхронна входно-изходна операция системното извикване може да доведе до приспиване (блокиране) на потребителския процес, поръчал операцията.

Същевременно, при нормално завършване, потребителският процес разчита на коректно комлектоване на операцията – четене/запис на всички предоставени/поръчани данни във/от входно-изходния канал, или цялостно изпълнение на друг вид операция (примерно, изграждане на TCP връзка).

При асинхронна входно-изходна операция системното извикване не приспива (не блокира) потребителския процес, поръчал операцията.

Същевременно, при невъзможност да се комплектова операцията, ядрото връща управлението на процеса със специфичен код на грешка и друга информация, която служи за определяне на степента на завършеност на операцията.

Потребителският процес трябва да анализира ситуацията и при нужда да направи ново системно повикване по-късно, с цел да довърши операцията.

Използването на асинхронни операции позволява на един процес да извършва паралелна комуникация по няколко канала с различни устройства или процеси, без да бъде блокиран в случай на липса на входни данни, препълване на буфер за изходни данни или друга ситуация, водеща до блокиране.

Типични примери:

- (1) Когато ползваме WEB-browser, той трябва да реагира на входни данни от клавиатура и мишка, както и на данните, постъпващи от интернет, т.е. на поне 3 входни канала. Браусерът проверява чрез асинхронни опити за четене по кой от каналите постъпва информация и реагира адекватно.
- (2) Сървер в интернет може да обслужва много на брой клиентски програми, като поддържа отворени ТСР връзки към всяка от тях. За да обслужва паралелно клиентите, сърверът трябва да ползва асинхронни операции, за да следи по кои връзки протича информация и кои са пасивни.

Когато програмата ползва асинхронни операции и никой от входно-изходните канали не е готов за обмен на данни, тя има нужда от специален механизъм за предоствяне на изчислителния ресурс на останалите процеси. Обикновено в такива случаи програмата се приспива сама за кратък период от време (в UNIX това става с извикване на sleep(), usleep() или nanosleep()).

^{*} задачите от контролните от "материали на Скелета" съвпадат с примрните задачи, качени в мудъл, затова ще използвам тяхната номерация