

Réseaux de Petri Extensions et structures particulières

CHIRAZ TRABELSI


trabelsi@esiea.fr

Et

ALEXANDRE BRIERE

briere@esiea.fr






Sous forme de jars, exécutable sur MAC, Windows, Linux https://sourceforge.net/projects/pipe2/files/PIPEv4/PIPEv4.3.0/




• Mode simulation: Tester l'évolution du réseau



La couleur rouge indique que T0 est franchissable



• Mode simulation: Tester l'évolution du réseau




Après le franchissement de T0



• Test sur l'outil (Exemple1.xml)




- Un RdP généralisé est un RdP dans lequel les **poids des arcs** peuvent avoir une valeur supérieur à 1.
- Les poids des arcs
 - Si l'arc qui va de Pj à Tk a un poids p, on pourra franchir Tk que si Pj possède au moins p marques et on en enlève p.
 - Si l'arc qui va de Tj à Pk a un poids p, on ajoute p marques à Pk



Si aucun poids ne figure sur l'arc, le poids par défaut est 1




• Test sur l'outil (Exemple2.xml)






• Si l'une des places d'entrées d'une transition a un nombre de jetons inférieur au poids de l'arc, la transition n'est pas franchissable




• T1 n'est pas franchissable




- Exemple d'utilisation
 - Pour produire 2 pièces d'un produit fini PF, on a besoin de trois pièces de la matière première MP1 et deux pièces de la matière première MP2



• Simulation sur l'outil (Exemple3.xml)









Donner l'évolution du réseau après le franchissement de la séquence <T1, T3, T5>






M0=[2,0,0,1] M1=[0,3,0,2]











• Capacité d'une place

- On peut fixer à une place P un nombre maxi de marques.
- Lorsque le marquage a atteint la capacité, on ne peut plus franchir la T en amont.




Blocage: T1 n'est plus franchissable

• Test sur l'outil (Exemple4.xml)






- Exemple d'utilisation
 - Pour produire 2 pièces d'un produit fini PF, on a besoin de trois pièces de la matière première MP1 et deux pièces de la matière première MP2
 - Les deux matières premières arrivent à la machine de fabrication du produit fini sur deux tapis.
 - Les deux tapis ne peuvent pas contenir plus de 20 pièces
 - Les stocks de MP1, MP2 et PF sont supposés de capacités illimitées






• Test sur l'outil (Exemple5.xml)






Transformation d'un RdP à capacité

- On peut le transformer en RdP ordinaire
 - On ajoute 1 place complémentaire dont le marquage sera la capacité moins le nombre de marques dans la place à capacité limitée.
 - La place complémentaire a pour Transitions d'entrée les T de sortie de la place à capacité et pour T de sortie les T d'entrée de la place à capacité. Les poids des arcs doivent être respectés.



RdP à capacité



RdP ordinaire équivalent


Le deuxième RdP vérifie la propriété suivante: Le nombre de marques de P2 est inférieur ou égal à 3 à tout instant

→ On peut limiter implicitement le nombre de jetons dans une place sans utiliser des capacités



Transformation d'un RdP à capacité

• Test sur l'outil (Exemple6.xml)





RdP ordinaire équivalent



Exemple 2: Transformation de RdP à capacité

- Pour produire 2 pièces d'un produit fini PF, on a besoin de trois pièces de la matière première MP1 et deux pièce de la matière première MP2
- Les deux matières premières arrivent à la machine de fabrication du produit fini sur deux tapis.
- Les deux tapis ne peuvent pas contenir plus de 20 pièces
- Les stocks de MP1, MP2 et PF sont supposés de capacités illimitées






SYS2044 Systèmes – 2A-S2



Exemple 2: Transformation de RdP à capacité


• Test sur l'outil (Exemple7.xml)






RdPs à priorité

• Si à un moment donné, plusieurs transitions sont franchissables, on doit franchir la transition qui a la plus grande priorité.




• Par défaut, la priorité d'une transition est égale à 1






• Test sur l'outil (Exemple8.xml)






- T1 franchissable si P2 est marquée et P1 ne contient pas de marque
- Au franchissement on retire 1 marque à P2 et on ajoute 1 marque à P3.






• Test sur l'outil (Exemple9.xml)






Exemple2 arc inhibiteur

• Modéliser une boucle « for(i = 0; i < N; i++)[traitement] » par un RdP à arc inhibiteur






N=0 → T2 sera franchie

Remarque: les actions peuvent être associées soient aux places soient aux transitions




Exemple2 arc inhibiteur

• Test sur l'outil (Exemple10.xml)




esiea ecole d'ingenieurs

- Exemple: Gestion d'une agence
 - 1. S'il n'y a plus de clients non servis ouvrir la porte
 - 2. Si un client arrive, laisser entrer un client
 - 3. fermer la porte
 - 4. Servir le client
 - 5. Retourner à 1.






- Exemple: Gestion d'une agence
 - 1. S'il n'y a plus de clients non servis ouvrir la porte
 - 2. Si un client arrive, laisser entrer un client
 - 3. fermer la porte
 - 4. Servir le client
 - 5. Retourner à 1.






- Exemple: Gestion d'une agence
 - 1. S'il n'y a plus de clients non servis ouvrir la porte
 - 2. Si un client arrive, laisser entrer un client
 - 3. fermer la porte
 - 4. Servir le client
 - 5. Retourner à 1.






- Exemple: Gestion d'une agence
 - 1. S'il n'y a plus de clients non servis, ouvrir la porte
 - 2. Si un client arrive, laisser entrer un client
 - 3. fermer la porte
 - 4. Servir le client
 - 5. Retourner à 1.


Puisque les transitions T1 et T2 sont franchissables, on a ajouté une priorité pour forcer la fermeture de la porte avant de servir un client








- Exemple: Gestion d'une agence
 - 1. S'il n'y a plus de clients non servis ouvrir la porte
 - 2. Si un client arrive, laisser entrer un client
 - 3. fermer la porte
 - 4. Servir le client
 - 5. Retourner à 1.




esiea

- Exemple: Gestion d'une agence
 - 1. S'il n'y a plus de clients non servis ouvrir la porte
 - 2. Si un client arrive, laisser entrer un client
 - 3. fermer la porte
 - 4. Servir le client
 - 5. Retourner à 1.






• Test sur l'outil (Exemple11.xml)





RdP autonome/non autonome

- Un RdP autonome décrit le fonctionnement d'un système dont les instants de franchissement ne sont pas connus ou indiqués.
- Les conditions de franchissement d'une transition ne dépendent que de la présence de jetons dans les places d'entrée
- Une fois cette condition est valide, le RdP décide d'une manière autonome l'instant où la transition est franchie




Exemple : RdP autonome Le moment de passage de l'été à l'automne est inconnu

esiea ECOLE D'INGENIEURS DI MONDE NIIMERIQUE

RdP non autonome

- Dans un RdP non autonome, l'instant de franchissement des transitions dépend d'éléments externes
 - Des évènements externes
 - Une horloge



Exemple: RdP non autonome

Distributeur de boisson



- Un RdP autonome décrit le fonctionnement d'un système dont les instants de franchissement ne sont pas connus ou indiqués.
- → Les RdPs non autonomes permettent d'indiquer quand les transitions sont franchies
- Deux types de réseaux non autonomes
 - Synchronisés (les transitions sont conditionnées par des évènements externes)
 - Temporisés (les transitions sont conditionnées par des temporisateurs)


esiea ECOLE D'INGENIEURS DI MONDE NUMERIQUE

Réseaux de Petri non autonomes

- RdPs synchronisés
 - Un évènement externe est associé à certaines transitions
 - Le franchissement se produit quand:
 - La transition est franchissable (les places d'entrées contiennent toutes des jetons)
 - Et

• L'évènement associé se produit

Exemple: gestion de la vente de billets de cinéma



La transition T1 n'est franchie que lorsque:

Un jeton se trouve en P1

Et

Une nouvelle demande arrive

esiea


- RdPs temporisés
 - Décrire un système dont le fonctionnement dépend du temps
 - Ex: Une durée entre le début de l'opération et sa fin

- Deux types
 - P-temporisé: temporisation liée aux places
 - T-temporisé: temporisation liée aux transitions



- RdPs P-temporisés
 - Lorsqu'un jeton se trouve dans une place Pi, il y reste au moins pendant un temps di
 - Le jeton est donc indisponible pendant une période di après le franchissement d'une transition
 - Après l'écoulement de cette durée, il devient disponible pour les transitions suivantes

• RdPs P-temporisés



T2 Jeton indisponible

P1 (

P2

d1

) d2

T3

Jeton disponible


Lorsqu'un jeton se trouve dans une place Pi, il y reste **au moins** pendant un temps di

Il y a un temps d'attente arbitraire entre la disponibilité du jeton et le franchissement de la transition 42




- RdPs T-temporisés
 - Un jeton peut être soit:
 - Réservé pour le franchissement d'une transition Ti (pour une durée di)
 - Non réservé


• RdPs T-temporisés



esiea ECOLE D'INGENIEURS DU MONDE NUMERIQUE

- RdPs temporisés à vitesse maximale
 - Dès qu'une transition est validée, elle est franchie (pas de temps d'attente)
 - Pour les réseaux P-temporisés, dès qu'un jeton est disponible, la transition de sortie est franchie
 - Pour les réseaux T-temporisés, dès qu'un jeton est placé dans une place, il est réservé par la transition de sortie





Extensions aux RdP



- RdP généralisé
- RdP à capacité
- RdP à priorités
- RdP à arcs inhibiteurs
- RdP non autonome




Structures particulières des RdP

- RdP pur/impur
- Graphe d'évènements
- Graphe d'états
- RdP avec/sans conflit
- RdP à choix libre
- RdP simple

RdPs purs




- RdP pur
 - Pas de boucle élémentaire (une place qui sert d'entrée et de sortie à une transition)



Boucle élémentaire

• Sinon il est impur




SYS2044 Systèmes – 2A-S2



Graphe d'évènements

- C'est un RdP où:
 - Toute place a exactement 1 transition d'entrée et 1 transition de sortie.
 - → Donc pas de divergence ou convergence en OU.




- Eléments structurels possibles:
 - Transferts,
 - Divergence en ET
 - Convergence en ET



Graphe d'évènements


- Exemple
 - Lancer deux processus A et B en parallèle. Lancer le processus C et boucler.



esiea ECOLE D'INGENIEURS DII MONDE NUMERIQUE

Graphe d'états


- C'est un RdP où:
 - Toutes les transitions ont 1 place d'entrée et une place de sortie.
 - → Donc pas de divergence ou convergence en ET.



- Eléments structurels possibles:
 - Transferts,
 - Divergence en OU
 - Convergence en OU




• Exemple: Distributeur de café




RdP sans conflit



- Un Rdp sans conflit est un RdP qui ne contient pas de divergence en OU
- Le conflit vient du fait qu'on doit choisir une des transitions de sortie
- Un conflit est noté: [Pi, {T1,T2,...,Tn}]; avec T1,T2,...,Tn étant les transitions de sorties de la place Pi.






esiea

RdP à choix libre


• Un RdP est à choix libre est un réseau dans lequel pour tout **conflit** [Pi , {T1,T2,...,Tn}] aucune des transitions T1,T2,...,Tn ne possède aucune autre place d'entrée que Pi .



RdP avec conflit à choix libre

Le choix ne dépend que de la place d'entrée du conflit

→ choix libre



RdP avec conflit sans choix libre

Le choix dépend en plus d'une ou plusieurs autres places


→ le choix n'est pas libre

• Attention: Si le RdP est sans conflit, il est à choix libre par défaut


esiea

RdP simple

• Un RdP simple est un RdP dans lequel chaque transition ne peut être concernée que par un conflit au plus.




- avec conflit ([P1,{T1,T2}])
- sans choix libre (T1 a deux places d'entrée)
- **Simple** (T1 et T2 ne sont concernées que par un seul conflit)



- **avec conflit** ([P1,{T2,T3}] et [P2,{T1,T2}])
- sans choix libre (T2 a deux places d'entrée)
- Non simple (T2 est concernée par deux conflits)













• Test sur l'outil (Exemple12.xml)










Sans conflit

Simple


Pur









• Test sur l'outil (Exemple13.xml)















• Test sur l'outil (Exemple14.xml)

