# **ELIE MENDY**

ID: 19004664

17 Juin 2021

# CHAPITRE 10 - Architecture des Machines

# Table des matières

1	Exe	rcice 10.1	3						
2	Exercice 10.2								
3	Exercice 10.3								
4	Exe	Exercice 10.4							
5	Exe	Exercice 10.5							
6	Exercice 10.6								
7	Exercice 10.7								
8	Emı	ulateur : Ordinateur en Papier (code du programme) :	15						
	8.1	Explication du projet :	15						
		8.1.1 Précautions d'utilisation :	16						
	8.2	librairies - Constantes préprocesseur - typedef - Variables Globales	17						
	8.3 fonction main								
	8.4	fonctions : outils du main	20						
		8.4.1 usage()	20						
		8.4.2 stepper()	20						
		8.4.3 afficherMemoire()	20						
		8.4.4 afficherProgramme()	21						
		8.4.5 initialiserRegistres()	21						
		8.4.6 lireProgramme()	22						
		8.4.7 chargerBootstrap()	22						
		8.4.8 chargerProgramme()	23						
		8.4.9 executer()	23						
	8.5	Fonctions Microcodes	27						
		8.5.1 transfert()	27						
		8.5.2 prepaCalcul()	28						
		8.5.3 hexaToInt()	28						
		8.5.4 intToHexa()	29						
		8.5.5 intTostr()	29						

	8.5.6	calcul()	30
	8.5.7	lireMemoire()	31
	8.5.8	ecrire()	31
	8.5.9	saisir()	32
	8.5.10	lire()	32
8.6	Fonctio	ons de déroulement d'un cycle	33
	8.6.1	phase1()	33
	8.6.2	phase 3	33
	8.6.3	incrementerPC()	33
8.7	Fonctio	on D'Opérations	34
	8.7.1	add()	34
	8.7.2	addP()	34
	8.7.3	addPP()	35
	8.7.4	sub()	35
	8.7.5	subP()	36
	8.7.6	subPP()	36
	8.7.7	nand()	37
	8.7.8	nandP()	37
	8.7.9	nandPP()	38
	8.7.10	load()	38
	8.7.11	loadP()	39
	8.7.12	loadPP()	39
	8.7.13	storeP()	40
	8.7.14	storePP()	40
	8.7.15	inP()	41
	8.7.16	inPP()	41
	8.7.17	outP()	42
	8.7.18	outPP()	42
	8.7.19	jump()	43
	8.7.20	brn()	43
	8 7 21	brz()	44

## A RENDRE

Il manque les microcodes de la phase 2 pour le cas où OP contient E62. Complétez cette série de microcodes.

On construira l'Opération NAND selon les actions suivantes :

code	signification			
17	Ecrire NAND dans UAL			
1	Ciblage d'une case mémoire PC->RS			
13	Lecture de la valeur dans la case mémoire			
6	Sauvegarde de la valeur dans le registre AD			
7	Ciblage d'une case mémoire AD->RS			
13	Lecture de la valeur dans la case mémoire			
6	Sauvegarde de la valeur dans le registre AD			
7	Ciblage d'une case mémoire AD->RS			
13	Lecture de la valeur dans la case mémoire			
12	Effectuer l'Opération Afficher dans UAL (ici : <b>NAND</b> )			

L'Opération NAND  $^{\star}\,$  correspondra à la suite de microcode suivante :

#### A RENDRE

Étant donné la logique qui existe entre les codes opératoires et le microcode... A quelle code pourrait correspondre l'instruction IN ?

Étant donné la logique qui existe entre les opérations :

49 -> 49 1 13 6 7 16 8 14 C9 -> 1 13 6 7 13 6 7 16 8 14

Correspondance des actions :

code	signification
1	Ciblage d'une case mémoire PC->RS
16	Capturer une saisie utilisateur
8	Sauvegarde de la valeur saisie dans le registre RM
14	Ecriture de la valeur saisie dans la case mémoire ciblée dans RS

L'Opération IN # correspondra à la suite de microcode suivante :

#### 1 - 16 - 8 - 14

(On supprime les indirections successivent que représentes les enchainements des microcodes 13 - 6 - 7).

#### A RENDRE

Étant donné la logique qui existe entre les codes opératoires et le microcode... A quelle opération pourrait correspondre le code 01?

Étant donné la logique qui existe entre les code opératoires :

Mnémonique	Code
LOAD	00
LOAD $\alpha$	40
LOAD * $\alpha$	C0
STORE $\alpha$	48
STORE * $\alpha$	C8
IN $\alpha$	49
IN * $\alpha$	C9
XXX	01
OUT $\alpha$	41
OUT * $\alpha$	C1

L'Opération **OUT** # correspondra à l'opération 01 :

#### 4 Exercice 10.4

#### A RENDRE

Dans le programme de bootstrap, les adresses 18 à 1E sont rem- plies de 00. Que se passe-t-il au cours du bootstrap quand l'ordinateur exécute ces instructions?

Sauf erreur de ma part, il s'agit d'une partie de la mémoire qui n'est pas parcourue par le l'ordinateur à l'exécution du bootstrap étant donné qu'un jump est effectué à l'adresse indiqué par la case 20 à la fin de l'exécution.

De plus, il est normalement impossible d'écrire dans cette zone mémoire étant donné qu'elle représente la mémoire morte.

#### A RENDRE

Écrire un programme pour l'ordinateur en papier qui lit deux nombres et affiche leur produit.

Nota : le Programme de l'emulateur de l'ordinateur en papier est consultable dans la section 8 de ce rendu.

## Algorithe du programme :

# Programme : (avec mnémonique)


Adresse (base 10)	Adresse (hexa)	code	mnémonique	commentaire
40	28	00	LOAD 00	charger 00 dans l'accumulateur
41	29	00	LOTID 00	charger vv dans raccamanateur
42	2A	48	STORE 60	ecrire zero dans le résultat (adresse 60)
43	2B	60	orona oo	cerific zero dans le resultat (daresse 55)
13	LD	00		
44	2C	49	IN 61	entrer NB1
45	2D	61		
46	2E	40	LOAD 61	charger NB1 dans l'accumulateur
47	2F	61		-
48	30	12	BRZ 46	si NB1 = 0, on sort en affichant le résultat (ici zéro)
49	31	46		(correspond à une multiplication par zero)
50	32	49	IN 62	entrer NB2
51	33	62		
52	34	40	LOAD 62	charger NB2 dans l'accumulateur
53	35	62		-
54	36	12	BRZ 46	si NB2 = 0, on sort en affichant le résultat
55	37	46		
56	38	40	LOAD 60	charger le résultat dans l'accumulateur
57	39	60		
58	3A	60	ADD 61	ajouter NB au résultat
59	3B	61		
60	3C	48	STORE 60	écraser la valeur du résultat par sa nouvelle valeur
61	3D	60		
62	3E	40	LOAD 62	charger NB2 dans l'accumulateur
63	3F	62		
64	40	21	SUB 01	décrémenter NB2
65	41	01		
66	42	48	STORE 62	écraser la valeur de NB2 par sa nouvelle valeur
67	43	62		
68	44	10	JUMP 34	brancher sur 34 (nouveau tour de boucle)
69	45	34		
70	46	41	OUT 60	afficher le résultat
71	47	60		
72	48	10	JUMP 00	sortir du programme
73	49	6E		

#### Exemple d'execution du programme :

Nota: les Defines pour une tel execution sont les suivants:

```
//#define DEBUG
//#define DEBUG_n2
//#define STEPPER

#define AUTO
//#define EXO
#define TAILLE_MEMOIRE 256
#define TAILLE_ADRESSE 3
#define TAILLE_BOOTSTRAP 32
#define TAILLE_MAX_PROGRAMME 200
#define FIRST_INSTRUCTION "28"
#define FIRST_INSTRUCTION_EXO_10_6 "50"
```



#### A RENDRE

En vous inspirant de l'Exercice 10.5... Écrire un programme pour l'ordinateur en papier qui lit deux nombres et affiche leur quotient "entier".

Nota : le Programme de l'emulateur de l'ordinateur en papier est consultable en annexe de ce rendu.

```
_{1} - x = 0
                  // résultat
3 - saisir NB1
                // numérateur
_{4} - _{8}i NB1 = 0:
     - on retourne 0
7 - saisir NB2 // diviseur
s - si NB2 = 0:
      - on retourne 0 ---> cas simplifié de la division par zero.
_{11} - y = NB1-NB2
12
_{13} - tant que y > 0:
    - x ++
     − y −= NB2
15
17 — retourner x
```

Programme: (avec mnémonique)


Adresse (base 10)	Adresse (hexa)	code	mnémonique	commentaire
40	28	00	LOAD 00	charger 00 dans l'accumulateur
41	29	00		
42	2A	48	STORE 60	ecrire zero dans le résultat (adresse 60)
43	2B	60		
44	2C	49	IN 61	entrer NB1 (adresse 61)
45	2D	61	101D (1	1 NTC 1 12 1 .
46	2E	40	LOAD 61	charger NB1 dans l'accumulateur
47	2F	61	DD7 50	: ND1 0
48	30	12	BRZ 50	si NB1 = 0, on sort en affichant le résultat (ici zéro)
49 50	31 32	50 49	IN 62	(correspond à un numérateur à zero) entrer NB2
51	33	62	111 02	chitei ND2
52	34	40	LOAD 62	charger NB2 dans l'accumulateur
53	35	62	LOID 02	charger 14D2 dans raccumulatedr
54	36	12	BRZ 50	si NB2 = 0, on sort en affichant le résultat
55	37	50		o, on bort on unionant to resultat
56	38	40	LOAD 61	charger NB2 dans l'accumulateur
57	39	61		8
58	3A	61	SUB 62	décrémenter NB2
59	3B	62		
60	3C	48	STORE 63	ecrire b en copie (adresse 60)
61	3D	63		
62	3E	40	LOAD 63	charger B dans l'accumulateur
63	3F	63		
64	40	11	BRN 50	si B = 0, on sort en affichant le résultat
65	41	50		
66	42	40	LOAD 60	charger resultat dans l'accumulateur
67	43	60		
68	44	20	ADD 01	incrémenter le résultat
69	45	01	OTTO D	
70	46	48	STORE 60	écraser la valeur du résultat par sa nouvelle valeur
71	47	60	1040 (0	1 D 1 12 1 4
72	48	40	LOAD 63	charger B dans l'accumulateur
73	49	63	CLID (1	toning NDO
74 75	4A 4B	61	SUB 61	soustraire NB2
75 76	4B 4C	61 48	STORE 63	égracor la valour de P par ce pouvelle valour
70 77	4C 4D	63	STORE 03	écraser la valeur de B par sa nouvelle valeur
7 <i>7</i> 78	4D 4E	10	JUMP 3E	brancher sur 40 (nouveau tour de boucle)
78 79	4E 4F	3E	JOIVII JL	brancher sur 10 (nouveau tour de boucie)
80	50	3L 41	OUT 60	afficher le résultat
81	51	60		
82	52	10	JUMP 00	sortir du programme
83	53	00	·	1 0

#### Exemple d'execution du programme :

Nota: les Defines pour une tel execution sont les suivants:

```
//#define DEBUG
//#define DEBUG_n2
//#define STEPPER

#define AUTO
//#define EXO
#define TAILLE_MEMOIRE 256
#define TAILLE_ADRESSE 3
#define TAILLE_BOOTSTRAP 32
#define TAILLE_MAX_PROGRAMME 200
#define FIRST_INSTRUCTION "28"
#define FIRST_INSTRUCTION_EXO_10_6 "50"
```



Le dernier cas de la dividion par zero est simplifiée ici en renvoyant un "00"


# A RENDRE

En vous inspirant de l'Exercice 10.5... Indiquez les mnémoniques qui correspondent aux valeurs sui-vantes dans la mémoire.

Adresse	Adresse	code	mnémonique	commentaire
80	50	49	IN 70	entrer une valeur dans adresse 70
81	51	70		
82	52	40	LOAD 70	charger cette valeur
83	53	70		
84	54	48	STORE 71	ecrire cette valeur dans l'adresse 71 (variable a)
85	55	71		
86	56	48	STORE 72	ecrire cette valeur dans l'adresse 72 aussi (variable b)
87	57	72		
88	58	00	LOAD 5E	charger la "5E" dans l'accumulateur
89	59	5E		
90	5A	48	STORE 8D	ecrire "5E" a l'adresse "8D"
91	5B	8D		
92	5C	10	JUMP 74	Jump à l'adresse 74 ->
93	5D	74		
94	5E	40	LOAD 71	charger le résultat dans l'accumulateur
95	5F	71		
96	60	48	STORE 72	l'écrire à l'adresse 72
97	61	72		
98	62	40	LOAD 70	charger le nombre initial dans l'accumulateur
99	63	70		
100	64	48	STORE 71	l'ecrire à l'adresse 71
101	65	71		
102	66	00	LOAD 6C	charger "6C" dans l'accumulateur
103	67	6C		
104	68	48	STORE 8D	ecrire "6C" à l'adresse "8D" (la fin du programme)
105	69	8D		
106	6A	10	JUMP 74	jump à l'adresse 74
107	6B	74		
108	6C	41	OUT 71	
109	6D	71		
110	6E	10	JUMP 6E	
112	6F	6E		
113	70	00		
114	71	00		
115	72	00		
116	73	00		

```
charger "00" dans l'accumulateur
116
     74
          00
               LOAD 00
117
     75
          00
               STORE 73
                           ecrire "00" a l'adresse 73 (variable c)
118
     76
          48
119
     77
          73
              LOAD 71
                            charger la valeur de l'adresse 71 (ici 2)
120
     78
          40
121
     79
          71
               BRZ 88
                            si A = "00" -> Brancher sur 88
122
     7A
          12
123
     7B
          88
               SUB 01
                            decrémenter de 1 (ici 1)
124
     7C
          21
125
     7D
          01
     7E
               STORE 71
                           ecrire le résultat a l'adresse 71 (decrementer a)
126
          48
     7F
127
          71
127
     80
          40
               LOAD 73
                            charger la valeur de l'adresse 73 (ici 00)
128
     81
          73
               ADD 72
                            additioner la valeur à l'adresse 72 (variable c + a)
129
     82
          60
130
     83
          72
               STORE 73
                            ecraser la valeur à l'adresse 73 avec le résultat du calcul
131
     84
          48
132
     85
          73
              JUMP 78
133
          10
     86
134
     87
          78
135
     88
          40
              LOAD 73
                            charger le résultat
136
     89
          73
                            ecraser variable a avec le resultat
137
     8A
          48
               STORE 71
     8B
138
          71
               JUMP 00
139
     8C
           10
                            Jump sur 5E
     8D
140
          00
```

Le programme renvoie le nombre saisie à la puissance 3 On le voit sur cette captures d'écrans



# 8 Emulateur : Ordinateur en Papier (code du programme) :

### 8.1 Explication du projet :

Mon objectif aura été de me rapprocher au plus près de la description de l'ordinateur en papier qui nous est donnée dans le cour. tant dans la représentation des données que dans la modélisation des ressources (mémoire, registres).

La modélisation paraîtra donc laborieuse étant donné que je fais apparaître chaque couche d'abstraction dans la structure du code.

J'ai donc décidé de recréer virtuellement la mémoire sous forme de matrice de chaînes de caractères (typé 'Hexa' pour mentionner la base 16 dans laquelle lire ces données). Les registres seront représentés sous forme de vecteurs de chaînes de caractères (eux aussi typés 'Hexa').

Je capture ensuite le traitement de chaque microcode dans des fonctions. Je me sers ensuite de ces fonctions microcodes dans la construction de fonctions qui représente les opérations à effectuer, les fonctions d'opérations seront elles-mêmes appelées dans les fonctions qui orchestre le cycle d'exécution d'une instruction. Enfin le main jouera une boucle d'exécution des fonctions de cycle jusqu'à exécution complète du programme.

Une fois avoir obtenu un modèle d'ordinateur fonctionnel. J'ai pris l'initiative d'y ajouter plusieurs fonctionnalitées :

- La capacité de charger un programme automatiquement en entrant le nom du programme sur la ligne de commande. Pour activer cette fonctionnalité il faudra décommenter la ligne AUTO dans la section 8.2.
- La capacité d'attendre la saisie de la touche 'Enter' avant d'exécuter l'instruction suivante de manière à pouvoir analyser étape par étape l'exécution d'un programme.

  Pour activer cette fonctionnalité il faudra décommenter la ligne **STEPPER** dans la section **8.2**.
- La capacité d'afficher ou pas des logs de debug avec deux niveaux de détail Pour activer cette fonctionnalité il faudra décommenter la ligne **DEBUG** et/ou **DEBUG\_n2** dans la section **8.2**: (voir fichiers test\_DEBUG et et test\_DEBUG\_n2, qui sont l'image de l'execution d'une multiplication de 20 × 3 = 60)
  - DEBUG (affiche l'état des registres et indique les phases de cycles en cours d'exécution, ainsi que le résultat des calculs effectués).
  - DEBUG\_n2 (indique l'appel de chaque fonction en cours d'exécution et donne des information supplémentaires sur les conversions de type).

Le code de l'exercice 10.7 ne respectant pas mes conventions j'ai du créer un environement EXO pour son execution, cet environnement permet de charger le programme au bon endroit dans la mémoire. Pour activer cette environnement et jouer le programme de l'exercice 10.7 il faudra décommenter la ligne **EXO** dans la section **8.2**.

#### 8.1.1 Précautions d'utilisation :

- Avant une execution de programme de l'exercice 10.7, assurrez vous d'avoir activé l'environnement **EXO** dans la section **8.2**.
- Lorsque le programme vous demande de siasir une valeur, veillez à entrer une, veillez à entrer une valeur numérique à deux chiffres.
- Si la valeur est inférieur à 10 , n'oubliez pas d'indiquer un zero devant le chiffre. (exemple '03')

# 8.2 librairies - Constantes préprocesseur - typedef - Variables Globales

```
1 #include < stdio.h>
2 #include < stdlib.h>
3 #include < string.h>
  //#define DEBUG
  //#define DEBUG_n2
  //#define STEPPER
  #define AUTO
9 //#define EXO
10 #define TAILLE_MEMOIRE 256
# define TAILLE ADRESSE 3
# define TAILLE_BOOTSTRAP 32
# define TAILLE_MAX_PROGRAMME 200
14 #define FIRST_INSTRUCTION "28"
  #define FIRST_INSTRUCTION_EXO_10_6 "50"
15
16
  typedef char Hexa;
  typedef char * str ;
18
19 typedef unsigned idx;
  // Allocation d'espace pour:
  // - la memoire
21
  Hexa * memoire[TAILLE_MEMOIRE];
22
23
24 // —les registres
25 Hexa RS[TAILLE_ADRESSE];
26 Hexa RM[TAILLE_ADRESSE];
  Hexa IN[TAILLE_ADRESSE];
  Hexa OUT[TAILLE_ADRESSE];
29
30
  Hexa PC[TAILLE_ADRESSE];
31
32
  Hexa OP[TAILLE_ADRESSE];
  Hexa AD[TAILLE_ADRESSE];
34
35
  Hexa A[TAILLE_ADRESSE];
37
  // – l'unité de calcul
38
  int UAL;
39
  // - le programme à charger en memoire
41
42 Hexa * prog[TAILLE_MAX_PROGRAMME] = { NULL };
  // import des headers
44
 #include "fonctions.h"
```

#### 8.3 fonction main

```
#ifdef AUTO
     int main(int k, char *argv[]) {
2
       // test du nombre d'arguments
       if (k < 2) usage("veuillez indiquer le nom du programme a lire");</pre>
       printf("\n\
       printf(" Emulateur de l'Ordinateur En Papier \n");
       printf("
       ");
       // initialisation de la mémoire
10
       initialiserRegistres();
11
       chargerBootstrap();
12
       // afficherMemoire (55);
13
14
       // chargement du programme
15
       int taille = lireProgramme(argv[1]);
16
       // afficherProgramme();
17
       chargerProgramme(taille);
18
       // afficherMemoire (250);
19
20
21
       #ifdef EXO
22
         Hexa fin[TAILLE_ADRESSE] = "6E";
23
24
         Hexa fin[TAILLE_ADRESSE] = "00";
25
       #endif
26
27
28
       do {
         #ifdef DEBUG
29
            printf ("
30
         #endif
31
         phase1();
                       // recherche d'instruction
32
         executer(hexaToInt(OP));
33
         #ifdef DEBUG
34
            printf("
35
            printf("Etat des Registres:\n");
36
            printf("- PC=%s \t AD=%s \t OP=%s / %i\n" , PC, AD, OP , hexaToInt(
37
      OP));
            printf("-RS=\%s \setminus t RM=\%s \setminus t A=\%s \setminus n", RS, RM, A);
38
            printf("- UAL=%i \t IN=%s \t OUT=%s\n" , UAL, IN , OUT);
39
            printf("
40
                                                                                 \n \n
      n");
         #endif
41
42
```

```
43
44
45
47
         #ifdef STEPPER
48
            stepper();
49
         #endif
       } while (strcasecmp(PC , fin)); // fin du programme quand on jump sur
51
       return 0;
52
53
54
  #else
     int main(int k, char *argv[]) {
55
       initialiserRegistres();
56
       chargerBootstrap();
57
       do {
58
                            // recherche d'instruction
         phase1();
59
         executer(hexaToInt(OP));
61
       } while (strcasecmp(PC , "00")); // fin du programme quand on jump sur
62
       return 0;
     }
64
  #endif
65
```

#### 8.4 fonctions : outils du main

#### 8.4.1 usage()

```
1 /* fonction: usage()
2    objectif: impression de messages d'erreur (sur flux stderr)
3    parametres: une string (le messages à renvoyer)*/
4    void usage(str message) { fprintf(stderr, "Usage : %s\n", message), exit(1);}
```

#### 8.4.2 stepper()

#### 8.4.3 afficherMemoire()

```
/* fonction: afficherMemoire()
objectif:
    - afficher la memoire

/*

void afficherMemoire(int adresse) {
    #ifdef DEBUG
    printf("- affichage de la memoire \n");
    #endif
    for (int i = 0; i < adresse && i < TAILLE_MEMOIRE; i++) {
        printf("adresse %i\t--> b16: %x:\t%s\n", i, i, memoire[i]);
    }
}
```

#### 8.4.4 afficherProgramme()

```
fonction: afficherMemoire()
1
       objectif:
2
        - afficher le programme
3
  void afficherProgramme() {
    #ifdef DEBUG
       printf("- affichage du programme \n");
    #endif
    for (int i = 0; prog[i]; i++) {
       printf("instruction : %s\n", prog[i]);
10
11
12
  }
```

#### 8.4.5 initialiserRegistres()

```
/* fonction: initialiserRegistres()
       objectif: attribuer une valeur initiale aux différents registres */
2
  void initialiserRegistres(){
     #ifdef DEBUG
       printf("- initialisation des registres \n");
5
     #endif
     // registre memoire
8
     strcpy(RS, "00");
9
     strcpy (RM, "15");
10
11
     // Entrées / sorties
12
     strcpy(IN, "00");
13
     strcpy(OUT, "00");
15
     // Program Counter
16
     #ifdef EXO
17
       strcpy(PC, FIRST_INSTRUCTION_EXO_10_6);
18
19
       strcpy(PC, FIRST_INSTRUCTION);
20
     #endif
21
22
     // Registre Instruction
     strcpy (OP, "00");
23
     strcpy (AD, "00");
24
25
     // unité de calcul
     strcpy (A, "10");
27
     UAL = 0;
28
29 }
```

#### 8.4.6 lireProgramme()

```
fonction: lireProgramme()
1
       objectif:
2
         - prend le nom d'un programme à lire
         - stoque les instructions du programme dans le vecteur 'programme'
         - une string (le nom du programme à lire)*/
   int lireProgramme(str programme) {
     FILE * fichier = fopen(programme, "r");
     if (! fichier) usage(" stoplist illisible");
9
10
     int i = 0;
11
     char lu = ' \setminus 0';
12
     while (i < TAILLE_MAX_PROGRAMME && lu != EOF) {
13
       char sas[TAILLE_ADRESSE];
                                                 // sas de reception du mot
14
       lu = fscanf(fichier, "%s", sas);
15
       if (lu != EOF) {
16
         prog[i++] = strdup(sas);
17
18
       }
19
     fclose (fichier);
20
     return i -1;
21
22 }
```

#### 8.4.7 chargerBootstrap()

```
fonction: chargerBootstrap()
       objectif:
         - li le fichier "bootstrap"
         - le charge en memoire */
  void chargerBootstrap(){
5
     #ifdef DEBUG
       printf("- chargement du bootstrap \n");
     #endif
     // ouverture du flux
     FILE * fichier = fopen("bootstrap", "r");
10
     if (! fichier) usage("bootstrap illisible");
11
12
     idx i = 0;
     char lu = ' \setminus 0';
13
     while (i < TAILLE_MEMOIRE && lu != EOF) {
14
       char sas[TAILLE_ADRESSE];
                                                   // sas de reception du mot
15
       lu = fscanf(fichier, "%s ", sas);
       if (lu != EOF) {
17
         memoire[i++] = strdup(sas);
18
19
20
     fclose (fichier);
21
22
  };
```

#### 8.4.8 chargerProgramme()

```
fonction: chargerProgramme()
1
2
       objectif:
         - ecrit le programme dans la mémoire
3
         - sans passer par le bootstrap manuel
        - un entier (l'adresse de la première instruction du programme') */
  void chargerProgramme(int t) {
    #ifdef DEBUG
       printf("- chargement du programme\n");
9
    #endif
10
    //int adresse = hexaToInt(RS) + 40;
11
12
    #ifdef EXO
       int adresse = hexaToInt(FIRST_INSTRUCTION_EXO_10_6);
13
     #else
14
       int adresse = hexaToInt(FIRST_INSTRUCTION);
15
16
     #endif
     for (int i = 0; i < t; i + +){
17
      memoire[adresse + i] = strdup(prog[i]);
18
19
    // ecriture de l'emplacement de la première instruction
20
    #ifdef EXO
21
      memoire[32] = strdup(FIRST_INSTRUCTION_EXO_10_6);
22
23
    #else
       memoire[32] = strdup(FIRST_INSTRUCTION);
24
    #endif
25
    // ecriture de la taille de la mémoire
26
    Hexa taille [TAILLE_ADRESSE];
    intToStr(taille, t);
28
     strcpy(memoire[34], taille);
29
30 }
```

#### **8.4.9 executer()**

```
/*
      fonction: executer()
         - prend en compte le microcode entré en parametre
3
        - appel la fonction associé (voir page 224)
4
       parametres:
        - un entier (le code associé a une fonction)*/
7
  void executer(int code) {
    #ifdef DEBUG
       printf("==> phase 2 : exec code -> %i \n", hexaToInt(OP));
    #endif
10
    switch (code)
11
12
13
14
15
16
```

```
18
19
        //
20
        // ARITHMETIQUE
21
22
        // ADD # 20
23
        case 32:
24
          addValeur();
25
          break;
26
27
        // ADD
                    60
28
        case 96:
29
          addValeurP();
30
          break;
31
32
        // ADD *
                   E0
33
        case 224:
34
          addValeurPP();
35
          break;
36
37
          // SUB # 21
38
        case 33:
39
          subValeur();
41
          break;
42
        // SUB
                    61
43
        case 97:
44
          subValeurP();
45
          break;
46
47
        // SUB * E1
48
        case 225:
49
          subValeurPP();
50
          break;
51
52
53
        //
54
        // LOGIQUE
55
56
        //
        // NAND # 22
57
        case 34:
58
          nand();
59
60
          break;
61
        // NAND
                     62
62
        case 98:
63
          nandP();
64
          break;
65
66
        // NAND *
                    E2
67
        case 226:
68
          nandPP();
69
          break;
70
71
72
```

```
73
        //
        // TRANSFERTS
74
        //
75
        // LOAD # 00
76
        case 0:
77
        load();
78
          break;
79
        // LOAD
                      40
81
        case 64:
82
         loadP();
83
          break;
84
85
                    C0
        // LOAD *
86
        case 192:
87
         loadPP();
88
          break;
89
90
        // STORE
                   48
91
        case 72:
92
          storeP();
93
          break;
94
        // STORE * C8
96
        case 200:
97
          storePP();
98
          break;
100
        //
101
        // ENTREE / SORTIES
102
        //
103
        // IN
                 49
104
        case 73:
105
         inP();
106
          break;
107
108
        // IN * C9
109
        case 201:
110
         inPP();
111
          break;
112
113
        // OUT 41
114
115
        case 65:
          outP();
116
          break;
117
118
        // OUT * C1
119
        case 193:
120
          outPP();
121
          break;
122
123
124
125
126
127
```

```
128
129
        //
130
        // BRANCHEMENT INCONDITIONNEL
131
132
        // JUMP 10
133
        case 16:
134
         jump();
135
          break;
136
137
138
        // BRANCHEMENT CONDITIONNEL
139
140
        // BRN
                   11
141
        case 17:
142
         brn();
143
          break;
144
145
        // BRN 12
146
        case 18:
147
          brz();
148
          break;
149
        default:
151
           printf("/!\\ CODE\ OP\ \%i\ INNEXISTANT\ /!\\",\ code);
152
           exit(1);
153
          break;
      }
155
156 }
```

#### 8.5 Fonctions Microcodes

#### 8.5.1 transfert()

```
1 /* fonction: transfert()
       objectif:
2
         - prend en compte le microcode entré en parametre
3
         - effectur le transfert mémoire associé (voir page 227)
4
       parametres:
5
        - un entier (le microcode)*/
  void transfert(int code){
     #ifdef DEBUG_n2
       printf("- transfert -> %i \n", code);
     #endif
10
11
12
     switch (code)
13
     case 1:
14
      /* (RS)
                  (PC) */
15
       strcpy(RS,PC);
16
       break;
17
     case 2:
18
       /* (PC)
               (RM) ; ne pas faire la phase III. */
19
       strcpy(PC,RM);
20
       break;
21
22
     case 3:
      /* (A)
                  (RM) */
23
       strcpy (A,RM);
24
      break;
25
     case 4:
26
      /* (RM)
                  (A) */
27
       strcpy (RM, A);
28
       break;
29
30
    case 5:
      /* (OP)
                  (RM) */
31
       strcpy(OP,RM);
32
      break;
33
34
     case 6:
      /* (AD) (RM) */
35
       strcpy (AD,RM);
36
      break;
37
     case 7:
      /* (RS)
                  (AD) */
39
       strcpy(RS,AD);
40
       break;
41
     case 8:
42
      /* (RM)
                  (Entrée) */
43
       strcpy (RM, IN);
44
       break;
45
     case 9:
       /* (Sortie) (RM) */
47
       strcpy(OUT,RM);
48
       break;
49
50
51
```

```
default:
    usage("Erreur - fonction transfert() : le microcode ne correspond pas a
        un transfert ou n'existe pas.");
break;
}
```

#### 8.5.2 prepaCalcul()

```
fonction: prepaCalcul()
       objectif:
        - prend en compte le microcode entré en parametre
        - préparer le calcul associé (voir page 227)
           (sauvegarde le microcode du calcul dans UAL)
       parametres:
        - un entier (le calcul demandé) */
  void prepaCalcul(int code){
8
    #ifdef DEBUG
9
       printf("- preparation calcul: %i \n", code);
10
11
     #endif
12
    UAL = code;
13
14 }
```

#### 8.5.3 hexaToInt()

```
1 /* fonction: hexaToInt()
       objectif:
2
        - traduit un hexadecimal en int
3
       parametres:
4
        - un hexa (l'operande a traduire)
5
       retour:
        - un entier */
  int hexaToInt(Hexa h[TAILLE_ADRESSE] ){
    #ifdef DEBUG_n2
       int i = strtol(h, NULL, 16);
10
       printf("
                 - convertion hexa: %s --> ToInt : %i\n", h, i);
11
    #endif
12
13
    return strtol(h, NULL, 16);
14
15 }
```

#### 8.5.4 intToHexa()

```
fonction: intToHexa()
1
       objectif:
2
         - traduit un int en hexadecimal
       parametres:
         - un entier (l'operande a traduire) */
  void intToHexa(Hexa * registre , int code ){
     Hexa value [TAILLE_ADRESSE];
     sprintf(value, "%x", code);
     // gestion des valeurs < 10
10
     if (strlen(value) < 2) {</pre>
11
       value[1] = value[0];
12
13
       value[0] = '0';
14
15
     // attribution de la nouvelle valeur au registre
     strcpy(registre, value);
17
     #ifdef DEBUG_n2
18
       printf(" - convertion int: %i --> ToHexa : %s\n", code, registre);
19
     #endif
20
21
22 }
```

#### **8.5.5** intTostr()

```
/* fonction: intTostr()
objectif:
    - traduit un int en str
parametres:
    - un entier (l'operande a traduire)*/
void intToStr(Hexa * registre , int code ){
    sprintf(registre , "%d" , code);
    #ifdef DEBUG_n2
    printf(" - convertion int: %i --> ToStr : %s\n" , code , registre);
    #endif
}
```

#### 8.5.6 calcul()

```
fonction: calcul()
1
       objectif:
2
         - traduit les deux operandes en entiers
         - effectue le calcul associé (voir page 227)
            (sauvegarde le resultat du calcul dans A)
       parametres:
6
         - un entier (le calcul demandé) */
   void calcul(){
     // recuperation des operandes
9
     int a = strtol(A, NULL, 10);
10
     int rm = strtol(RM, NULL, 10);
11
13
     // calcul
     switch (UAL) {
14
       /* addition */
15
       case 10:
16
         a = a + rm;
17
         #ifdef DEBUG
18
            printf("-calcul operandes %i + %i \n",a, rm);
19
         #endif
20
         break;
21
22
23
       /* soustraction */
       case 11:
24
         a = a - rm;
25
         #ifdef DEBUG
26
27
            printf("-calcul operandes %i - %i \n",a, rm);
         #endif
28
         break;
29
30
       /* logique -> NAND */
31
32
       case 17:
         if (!(a > 0 \&\& rm > 0)){
33
           a = 1;
34
           #ifdef DEBUG
35
              printf("-calcul operandes ~(%i ET %i) --> T \n",a, rm);
36
           #endif
37
          } else {
38
           a = 0;
39
40
         break;
41
       default:
42
         usage ("Erreur - fonction calcul() : le microcode ne correspond pas a
43
      un opération ou n'existe pas.");
         break;
44
45
     // sauvegarde du resultat dans l'accumulateur
46
     intToStr(A, a);
47
48 }
```

#### 8.5.7 lireMemoire()

```
fonction: lireMemoire()
       objectif:
2
        - decoder l'adresse contenu dans RS
        - reporter le contenu de la mémoire dans RM
       parametres:
        - un hexa (l'adresse a decoder) */
  void lireMemoire(){
    strcpy(RM, memoire[hexaToInt(RS)]);
    #ifdef DEBUG_n2
       printf("- lecture de la memoire memoire[%s]=%s\n",RS,RM);
10
    #endif
11
12
13
  };
```

#### 8.5.8 ecrire()

```
1 /* fonction: ecrire()
       objectif:
        - decoder l'adresse contenu dans RS
        - reporter le contenu de la mémoire dans RM
4
       parametres:
5
        - un hexa (l'adresse a decoder)*/
  void ecrire(){
    int idx = hexaToInt(RS);
    #ifdef DEBUG_n2
       printf("- ecriture valeur: %s dans la case mémoire %i\n",RM, idx);
10
    #endif
11
12
    memoire[idx] = strdup(RM);
13
14 };
```

#### 8.5.9 saisir()

#### 8.5.10 lire()

```
fonction: lire()
       objectif:
2
         - supprime le saut de ligne en fin de saisie user
3
       retour
4
        - 0 si il est impossible de lire la saisie
        - 1 si la saisie est reussi et lu*/
  int lire(char * mot, int taille){
     if (fgets(mot, taille, stdin)){
       char * monPointeur = strchr(mot, '\n');
9
       if (monPointeur)
10
         *monPointeur = '\0';
11
12
       while(getchar() != '\n' && getchar() != EOF);
13
       return 1;
14
     }
15
     while(getchar() != '\n' && getchar() != EOF);
     return 0; // si impossible de lire la saisie
17
18 }
```

## 8.6 Fonctions de déroulement d'un cycle

La phase 2 est représentée par la fonction executer() -> section précédente

#### 8.6.1 phase1()

```
/* fonction: phase1()
       objectif:
        - rechercher une instruction
        - la stoquer dans OP*/
  void phase1(){
    #ifdef DEBUG
       printf("==> phase 1 \n");
    #endif
    transfert(1);
                       // 1
9
    lireMemoire();
                       // 13
10
    transfert (5);
                       // 5
    incrementerPC(); // 15
13 };
```

#### 8.6.2 phase 3

#### 8.6.3 incrementerPC()

# 8.7 Fonction D'Opérations

#### 8.7.1 add()

```
1 /* fonction: addValeur()
       description:
2
         ADD# --> A
                        A+V
3
4
  void addValeur() {
    #ifdef DEBUG
       printf(" \ h \ t[ADD #] \ n");
     #endif
    // phase 2
    prepaCalcul(10); // 10
10
                         // 1
     transfert (1);
11
                        // 13
12
    lireMemoire();
     calcul();
                        // 12
13
    // phase 3
14
    phase3();
15
16 };
```

#### 8.7.2 addP()

```
fonction: addValeur() 60
       description:
         ADD \longrightarrow A
                       A + ( )
4
  void addValeurP(){
    #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[ ADD
                          ]\n");
    #endif
    // phase 2
    prepaCalcul(10); // 10
10
    transfert (1);
                       // 1
11
                        // 13
    lireMemoire();
12
                        // 6
     transfert (6);
13
     transfert (7);
14
     lireMemoire();
                       // 13
15
     calcul();
                        // 12
16
     // phase 3
     phase3();
18
19 };
```

#### 8.7.3 addPP()

```
fonction: addValeur()
       description:
2
         ADD* \longrightarrow A + *( )
  * /
  void addValeurPP() {
     #ifdef DEBUG
       printf(" \ h \ t [ADD *] \ n");
     #endif
     // phase 2
9
     prepaCalcul(10);
                        // 10
10
                         // 1
     transfert (1);
11
     lireMemoire();
                        // 13
12
13
     transfert (6);
                         // 6
     transfert (7);
                        // 7
14
                         // 13
     lireMemoire();
15
                         // 6
     transfert (6);
16
                         // 7
17
     transfert (7);
     lireMemoire();
                        // 13
18
     calcul();
                         // 12
19
     // phase 3
20
     phase3();
21
22 };
```

#### 8.7.4 **sub()**

```
1 /* fonction: subValeur()
2
       description:
         SUB# ---> A
                        A–V
3
  * /
  void subValeur(){
5
    #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[SUB #]\n");
    #endif
    // phase 2
    prepaCalcul(11);
                         // 11
10
                         // 1
     transfert (1);
11
                         // 13
12
    lireMemoire();
                         // 12
     calcul();
13
     // phase 3
14
    phase3();
15
16 };
```

#### 8.7.5 **subP()**

```
fonction: subValeurP()
       description:
2
         SUB ---> A
                       A - ( )
  void subValeurP() {
    #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[ SUB ]\n");
     #endif
    // phase 2
9
    prepaCalcul(11);
                        // 11
10
                        // 1
     transfert(1);
11
    lireMemoire();
                        // 13
12
13
     transfert (6);
                        // 6
     transfert (7);
                        // 7
14
                        // 13
     lireMemoire();
15
                        // 12
     calcul();
16
17
     // phase 3
    phase3();
18
19 };
```

#### 8.7.6 subPP()

```
/* fonction: subValeurPP() E1
       description:
2
                          A - *( )
         SUB∗ ---> A
  void subValeurPP() {
    #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[ SUB * ]\n");
     #endif
8
     // phase 2
9
     prepaCalcul(11);
                         // 11
10
                         // 1
11
     transfert (1);
     lireMemoire();
                         // 13
12
     transfert (6);
                         // 6
13
                         // 7
     transfert (7);
14
                         // 13
     lireMemoire();
15
                         // 6
     transfert (6);
16
     transfert (7);
                         // 7
17
     lireMemoire();
                         // 13
18
     calcul();
                         // 12
     // phase 3
20
     phase3();
21
22 };
```

#### 8.7.7 nand()

```
fonction: nand()
       description:
2
        NAND# ---> A
                            [A&V]
  * /
  void nand(){
     #ifdef DEBUG
       printf(" \ h \ t[ NAND # ] \ n");
     #endif
     // phase 2
     prepaCalcul(17);
                         // 17
10
                         // 1
     transfert (1);
11
     lireMemoire();
                        // 13
12
                         // 12
13
     calcul();
     // phase 3
14
     phase3();
15
  };
```

#### 8.7.8 nandP()

```
fonction: nandP()
                           62
       description:
2
         NAND --> A
                           [A&()]
3
4
  void nandP(){
    #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[ NAND
                             ]\n");
     #endif
     // phase 2
     prepaCalcul(17);
                        // 17
10
     transfert(1);
                         // 1
11
     lireMemoire();
                        // 13
12
     transfert (6);
                        // 6
13
     transfert (7);
14
                        // 7
     lireMemoire();
                        // 13
15
     calcul();
                        // 12
16
     // phase 3
17
    phase3();
18
19 };
```

#### 8.7.9 nandPP()

```
fonction: nandPP()
                             E2
       description:
2
        NAND*
               --> A
                              [A&
                                    ( )]
  * /
  void nandPP(){
    #ifdef DEBUG
       printf("\n \ \n \ \n \ \);
     #endif
     // phase 2
9
     prepaCalcul(17);
                         // 17
10
     transfert (1);
                         // 1
11
     lireMemoire();
                         // 13
12
13
     transfert (6);
                         // 6
     transfert (7);
                         // 7
14
                         // 13
     lireMemoire();
15
                         // 6
     transfert (6);
16
                         // 7
17
     transfert (7);
     lireMemoire();
                        // 13
18
     calcul();
                         // 12
19
     // phase 3
20
     phase3();
21
22 };
```

#### 8.7.10 load()

```
fonction: load()
                           00
2
       description:
         LOAD# --> A
3
  * /
  void load(){
5
    #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[LOAD # ]\n");
    #endif
    // phase 2
    transfert(1);
                         // 1
10
    lireMemoire();
                        // 13
11
                        // 3
     transfert (3);
12
     // phase 3
13
     phase3();
14
15 };
```

#### 8.7.11 loadP()

```
fonction: loadP()
                            40
       description:
2
         LOAD ---> A
                            ( )
  * /
  void loadP(){
     #ifdef DEBUG
       printf(" \ h \ t [ LOAD ] \ n");
     #endif
     // phase 2
9
     transfert (1);
                          // 1
10
     lireMemoire();
                          // 13
11
     transfert (6);
                         // 6
12
     transfert (7);
13
                         // 7
     lireMemoire();
                         // 13
14
                         // 3
     transfert (3);
15
     // phase 3
16
17
     phase3();
18 };
```

#### 8.7.12 loadPP()

```
fonction: loadPP()
                              C0
2
       description:
         LOAD*
               --> A
                                 ( )
3
  * /
  void loadPP(){
     #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[ LOAD * ]\n");
     #endif
9
     // phase 2
     transfert(1);
                         // 1
10
     lireMemoire();
                         // 13
11
                         // 6
     transfert (6);
     transfert (7);
                         // 7
13
     lireMemoire();
                         // 13
14
                         // 6
     transfert (6);
15
                         // 7
     transfert (7);
16
                         // 13
     lireMemoire();
17
     transfert (3);
                         // 3
18
     // phase 3
19
     phase3();
20
21 };
```

#### 8.7.13 storeP()

```
fonction: storeP()
       description:
2
         STORE ---> ( ) A
  * /
  void storeP(){
    #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[ STORE ]\n");
    #endif
    // phase 2
9
    transfert (1);
                        // 1
10
    lireMemoire();
                        // 13
11
     transfert (6);
                        // 6
12
13
    transfert (7);
                        // 7
    lireMemoire();
                        // 13
14
                        // 4
     transfert (4);
15
                         // 14
     ecrire();
16
17
    // phase 3
    phase3();
18
19 };
```

#### 8.7.14 storePP()

```
/* fonction: storePP()
1
       description:
2
        LOAD* --> A
                               ( )
  * /
  void storePP(){
     #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[ STORE * ]\n");
     #endif
8
     // phase 2
9
     transfert (1);
                         // 1
10
     lireMemoire();
11
                         // 13
     transfert (6);
                         // 6
12
     transfert (7);
                         // 7
13
                         // 13
     lireMemoire();
14
                         // 6
15
     transfert (6);
                         // 7
     transfert (7);
16
     transfert (4);
                         // 4
17
     ecrire();
                         // 14
18
     // phase 3
19
     phase3();
20
21 };
```

#### 8.7.15 inP()

```
fonction: inP() 49
       description:
2
         IN ---> ( ) Entrée
  * /
  void inP(){
    #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[ IN ]\n");
    #endif
    // phase 2
9
                        // 1
    transfert (1);
10
    lireMemoire();
                        // 13
11
     transfert (6);
                        // 6
12
13
     transfert (7);
                        // 7
     saisir();
                        // 16
14
                        // 8
     transfert (8);
15
                        // 14
     ecrire();
16
17
    // phase 3
    phase3();
18
19 };
```

#### 8.7.16 inPP()

```
/* fonction: inPP() C9
1
       description:
2
                      ( )
        IN * --->
                                  Entrée
4 */
  void inPP(){
     #ifdef DEBUG
       printf("\n \t [IN *] \n");
     #endif
8
     // phase 2
9
     transfert (1);
                         // 1
10
                         // 13
     lireMemoire();
11
     transfert (6);
                         // 6
12
     transfert (7);
                         // 7
13
                         // 13
     lireMemoire();
14
                         // 6
15
     transfert (6);
                         // 7
     transfert (7);
16
     saisir();
                         // 16
17
     transfert (8);
                         // 8
18
     ecrire();
                         // 14
19
     // phase 3
20
     phase3();
21
22 };
```

#### 8.7.17 outP()

```
fonction: outP() 41
       description:
2
        OUT --> Sortie ( )
  * /
  void outP(){
    #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[OUT]\n");
    #endif
    // phase 2
9
    transfert (1);
                        // 1
10
    lireMemoire();
                       // 13
11
    transfert (6);
                       // 6
12
13
    transfert (7);
                       // 7
    lireMemoire();
                       // 13
14
                       // 9
    transfert (9);
15
     printf("\n\n\t\t Affichage OUT: %s\n", OUT);
16
17
    // phase 3
    phase3();
18
19 };
```

#### 8.7.18 outPP()

```
/* fonction: outPP() C1
       description:
2
         OUT* --> Sortie
                                    ( )
  * /
  void outPP(){
     #ifdef DEBUG
       printf("\n \t [ OUT * ]\n");
     #endif
8
     // phase 2
9
     transfert (1);
                         // 1
10
11
     lireMemoire();
                         // 13
     transfert (6);
                         // 6
12
     transfert (7);
                         // 7
13
                         // 13
     lireMemoire();
14
                         // 6
15
     transfert (6);
                         // 7
     transfert (7);
16
     lireMemoire();
                         // 13
17
     transfert (9);
                         // 9
18
     printf("--> Affichage OUT: %s\n", OUT);
19
     // phase 3
20
     phase3();
21
22 };
```

#### 8.7.19 jump()

```
/* fonction: jump() 10
      description:
2
       JUMP
              --> PC
  * /
  void jump(){
    #ifdef DEBUG
      printf("\n\t[ JUMP ]\n");
    #endif
9
    // phase 2
                   // 1
// 13
    transfert (1);
10
    lireMemoire();
  transfert (2);
                     // 2
13 };
```

#### 8.7.20 brn()

```
1 /* fonction: brn() 11
      description:
             --> si A < 0 alors PC
3
  * /
4
  void brn(){
   #ifdef DEBUG
      printf("\n\t[ si A < 0 : BRN ]\n");
    #endif
    // condition
  if (hexaToInt(A) < 0) {</pre>
10
11
     // phase 2
    transfert (1);
                       // 1
12
                      // 13
    lireMemoire();
13
                       // 2
     transfert (2);
14
    } else {
15
      phase3();
16
17
18 };
```

#### 8.7.21 brz()

```
1 /* fonction: brz() 12
2
       description:
        BRN ---> si A < 0 alors PC
  * /
  void brz(){
     #ifdef DEBUG
       printf("\n\t[ si A = 0 : BRZ ]\n");
     #endif
    // condition
if (hexaToInt(A) == 0) {
9
10
     // phase 2
11
     transfert (1); // 1
lireMemoire (); // 13
transfert (2); // 2
13
14
   } else {
15
      phase3();
16
17
18 };
```