


# Packet Tracer. Поиск и устранение неполадок в маршрутизации между VLAN - Режим симуляции физического оборудования. Топология



# Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0/1.3	10.3.0.1	255.255.255.0	_
	G0/0/1.4	10.4.0.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.13	10.13.0.1	255.255.255.0	
S1	VLAN 3	10.3.0.11	255.255.255.0	10.3.0.1
S2	VLAN 3	10.3.0.12	255.255.255.0	10.3.0.1
PC-A	NIC	10.4.0.50	255.255.255.0	10.4.0.1
РС-В	NIC	10.13.0.50	255.255.255.0	10.13.0.1

© © 2013 г. - 2021 страница **15** 

Корпорация Сіѕсо и/или ее дочерние компании. Все права защищены. Открытая информация Сіѕсо

Packet Tracer. Поиск и устранение неполадок в маршрутизации между VLAN - Режим симуляции физического оборудования.

# Таблица VLAN

VLAN	Имя	Назначенный интерфейс
3		
		S1: VLAN 3
	Management	S2: VLAN 3
4		
	Operations	S1: F0/6
		S1: F0/2-4, F0/7-24, G0/1-2
7	ParkingLot	S2: F0/2-17, F0/19-24, G0/1-2
8	Native	_
13	Обслуживание	S2: F0/18

# Цели

Часть 1. Оценка работы сети

Часть 2. Сбор информации, создание плана действий и внесение исправлений

#### Общие сведения и сценарий

Все сетевые устройства в режиме симуляции физического оборудования (РТРМ) были предварительно настроены с включением преднамеренных ошибок, препятствующих маршрутизации между VLAN в сети. Ваша задача состоит в том, чтобы оценить сеть, определить и исправить ошибки конфигурации для восстановления полной маршрутизации между VLAN. В конфигурациях, не связанных напрямую с маршрутизацией между VLAN, могут быть обнаружены ошибки, влияющие на способность сетевых устройств выполнять эту функцию.

**Примечание** . Подход к проектированию, используемый в данной лаборатории, заключается в оценке возможностей настройки и устранения неполадок только маршрутизации между VLAN. Такая конструкция может не отражать передовые методы работы по созданию сетей.

## Инструкции

### Часть 1. Оценка работы сети

#### Требования:

- Отсутствует трафик VLAN 7 в транке, так как в VLAN 7 нет устройств.
- VLAN 8 является native VLAN.
- Все магистральные соединения статические.
- Проверьте сквозное подключение.
- а. Используйте ноутбук и соответствующий кабель для подключения к сетевым устройствам для тестирования и настройки. Пароль для входа на всех сетевых устройствах **«cisco»**, а пароль

Корпорация Сіѕсо и/или ее дочерние компании. Все права защищены. Открытая информация Сіѕсо

Packet Tracer. Поиск и устранение неполадок в маршрутизации между VLAN - Режим симуляции физического оборудования.

включения - **«class»**. Вы можете щелкнуть и перетащить консольное соединение с консольного порта одного устройства на другое, но вам придется начать новый сеанс терминала.

b. Используйте **Ping** для проверки следующих критериев и записи результатов в таблице ниже.

От	К	Результаты отправки команды ping
R1	<b>S1</b> VLAN 3 (10.3.0.11)	Неуспешный
	<b>S2</b> VLAN 3 (10.3.0.12)	Неуспешный
	<b>PC-A</b> (10.4.0.50)	Неуспешный
	<b>PC-B</b> (10.13.0.50)	Неуспешный
S1	<b>S2 VLAN</b> 3 (10.3.0.12)	Неуспешный
	<b>PC-A</b> (10.4.0.50)	Неуспешный

© © 2013 г. - 2021 страница **3 5** 

	<b>PC-B</b> (10.13.0.50)	Неуспешный
S2	<b>PC-A</b> (10.4.0.50)	Неуспешный
	<b>PC-B</b> (10.13.0.50)	Неуспешный

#### Часть 2. Сбор информации, создание плана действий и внесение исправлений.

- а. Для каждого требования, который не выполняется, собрать информацию, изучив запущенные таблицы конфигурации и маршрутизации и разработать гипотезу о том, что является причиной сбоя.
- b. Создайте план действий, который, по вашему мнению, решит проблему. Разработать список всех команд, которые вы собираетесь выпустить для устранения проблемы, и список всех команд, необходимых для восстановления конфигурации, если план действий не поможет устранить проблему.

**Подсказка:** Если вам нужно сбросить порт коммутатора до конфигурации по умолчанию, используйте команду **default intrface** *interface name*.

В качестве примера для F0/10:

S1(config) # default interface f0/10

с. Выполните планы действий по одному для каждого критерия, который терпит неудачу, и записывайте действия по исправлению.

#### Для R1:

Настроить на интерфейсе g0/0/1 VLAN с нетегированным трафиком и тегирование по протоколу 802.1q:

Conf t

int g0/0/1.8

encapsulation dot1Q 8 native

Для S1:

Настроить транки на интерфейсе f0/5 и соответствующие им сети VLAN:

Conf t

default interface f0/5

interface f0/5

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 8

switchport trunk allowed vlan 3,4,8,13

Настроить сети VLAN для транков интерфейса f0/1:

interface f0/1

switchport trunk allowed vlan 3,13

switchport trunk native vlan 8

Установить имя сети VLAN 13 в соответствии с заданием:

vlan 13

name Maintenance Для S2: Настроить сети VLAN для транков интерфейса f0/1: interface f0/1 switchport trunk allowed vlan 3,13 Проблемы соединения были решены

Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании. Все права защищены. Открытая информация Cisco

© © 2013 г. - 2021 страница **5 5**