Administration Windows PowerShell

1 - Renommer le PC Rename-Computer -NewName "à remplacer" -Restart 2 - Ajouter une adresse statique sur la carte ethernet (IP - DNS) New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -IPAddress 192.168.100.5 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.100.25 Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses 192.168.100.100 Set-DnsClient -InterfaceAlias "Ethernet0" -ConnectionSpecificSuffix "test.local" -RegisterThisConnectionsAddress **\$true** -UseSuffixWhenRegistering **\$true** Set-ItemProperty -Path "HKLM:SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" -Name "Domain" -Value "domain.local" 3 - Création de la fôret AD Install-ADDSForest -DomainName "doranco.local" -DomainNetbiosName "DORANCO" -InstallDNS -Force -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "MotDePasseDSRM@1" -AsplainText -Force) 4 - Gestion DNS Add-DnsServerPrimaryZone -Name "nexa.lan" -ZoneFile "nexa.com.dns" -DynamicUpdate NonsecureAndSecure 5 - Gestion de l'annuaire Création d'un objet user dans une UO: Fichier CSV à créer : FirstName, LastName, Username, Password John, Doe, jdoe, Password123! Jane, Smith, ismith, Password123! Script: # Définir le chemin du fichier CSV \$csvPath = "C:\users.csv" # Importer le fichier CSV \$users = Import-Csv -Path \$csvPath # Parcourir chaque ligne du fichier et créer un utilisateur foreach (\$user in \$users) { # Générer le mot de passe sécurisé

\$securePassword = ConvertTo-SecureString \$user.Password -AsplainText -Force

```
# Créer l'utilisateur Active Directory
     New-ADUser -Name $user.FirstName `
               -GivenName $user.FirstName
                -Surname $user.LastName `
                -SamAccountName Suser.Username
                -UserPrincipalName "$($user.Username)@doranco.local" `
                -AccountPassword $securePassword `
                -Fnabled $true `
                -Path "OU=TAI1087,DC=doranco,DC=local"
    Write-Host "Utilisateur $($user.Username) créé avec succès."
}
<u>Gestion des objets :</u>
Déplacement des user dans une UO
6 - Gestion du serveur DHCP
# Installer le rôle DHCP et les outils de gestion
Install-windowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
# Autoriser le serveur DHCP dans Active Directory
Add-DhcpServerInDC -DnsName "NomDuServeur" -IPAddress "AdresseIPDuServeur"
# Créer une étendue DHCP pour le réseau 192.168.1.0/24
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Etendue192" -StartRange 192.168.1.10 -EndRange 192.168.1.200
-SubnetMask 255.255.255.0 -State Active
# Configurer les options DHCP
# Option 3 : Passerelle par défaut
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 -OptionId 3 -Value 192.168.1.1
# Option 6 : Serveurs DNS
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 -OptionId 6 -Value 8.8.8.8,8.8.4.4
```

```
# Option 15 : Domaine DNS
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 -OptionId 15 -Value "example.com"
# Vérification des configurations
# Lister les étendues configurées
Get-DhcpServerv4Scope
# Vérifier les options configurées pour l'étendue
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0
# Redémarrer le service DHCP si nécessaire
```

Restart-Service -Name DHCPServer