再好好理解一下同步异步阻塞非阻塞

- https://zhuanlan.zhihu.com/p/393635611
 - 。 一般STORAGE/NIC与OS之间的数据copy都是DMA, 不走CPU
 - 。 kernel buffer与用户态buffer之间的copy一般都依赖CPU
- https://zhuanlan.zhihu.com/p/127170201
 - 。 专门介绍了同步异步阻塞非阻塞

从中断回调的调度再看一下 SSD 为彻底理解 IO 总结一下前置知识 (storage的IO)

• 数据指针 从 内核到设备 坐的 几辆车

```
// 一个 bh 代表一个块,有一个IO完成的回调,一般会阻塞在这个地方, submit(bh)/wait_on_bit()
struct buffer head {
      bh_end_io_t *b_end_io;
                              // I/O completion
};
// bh 的回调函数多种多样
bh->b_end_io = end_buffer_async_read_io;
bh->b end io = end buffer write sync;
. . .
// bio 代表设备上的连续空间
struct bio {
      bio_end_io_t *bi_end_io; // IO完成的回调
};
// 赋值 bio 的回调函数也是多种多样的
bio->bi end io = end bio bh io sync;
. . .
// request 继续装车,准备发给设备了,bio会转变成rq,交给设备的IO队列处理,一个request包含多个bio
struct request {
      // completion callback.
      rq_end_io_fn *end_io; // 这个IO函数不一定有,如果没有就简单的将 request free 即可
};
// rq 是在函数 blk_mq_submit_bio 中经由 blk_mq_bio_to_request(rq, bio, nr_segs) 中创建并初始化的
// 同步IO的语义,核心就是 wait on bit + while 循环来搞定的
// submit_bio这个函数无论怎么写,都不可能保证数据持久化之后才返回,一般都会在数据还没有持久化下去的时候》
submit bio(bh);
// task 一般会在 wait on bit 中 for+poll, 所以不会继续向下执行
wait on bit();
```

- 首先明确一点,读写设备不可能是同步的,都是通过发命令的方式异步操作的,想要同步的效果, 一般调用方式如上
 - o wait_on_bit + while
 - 。 而 task 则等待在 bit 上,bit 被置位之后即表明数据到位(**已经由DMA将数据搬运到了内存** 中),然后等待在 bit 上的task就开始干活了
 - 是一个 cond 的语义
- 但是这个 bit 是谁来 set 呢
 - 。 先说结论,**中断处理函数来** set
 - 。 设备会给CPU发中断,然后中断分上下部,不着急由下半部搞定

```
#define BUFFER_FNS(bit, name)
static __always_inline void set_buffer_##name(struct buffer_head *bh)
       if (!test bit(BH ##bit, &(bh)->b state))
               set_bit(BH_##bit, &(bh)->b_state);
}
  __do_softirq in kernel/softirq.c
    o h->action(h);
        blk_done_softirq(struct softirq_action *h) in block/blk-mq.c
             rq->q->mq_ops->complete(rq);
                 scsi_io_completion(struct scsi_cmnd *cmd, unsigned int good_bytes) in
                   scsi_lib.c
                     scsi_end_request(req, blk_stat, good_bytes)
                         blk_update_request(req, error, bytes)
                             req_bio_endio(req, bio, bio_bytes, error);
  req_bio_endio(req, bio, bio_bytes, error);
    o bio_endio(bio);
        bio->bi_end_io(bio);
            end_bio_bh_io_sync
                 bh->b_end_io(bh,!bio->bi_status);
                     end_buffer_read_sync
                         __end_buffer_read_notouch(bh, uptodate);
                             set_buffer_uptodate(bh);
  BUFFER_FNS(Uptodate, uptodate)
```

。 很显然这个是软中断处理的内核thread来做的这个工作,可能会唤醒某些task,也或许某些 task本来就在poll这个bit

• 总结一下

- 。最大的收获是之前有一个误区,关于内核中数据写到设备的实现,一直没理解清楚,核心就是wait_on_bit
 - 这个bit由设备完成IO后的中断来set

read操作的返回

- 发起read系统调用的task先sleep等待数据由storage到kernel buffer中, 随后该task被唤醒
 - 。 该task完成数据copy工作
 - 由kernel buffer copy 到 app buffer

同步异步阻塞非阻塞 的关键的理解


- 同步异步,阻塞非阻塞啥的是针对用户态的应用来说的,别与kernel弄混了
- 数据通路一般是这样的
 - storage->kernel buffer->app buffer
 - storage->kernel buffer 一般由 DMA 搞定
 - kernel buffer->app buffer 需要 CPU 参与
 - 如果用户态程序执行copy,**则用户态程序在这个过程中是被阻塞的**
 - 如果这个copy过程是由后台线程完成的,则用户态app执行该过程是非阻塞的
- 阻塞非阻塞说的是程序能够继续执行
 - 。 是否能够继续持有CPU, rip是否能够继续++
 - 。例如read操作执行系统调用之后,在内核中如果数据不在,然后发起IO,把自己挂在这个等待 完成的IO上就直接sleep了
 - 所以用户态的这个read操作是无法继续执行任何一条指令的,直到数据由 storage-

>kernel buffer


- 所以是阻塞的
- 然后数据到位后,该程序被唤醒,主动执行 copy_from_kernel_to_user
 - 在数据 copy 的过程中,task也是被阻塞的

- 没法继续执行指令
- 除非这个copy过程由后台来干
- 同步异步
 - 同步指的是 kernel_buffer 与 app_buffer 之间的同步
 - 。 关键说的是在 kernel buffer->app buffer 我们的目标进程在干啥
 - 同步: 阻塞,等待copy的完成
 - 同步IO模型中,调用read()的进程会切换到内核,由内核占用CPU来执行数据拷贝, 所以原进程在此阶段一直被阻塞
 - 异步: 非阻塞, copy完成之后再通知
 - 异步IO模型中,由内核在后台默默的执行数据拷贝,**所以原进程在此阶段不被阻塞**
- levelDB中关于**同/异步写**的一个描述
 - o By default, each write to leveldb is asynchronous
 - it returns after pushing the write from the process into the operating system
 - write推给OS就返回就算是异步的
 - 不确定数据由 kernel copy 到 levelDB 是不是一个异步线程在做的,不过看样子 应该是的


来总结一下




- 绝大多数IO都是同步的(依赖FLAG的),异步有一个专门的异步aio接口
 - 。 异步IO最核心的地方说的是 kernel buffer->app buffer 的过程是由 原进程完成的呢还是由后台进程完成的呢
 - 。 信号驱动与异步的区别也在这里




• 这就是最简单的 同步阻塞




• 是同步的, **但是进程在IO的过程中并没有被阻塞**



- 多路复用,可以处理多个fd(socket)
 - 。 首先被阻塞在 select 上
 - 有 fd 继续后,数据由 kernel buffer->app buffer 的过程中继续被阻塞



- 当文件描述符上设置了O_ASYNC标记时,就表示该文件描述符是信号驱动的IO
 - 。 确实信号驱动在概念上很向异步的
 - 但是同步异步说的是 kernel buffer->app buffer 的过程
 - 所以信号驱动也依然是同步IO



- 真正的异步IO是这样的, 可以用信号可以用回调
 - 。 数据完全不可用到数据完全可用, **原进程一点都不需要操心**
 - 。 数据由 kernel buffer->app buffer 是其它线程的操作,实际上会与原进程抢CPU的
 - 就是原进程本身可以不进入内核态,就进入一次,就再也不需要了

异步 IO

- https://www.fsl.cs.sunysb.edu/~vass/linux-aio.txt
 - 。 式例代码有一个 inline 的问题

网络IO中的Reactor (反应器) 与Proactor (前摄器)

- 均为 事件驱动,仅仅是同步与异步的差异
- Reactor
 - 。 同步IO,例如epoll,通知的是就绪事件
 - 数据由kernel到用户态是work的CPU做的
- Proactor
 - □ 异步IO,是事件驱动的另一种模式。不是通知就绪事件,而是通知完成事件
 - 比如 c++ boost库 的异步网络IO