Legon 24: Principe de fonctionnement des ordinateurs notions d'assembleurs Bré-requis: Representation des nombres en binaires I - Circuit booleens I-1) Porte logique Les circuits d'un ordinateur manipule des bits qui correspondent on interne à des tensions électriques. Définition 1: Une porte bogique est une fonction qui prend em ou plusieurs bits en ontrée et qui vienvoie un bit en sortie. 3chema 2: D- D- -Do-NON Propriété 3: On peut composer des portes logiques, et seinder un Propriété 3: On peut comprés hooléens.
fil: on crée dors des circult hooléens.
Attention, on ne doit pas créer de boucles dans les circult.
4. Esserimen la porte OR à l'aide des portes NOT? Exercice 4: Esquimer la porte OR à l'aide des portes NOT et AND. I-2) Expressivité Définition 5. On définit inductivement l'ensemble EB des expressions booleenner par: Cas de base: I, T, x EV (où V est un ensemble dénombroable de variobles) Construction: 7 unaire, ret v binaires. Renarque 6: Cela regrésente escactement les circuits booleon, où seuls les fils initiouse peuvent être dupliquer. Definition 7: Une voluation est une fonction o. V -> [9,1] Définition 8: andéfinit [] : EB > 59,23 inductivement sur EB par: [] =0, [T] =1, [x] = 0 (x) pour xeV [e1 Ne2] = mose ([e1] 6, [e2] 6) [-e1] = 1 - [e1] , [ex ve2] = min ([es] , [e2] 0)

Remarque 9: Cela revient à simular l'escécution d'un circuit booléen Theoreme 10: Your toute function f: {0,1} -> {0,1}, il existe ane expression booléeme e ayant pour variables {22, ..., 2 m} telque pour tout (by,..., bm) E {0,1} , en prenant or telque o (zi) = bi on out shors [e] = f(b1, ..., bn)

Dévelopement 1: Breune du Chéorème 10 et discussion autour de la compleseite.

Conclusion 11: Les circuit booléens permettent d'exeprimer touter les fonctions que l'on pourrait vouloir colcular.

I-3) Introduction du temp

Notre ordinateur at donc compose de circuits booleens. Néanmoins, on voudrait pouvoir brancher les circuits booléers entre cuse (ce qui pose problème tar les perter logiques ne changent pas de voleus instantarinals et avoir de la rétroaction (ce qui est interdit).

On introdut des briques de mênsire dans un ordinateur (registre) et une horloge (un tictac). Les lies entre les différents circuits ne se font durs qu'à travers des registres, qui se mettent à jour en mêne temp grace à l'Kurluge. Minu, on a jamais de rédles boucles.

Remarque 12: Les registres sont les plus petites unités de mémoire d'un Excemple 13:

Excemple 13:

Compteur sur 8 hills,

registre 8 hills faisant + 1 à chaque

circuit booleen
faisant + 1 sur 8 hill

Remarque 14: La frequence de l'harlage determine done le lemps

minimal pour faire une operation dans un ordinateur. C'est cequelon dit quand en parle de processeur 4 6Hz (4 milliards de tac par De condes)

II - Modèle de Von Neuman II-1) Le modèle Définition 15 Une instruction est une opération à effection par le processeur sur des éléments de mémoire de l'ordinateur (régistre, cacke, RAM, disquedur, etc...) Vrincipe 16. Un ordinateur passe alors son temps à escécuter des instructions (qui modifie l'état de la mémoire). Définition 17: Le modèle de Von Neumann décrit le fonctionmement d'un ordinateur constitué: - d'un processeur qui lit les instructions en mémoire et les execute. Il accède à la mémoire par blocs applés mots mémoire. Pour cet accèr, le processeur utilise un registre applé compteur ordinal (Brogram couter su PC) qui contient une adresse - La mémoire RAM odressée qui contient les programme à executer et les données - Les périphériques d'entrée (clavier, souris, disque dun) et de sortie (ecran, disque dur, Rout-parleur) Remarque 18: ilre des spécificités de ce modèle est que les instructions sont des données comme les autres. CPU données RAM Schema 19: Rodèle de Von Neumann CPU = processeur Définition 20 (Cycle de Von Neumann) entrée 1) Live le mot menure qui commerce à l'adresse PC 2) Interpréter ce mot mémoire comme une instruction et l'executer 3) Augmenter le PC pour posser à l'instruction ruivonte più 1) Remarque 21: Quand vous avez plusieurs coeurs, ily a simplement plusieurs processeurs en parallèle.

II-2) Registres et ménoire adressable

Dans le modèle, la mémoire n'est pas dans le processeur. C'est la memoire adressable (accessible par adresse).

Néanmoin, ily a aussi de la némoire dans le processeur. Ce sont les registres. Quand un processeur rent escécuter une opération, il doit don stocker les domées dans des registres (les avoir en me-moire, sous la moin), foure l'exerction (et comme il doit stocker le résultot, le mettre dans un registre) puis renvoyer le résultot à la mémoire memora

Remarque 22: Un processeur possède un registre stockant la voleur

III - Jeu d'instruction

II-1) Definition

Définition 23 : Une instruction machine est une séquence de bits que le processeur peut interpétér et esce cuter. Un jeu d'instruction (ISA) définit quelles sont les instructions supertées par le processeur, et la façon dont elles sont représentées en mémoire, d'ensemble de ces instructions mochines forment le langage reconne par le processeur, applé langage Remarque 24: Tous les codes dans n'importe quel langue de programmation (exemple python) doirent être troduit en langue monhine pour être excéculer par le processeur. Propriété 25. En général, les jeux d'instructions gèrent les ajérations suivanter:

- lire le contem d'une case mémoire dans un registre, écrire le conteme d'un registre dans une case mémoire.

- opérations arithnétiques ou logiques (addition, et bit à bit, etc.)

- se déplacer dans le code du programme que l'on escé cute (sauls).

