Sieci komputerowe Wykład 4 - warstwa transportowa, TCP cz. 2

Agata Janowska 2022

Przypomnienie gdzie jesteśmy

warstwa aplikacji

warstwa transportowa

> warstwa sieci

warstwa łącza danych

> warstwa fizyczna

 przekazanie komunikatów między procesami tworzącymi aplikację w sposób

- połączeniowy po TCP
- bezpołączeniowy po UDP

Spis treści

- Właściwości protokołu TCP
 - skalowanie okna
 - potwierdzanie selektywne
 - algorytm Nagle'a
 - kontrola przeciążenia
 - mechanizm podtrzymywania aktywności
- Porównanie z protokołem UDP


Protokół TCP Opcja skalowania okna

port źródłowy	port docelowy	
numer sekwencyjny		
numer potwierdzenia		
	okno robocze	
suma kontrolna	wskaźnik pilnych danych	
opcje		
dane aplikacji (komunikat)		

- dla sieci o dużych przepustowościach i dużych opóźnieniach okno opisane liczbą 16-bitową może być zbyt małe
- stosowana jest opcja TCP skalowania okna
 - opcja zawiera wykładnik n, który może przyjmować wartości od 0 do 14
 - o rozmiar okna to $(2^{16}-1) * 2^n$
- opcja skalowania może się pojawiać jedynie w segmentach SYN, więc jest stała dla danego połączenia
 - jeśli strona, która nawiązuje połączenie umieści tę opcję w segmencie SYN, ale nie dostanie jej w segmencie SYN ACK przesłanym przez drugą stronę, oznacza to odmowę

Protokół TCP Potwierdzanie selektywne


Opcja SACK (ang. Selective Acknowledgement)



klient i serwer mogą ustawić opcję
 SACK-Permitted w czasie ustanawiania
 połączenia TCP (w segmencie SYN lub SYN-ACK)

Protokół TCP Potwierdzanie selektywne

Opcja SACK (ang. Selective Acknowledgement)




- zadaniem nadawcy jest uzupełnienie luk u odbiorcy
- segment ACK jest wzbogacony o co najwyżej 3 bloki opisujące dane poza kolejnością, blok to numery: pierwszego i (ostatniego + 1) bajtu
- w czasie RTT mogą zostać wypełnione 3 luki

Protokół TCP Problem małych pakietów i algorytm Nagle'a

- mały pakiet = mniejszy niż MSS
- algorytm Nagle'a polega na łączeniu kilku małych komunikatów i wysyłaniu ich w jednym segmencie (minimalizacji liczby wysyłanych segmentów)
- dopóki nadawca nie otrzyma potwierdzenia ostatnio wysłanego segmentu, dopóty wstrzymuje się z wysłaniem kolejnych danych
- nie współpracuje ze skumulowanym potwierdzaniem
- można wyłączyć algorytm Nagle'a (opcje gniazd), z tej możliwości korzystają np. gry sieciowe, ssh

Protokół TCP Algorytm Nagle'a i skumulowane potwierdzenia



Protokół TCP Przeciążenie sieci

- przeciążenia sieci pojawia się kiedy zbyt wiele nadawców wysyła dane z nadmierną szybkością
- utrata pakietów jest zwykle wynikiem przepełnienia buforów routera w przeciążonej sieci
- retransmisja eliminuje efekty przeciążenia, ale nie jego przyczynę
- konieczne jest wprowadzenie mechanizmów ograniczających ilość danych wysyłanych przez nadawców

Protokół TCP Kontrola przeciążenia

polega na ograniczeniu szybkości nadawcy w przypadku wykrycia przeciążenia sieci

Jak nadawca dostosowuje swoją szybkość do stanu przeciążenia sieci?

- utrata segmentu oznacza przeciążenie, po tym zdarzeniu nadawca powinien zmniejszyć szybkość
- otrzymanie potwierdzenia oznacza, że sieć dostarcza segmenty, można więc zwiększyć szybkość
- testowanie przepustowości nadawca zwiększa szybkość do momentu pojawienia się przeciążenia

Protokół TCP Algorytm kontroli przeciążenia

- Powolny start
- Unikanie przeciążenia
- Szybkie przywracanie

cwnd – rozmiar okna przeciążenia (ang. congestion window)

ssthresh – limit powolnego startu (ang. slow start threshold)

LastByteSend-LastByteAcked ≤ min {rwnd, cwnd}

- początkowo: cwnd = MSS
- po otrzymaniu pierwszego potwierdzenia dla danego segmentu: cwnd = cwnd + MSS
- jeśli upłynie czas oczekiwania na potwierdzenie:
 ssthresh = ½ cwnd, cwnd = MSS
- jeśli cwnd osiągnie ssthresh: przejście do fazy unikania przeciążenia
- po otrzymaniu 3 duplikatów potwierdzenia: szybka retransmisja i przejście do fazy szybkiego przywracania

Protokół TCP Algorytm kontroli przeciążenia

- Powolny start
- Unikanie przeciążenia
- Szybkie przywracanie

cwnd – rozmiar okna przeciążenia (ang. congestion window)

ssthresh – limit powolnego startu (ang. slow start threshold)

LastByteSend-LastByteAcked ≤ min {cwnd, rwnd}

- po otrzymaniu pierwszego potwierdzenia dla danego segmentu: cwnd = cwnd + MSS/cwnd
- jeśli upłynie czas oczekiwania na potwierdzenie: ssthresh = ½ cwnd, cwnd = MSS przejście do fazy powolnego startu
- po otrzymaniu 3 duplikatów potwierdzenia: szybka retransmisja, ssthresh = ½ cwnd, cwnd = cwnd/2 + 3MSS i przejście do fazy szybkiego przywracania

Protokół TCP Algorytm kontroli przeciążenia

- Powolny start
- Unikanie przeciążenia
- Szybkie przywracanie

cwnd – rozmiar okna przeciążenia (ang. congestion window)

ssthresh – limit powolnego startu (ang. slow start threshold)

LastByteSend-LastByteAcked ≤ min {cwnd, rwnd}

- po otrzymaniu potwierdzenia: cwnd = cwnd + MSS
- po otrzymaniu "dobrego" potwierdzenia (potwierdzenia utraconego segmentu): zmniejszenie cwnd do poprzedniej wartości i przejście do fazy unikania przeciążenia
- jeśli upłynie czas oczekiwania na potwierdzenie: ssthresh = ½ cwnd, cwnd = MSS przejście do fazy powolnego startu

(faza opcjonalna, tylko niektóre implementacje)

Protokół TCP Bity kontroli przeciążenia

port źródłowy	port docelowy	
numer sekwenćyjny		
numer potwierdzenia		
1	okno robocze	
suma kontrolna	wskaźnik pilnych danych	
opcje		
dane aplikacji (komunikat)		

- CWR, ECE do powiadamiania o przeciążeniu
- ECE Explicit Congestion Notification Echo
- CRW Congestion Window Reduced

Mechanizm ECN (ang. **Explicit** Congestion **Notification**) Kontrola przeciążenia wspomagana przez warstwę sieciowa

- umożliwia warstwie sieci sygnalizowanie przeciążenia
- router, który wykryje długotrwałe przeciążenie, ustawia odpowiednią kombinację bitów w nagłówku datagramu IP skierowanego do odbiorcy
- odbiorca przekazuje informacje do nadawcy ustawiając bit ECE w nagłówku TCP
- nadawca dzieli okno przeciążenia na pół i ustawia bit CWR
- odpowiednia kombinacja bitów w nagłówku IP informuje router, że nadawca i odbiorca obsługują ECN

Protokół TCP Mechanizm podtrzymania aktywności (ang. keepalive)

- sprawdzanie drugiej strony połączenia bez wpływania na zawartość strumienia danych
- nie jest częścią specyfikacji TCP, z drugiej strony wiele aplikacji korzysta z takiej funkcji, kontrowersyjne
- metoda wykrywania nieaktywnych klientów wykorzystywana np. przez serwery WWW, pocztowe, ssh
- pozwala uniknąć usunięcia połączenia na routerach NAT

Protokół TCP Mechanizm podtrzymania aktywności (ang. keepalive)

net.ipv4.tcp_keepalive_time net.ipv4.tcp_keepalive_intvl net.ipv4.tcp_keepalive_probes

- może być skonfigurowane dla jednej strony połączenia, obydwu lub żadnej
- jeśli w połączeniu przez okres czasu keepalive time (2h) brakuje aktywności, to strona wysyła sondę do drugiej strony
- jeśli nie otrzyma odpowiedzi, to czynność jest powtarzana keepalive probes (9) razy co keepalive interval (75s) jednostek czasu
- sonda jest pustym lub 1-bajtowym segmentem z numerem sekwencyjnym o 1 mniejszym od największego numeru ACK dotąd otrzymanego

Protokół TCP Mechanizm podtrzymania aktywności (ang. keepalive)

- jeśli druga strona pracuje i jest dostępna, to przesyła potwierdzenie odebrania danych, zegar jest zerowany
- jeśli druga strona nie odpowiada na tę ani kolejne sondy, to połączenie jest uznane za zakończone "Connection timeout"
- jeśli druga strona przeszła awarię i ponowne uruchomienie, to odpowie segmentem RST, który powoduje zamknięcie połączenia "Connection reset by peer"
- 4. jeśli druga strona pracuje, ale nie jest dostępna, to połączenie również jest uznane za zakończone jak w pkt. 2

Porównanie TCP i UDP

	UDP	ТСР
Nagłówek	8B	co najmniej 20B
Тур	datagramowy	strumieniowy
Połączeniowy	nie	tak
Segment z niepoprawną sumą kontrolną	odrzucany	retransmitowany
Zachowanie kolejności	nie	tak
Dane wysyłane natychmiast	tak	nie
Kontrola przepływu i przeciążenia	nie	tak
Dodatkowy narzut	brak	potwierdzenia, retransmisje

Porównanie TCP i UDP Typowe zastosowania

Zastosowanie	Przykładowy protokół warstwy aplikacji	Protokół transportowy
Poczta elektroniczna	SMTP	TCP
Zdalny dostęp	SSH	TCP
Technologia WWW	HTTP	TCP
Strumieniowa transmisja danych audio i wideo	zwykle zastrzeżony	UDP lub TCP
Wideokonferencje	zwykle zastrzeżony	UDP lub TCP
Translacja nazw	DNS	UDP

Porównanie TCP i UDP Zalety UDP

- nie korzysta z mechanizmu kontroli przeciążenia, więc może wysyłać dane tak szybko jak chce (istotne np. przy wideokonferencjach)
- nie ma opóźnienia związanego z nawiązywaniem połączenia
- nie utrzymuje danych dotyczących stanu połączenia, jest w stanie obsłużyć znacznie więcej aktywnych klientów
- nowy trend protokół QUIC (ang. Quick UDP Internet Connection) korzysta z UDP i zapewnia niezawodność w warstwie aplikacji, może stać się kolejnym protokołem transportowym

Thank you!

Due to COVID19 all TCP applications are being converted to UDP to avoid handshakes

