



# **INVENTERING ASK**

Nowaste WMS Userguide

#### 1. Visa underlag

- a. Kolumner
- b. Statusar
- c. Kommando

# 2. Inventeringsflöde

- a. Generella inställningar
- b. Förberedande arbete

# 1. Visa underlag

Inventering av lagersaldo administreras i Ask genom vyn som heter [Visa underlag].

Man behöver ha en specifik behörighet i Ask för att komma åt vyn och dess kommando, behörigheten heter "Ask\_Inventory" och går att beställa för användare via Jira.

Vyn presenterar de poster som skall räknas med information kring saldo och statusar, för att kunna följa och kontrollera hur inventeringen går.

# 1.a. Kolumner

| Kolumn                   | Beskrivning   |  |
|--------------------------|---|--|
| Lagerplats               | Visar inventeringsradens lagerplats (Buffert pall)                                |  |
| Pallid                   | Visar inventeringsradens pallnummer   |  |
| Plockplats               | Visar inventeringsradens plockplats   |  |
| Тур                      | Idikerar typ av lagerplats. B = Buffrad pall & P = Plockplats                     |  |
| Artikel                  | Artikelnummer   |  |
| Beskrivning              | Artikelbeskrivning  |  |
| Saldo tot                | Artikelns totala saldo  |  |
| Beställt                 | Inventeringsradens förväntade saldo (Pallen eller plockplatsens saldo)            |  |
| Beräknat förra gången    | Räknat antal vid första inventeringstillfälle                                     |  |
| Diff1                    | Differans mellan "beställt" och "Beräknat förra gången"                           |  |
| Status1                  | Status1 är inventeringsradens första status (Mer om statusar längre ner)          |  |
| Räknat från förra gången | Räknat antal vid ominventering  |  |
| Diff2                    | Differans mellan "beställt" och "Räknat från förra gången"                        |  |
| Status2                  | Status2 är inventeringsradens andra status (Mer om statusar längre ner)           |  |
| Timestamp                | Timestamp på senaste uppdatering av inventeringsraden                             |  |
| Användare                | Användare som senast räknat inventeringraden                                      |  |
| Visa saldo               | Inställning för inventeringsradens lagerplats, om saldo ska visas vid inventering |  |
| Batch                    | Batchnummer för inventeringsraden   |  |
| Lager                    | Lagerställe för inventeringsraden   |  |
| Bolag                    | Bolag för inventeringsraden   |  |
| COUNT_ID                 | Används som koppling för saldoavstämningsvyer                                     |  |

#### 1.b. Statusar

Statusarna i [Visa underlag] finns för att följa inventeringsradernas läge under inventeringen.

| Status1 | Beskrivning              |
|---------|--------------------------|
| 30      | Raden är INTE inventerad |
| 35      | Raden är inventerad      |
| 40      | Inventering är avslutad  |

| Status2 | Beskrivning                   |  |
|---------|-------------------------------|--|
| 30      | Raden skall INTE ominventeras |  |
| 32      | Raden skall ominventeras      |  |
| 35      | Raden är ominventerad         |  |
| 40      | Inventering är avslutad       |  |

#### 1.c. Kommando

#### • Skapa inventeringsunderlag (För lagerplats eller artikel)

Detta kommando behövs för att starta inventeringen. När man kör kommandot så får man upp en dialogruta som hjälper användaren att välja vad i verksamheten som skall inventeras.

Här väljer man Bolag och Lagerställe, utifrån den informationen så presenterar dialogrutan de relevanta lagerplatser eller artiklar i rullgardinslistan.

Om man vill inventera allt istället för att välja en sekvens av artiklar och lagerplatser så lämnar dessa rullgardinslistor helt tomma.

#### Inventera platser med 0 i slado

Om man kryssar i denna box så inkluderar inventeringen alla de artiklar med plockplats som har 0 i saldo på plockplatsen.

#### Räkna artiklar som ej hanteras av ASW

Var artikel har inställningar i vyn "item option", denna vy kan man hitta som undervy i Artiklar (item)

Om artiklen har "Hantera saldo" = N, så skickar vi inte några justeringar för denna artikel till kunden.

(Detta brukar vara interna artiklar som exempelvis förbrukningsmaterial)

Skapa inventeringsunderlag för lagerplatser

Bolag :

Markera alla
5 511
EXT
FIM
GLM

Lagerställe :

Markera alla
3 020
3 023
3 102
KPL

Från lagerplats:

Lämna tomt för att välja alla lagerplatser
Till lagerplats:

Lämna tomt för att välja alla lagerplatser
Inventera platser med 0 i saldo
Räkna artiklar som ej hanteras av ASW

Ekkludera artiklar räknade efter:

åååå-mm-dd -:--

Om boxen är ikryssad så inkluderar inventeringsunderlaget även dessa artiklar.

#### Ominventera

Om man kör kommando "Ominventera" så ändras status2 för inventeringsraden till status 32, detta innebär att artiklen måste räknas igen.

#### • Radera inventeringsrad

Om man kör kommando "Radera inventeringsrad" så tar man bort inventeringsraden från underlaget och inventeringen kan avslutas utan att inventeringsraden blivit räknad.

#### • Avsluta inventering

Detta kommando kör man för att avsluta inventeringen, det krävs att samtliga inventeringsrader har status 35 i Status1 och 30/35 i Status2 kolumnerna.

#### • Inventera robot

Funktion varierar beroende på uppsättning av automation och verksamhet.

#### Uppdatera pall info

Funktion varierar beroende på uppsättning av automation och verksamhet.

# 2. Inventeringsflöde

För att starta en inventering så krävs det en del förberedande arbete för att se till så att inget saldo kan förändras under inventering. Det finns även inställningar som påverkar inventeringen i Ask och NoMan.

# 2.a. Generella inställningar

Det finns inställningar i bakgrunden för var verksamhet som kan anpassas för verksamhetens behov, det kan vara bra att ha koll på att dessa finns och kan ändras.

| Ask inställningar |   |                               |  |  |
|-------------------|---|-------------------------------|--|--|
| ID                | Beskrivning   | Namn                          |  |  |
| 88                | Vid inventering - skicka denna numeriska avvikelse              | LOCATION_CHECK_DEPART_CODE    |  |  |
| 8                 | Gräns för automatisk ominventering (0=Av)                       | COUNT_AUTOMATIC_RECOUNT_LEVEL |  |  |
| 29                | Antalet timmar det ska gå innan en artikel noll-inventeras igen | PICK_ZERO_COUNT_INTERVAL      |  |  |

| Mobila inställningar |   |                                  |  |  |
|----------------------|---|----------------------------------|--|--|
| ID                   | Beskrivning                                       | Namn                             |  |  |
| 53                   | Plock: Använd noll inventering                    | bMO_USE_ZERO_COUNT               |  |  |
| 92                   | Inventering: Kontrollera om inventering er klar   | bMO_CHECK_COUNT                  |  |  |
| 93                   | Inventering: Räkna efter sequence lokation        | bMO_USE_SEQ_LOCATION             |  |  |
| 95                   | Inventering: Visa MULTI indikator.                | bMO_COUNT_SHOW_MULTI             |  |  |
| 96                   | Inventering: Användare får räkna samma lpl 2 ggr. | bMO_COUNT_ENABLE_SAME_USER       |  |  |
| 97                   | Inventering: Aktivera sökning                     | bMO_COUNT_DISABLE_SEARCH         |  |  |
| 210                  | Inventering: Aktivera checksiffra.                | bMO_COUNT_CHECK_ENABLE_CHECK_NUM |  |  |
| 460                  | Påfyllning: Använd nollinventering.               | bMO_USE_ZERO_COUNT_REFILL        |  |  |

#### 2.b. Förberedande arbete

Innan inventeringen startas så kan det vara bra att kontrollera saldot som skall inventeras och förenkla inventeringen. Om det finns artiklar med minussaldo, korrigera dessa.

Om det finns artiklar med saldo som saknar plockplats, korrigera dessa.

Nedan är en lista på vyer i Ask och vad som behövs åtgärdas/kontrolleras innan inventeringen kan startas.

#### • Ej inlagrade artiklar

Kontrollera så att samtliga pallar för bolaget som skall inventeras är hanterade i [Ej inlagrade artiklar]. Det får inte finnas några pallar i denna vy, samtliga pallar måste placeras på en lagerplats.

# Palluppdrag

Kontrollera så att det inte finns några palluppdrag för bolaget som skall inventeras. Finns det uppdrag så måste de slutföras eller raderas.

#### Buffert pall

Kontrollera så att samtliga pallar för bolaget är i status 30 eller 31 i vy [Buffert pall]

#### Orderöversikt

Kontrollera så att samtliga orders för bolaget är i status 31.

#### Detalj kundorder

Kontrollera så att samtliga orderlinjer för bolaget är i status 30 och så att alla linjer har antal 0 i kolumn Plockat/Mottaget

#### Ankommande

Kontrollera så att samtliga inköp har status 31.

#### Beställningslinjer

Kontrollera så att samtliga inköpslinjer för bolaget är i status 30 och så att alla linjer har antal 0 i kolumn "Mottaget"