

GUIDE UTILISATEUR

Guide utilisateur de la plateforme

Comprendre Secure Local Cloud, lire les indicateurs, naviguer dans les interfaces et réagir aux alertes sans connaissance préalable du code.

Edition 2026

Document de référence - aucune valeur secrète n'est incluse.

Sommaire

Sommaire	2
1. La plateforme en une phrase	3
2. Où se trouve chaque élément ?	4
La même architecture sous forme logique	5
3. Les équipements	6
4. Comment les données circulent	6
5. Comprendre les KPI	7
6. Page Monitoring	7
7. Conteneurs Docker et journaux	7
8. Alertes Telegram	7
9. Emma_IA	8
Exemples de questions	8
10. Réagir à un incident	8

1. La plateforme en une phrase


Secure Local Cloud est une console privée d'observabilité : elle centralise l'état de deux serveurs Ubuntu, du poste Windows, des conteneurs Docker, des ressources système, des alertes et des sauvegardes.

Le portail n'est pas Prometheus ni Grafana : il les utilise. Prometheus conserve et interroge les métriques, Grafana propose des tableaux avancés, Alertmanager distribue les alertes et Flask présente une vue simplifiée.

Bloc	Fonction principale
Production	Publier et exécuter l'application Flask.
Observabilité	Collecter, conserver, afficher et alerter.
Administration	Consulter, maintenir et superviser Windows.
Secours	Conserver une copie vérifiée hors des VM.

2. Où se trouve chaque élément ?

ARCHITECTURE GÉNÉRALE - ÉQUIPEMENTS, SERVICES ET FLUX




Réseau services : 192.168.50.0/24 | Réseau administration : 192.168.154.0/24

Chaque technologie est placée sur l'équipement où elle s'exécute réellement.

La même architecture sous forme logique


ARCHITECTURE PHYSIQUE ET EMPLACEMENT DES SERVICES



3. Les équipements

Équipement	Rôle	Données principales
srv-web	Serveur applicatif	Flask, Gunicorn, Nginx, cloudflared, Docker, cAdvisor, CPU, RAM, disque, réseau.
srv-monitoring	Serveur d'observabilité	Prometheus, Grafana, Alertmanager, volumes persistants, CPU, RAM, disque, réseau.
PC Emmanuel	Poste d'administration	Windows Exporter, CPU, RAM, disque C., réseau, batterie, état secteur.

4. Comment les données circulent



Principe essentiel : une métrique décrit un état chiffré ; une règle décide si cet état devient une alerte.

L'interface lit Prometheus mais ne remplace ni le stockage temporel ni le moteur d'alertes.

Un point affiché sur un graphique correspond à un échantillon daté. Le nombre de mesures chargées indique combien d'échantillons sont disponibles pour la période sélectionnée ; ce nombre augmente avec le temps et dépend du pas de collecte.

5. Comprendre les KPI

Indicateur	Ce qu'il mesure	Interprétation
CPU	Part du temps processeur utilisée.	Un pic court est normal ; une valeur durablement élevée exige une analyse.
RAM	Mémoire physique occupée.	Une RAM proche de 100 % peut provoquer lenteurs et pagination.
Disque	Part utilisée de la partition principale.	Au-delà des seuils, journaux et bases peuvent ne plus s'écrire.
Réseau	Débit reçu ou envoyé au moment de la mesure.	Une variation est normale ; un débit nul n'est pas forcément une panne.
Charge	Travail en attente sur Linux.	À comparer au nombre de CPU ; non applicable de la même façon à Windows.
Uptime	Temps écoulé depuis le démarrage.	Un changement soudain révèle un redémarrage.
Batterie	Charge et alimentation du PC.	Le collecteur indique secteur, décharge et fraîcheur de la donnée.
Mesures chargées	Nombre d'échantillons affichés pour la période.	Ce n'est ni un nombre d'incidents ni un score.

6. Page Monitoring

La vue globale consolide les trois équipements. Les onglets srv-web, srv-monitoring et PC Emmanuel affichent ensuite les valeurs propres à une source.

Zone	Utilité
Sélecteur de période	Choisir 1 h, 6 h, 24 h ou 7 jours.
Cartes KPI	Valeurs les plus récentes.
Graphiques	Historique CPU, RAM et disque avec minimum, moyenne et maximum.
Services supervisés	État des composants rattachés à l'équipement.
Stockage persistant	Racine système et, sur srv-monitoring, volumes Prometheus/Grafana/Alertmanager.
Informations système	Rôle, OS, collecteur et dernière lecture.

Une donnée absente est affichée comme indisponible, jamais transformée en zéro. Cela évite de faire croire qu'un équipement arrêté ne consomme aucune ressource.

7. Conteneurs Docker et journaux

La page Conteneurs indique combien de conteneurs sont détectés et actifs, leur image, leur CPU, leur mémoire, leur uptime et leur état. Les onglets Images, Volumes et Réseaux décrivent les objets Docker associés.

Le journal d'audit enregistre qui a demandé une action, sur quelle ressource, à quelle heure, si l'action a réussi et le détail retourné. Il sert à reconstituer une opération ; ce n'est pas un graphique de performance.

Les boutons démarrer, arrêter et redémarrer sont des opérations administratives. Consulter les journaux est la première action recommandée avant toute modification.

8. Alertes Telegram

Une alerte traverse trois états : inactive, pending, puis firing. La durée pending évite qu'un pic très court déclenche une notification. Alertmanager regroupe les événements et Telegram reçoit le message. Lorsque la condition disparaît, un message resolved peut être envoyé.

Famille	Exemples
Disponibilité	Exporter ou service inaccessible.
Ressources	CPU, RAM ou disque durablement trop élevés.
Application	Conteneur Flask absent.
Batterie	Charge faible, critique ou collecteur périmé.
Sauvegarde	Échec, archive trop ancienne ou métrique absente.

9. Emma_IA

Emma_IA est un assistant en lecture seule. Elle peut décrire la plateforme, afficher l'état réel d'un équipement, comparer les trois équipements, identifier la pression principale, expliquer la batterie et les volumes persistants.

Exemples de questions

- Quel est l'état actuel de srv-monitoring ?
- Compare les trois équipements.
- Quel équipement demande le plus d'attention ?
- Quel est l'état de la batterie de mon PC ?
- Explique les volumes persistants.
- Que vérifier si Grafana ne répond plus ?

Emma_IA ne lance aucune commande et ne remplace pas une investigation complète.

10. Réagir à un incident

- Identifier l'équipement et l'heure de début.
- Vérifier si la valeur est instantanée ou durable dans l'historique.
- Contrôler l'état des services et des cibles Prometheus.
- Lire les journaux du service concerné.
- Éviter un redémarrage sans diagnostic, sauf urgence documentée.
- Après correction, confirmer le retour à la normale et la résolution Telegram.