改善远程使用教程

改善远程使用教程

- 1. 远程服务器介绍
 - 1.1.108服务器
 - 1.2.109服务器
 - 1.3. Microsoft自带远程连接体验提升方式
- 2. SSH使用前置条件
- 3. SSH配置
 - 3. 1. winscp下载
 - 3.2. 本机电脑第一次rsa key的设置方法
 - 3. 2. 1. 服务器不支持剪贴板传输(109)
 - 3. 2. 2. 服务器支持剪贴板传输(108)
 - 3. 3. 新服务器导入已有RSA公钥
 - 3.4. 验证是否成功
- 4. vscode联合remote-SSH使用说明
 - 4. 1. vscode +remote-ssh安装
 - 4. 2. 远程服务器配置
- 5. 参考
 - 5.1. 本文参考
 - 5. 2. 其余参考

1. 远程服务器介绍

可对外的服务器有两个,代号为108/109,也为服务器内网ip。

1.1. 108服务器

- 用途: 数字设计、数字验证、数字后端、算法。
- 域名: www.themachine233.xyz
- 远程桌面端口: 46005
- ssh端口: 46004
- 内网地址: 192.168.31.108

1.2. 109服务器

- 用途:数字后端、算法。
- 域名: www.themachine233.xyz
- 远程桌面端口: 46007
- ssh端口: 46006
- 内网地址: 192.168.31.109

1.3. Microsoft自带远程连接体验提升方式

- 1. win+R 输入 mstsc 打开远程连接
- 2. 计算机中输入域名+:+端口。
- 3. 点击显示选项,填入用户名,保存凭据。
- 4. 点击显示, 修改分辨率和显示颜色, 以降低带宽要求提升体验。
- 5. 点击连接,输入密码并保存登录。

低画质节省带宽,密码输入保存之后可一键登录。

2. SSH使用前置条件

本次教程SSH的使用必须要开启SSH权限。

• 查看权限: linux的terminal打开输入以下命令,看AllowUsers是否有你的账号,如果有则有权限。

cat /etc/ssh/sshd_config

• 申请权限:如果没有权限,向胡老师或者乔博士申请权限。

3. SSH配置

3.1. winscp下载

WINSCP下载地址

3.2. 本机电脑第一次rsa key的设置方法

3.2.1. 服务器不支持剪贴板传输(109)

- 1. 打开winscp安装目录下的 putty 目录,打开 puttygen.exe
- 2. 点Generate, 摇晃鼠标生成RSA密钥对
- 3. 创建 c:\\Users\\username\\.ssh 目录, username 是你自己的用户名字
- 4. **点save private key**, 保存到 c:\\用户\\你的用户名\\.ssh 或 c:\\Users\\你的用户名\\.ssh,文件名随意
- 5. 点菜单栏Conversions Export openssh key,保存到 c:\\username\\.ssh,文件名id_rsa
- 6. 将**putty keygen**界面中**最大框**中的公钥完整复制**(必须复制完整)**,在.ssh目录下新建一个文件叫 authorized_keys ,打开复制进去。
- 7. 打开winscp,新建会话,编辑中输入主机名,端口号,用户名和密码,点击保存,连接。
- 8. 复制步骤6的文件到远程根目录下。
- 9. 使用远程桌面登录服务器,打开terminal,复制下面的代码到terminal,然后执行。

mkdir ~/.ssh;cp ~/authorized_keys ~/.ssh/;
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

3.2.2. 服务器支持剪贴板传输(108)

- 1. 打开winscp安装目录下的 putty 目录,打开 puttygen.exe
- 2. 点**Generate**, 摇晃鼠标生成RSA密钥对
- 3. 创建 c:\\Users\\username\\.ssh 目录, username 是你自己的用户名字
- 4. **点save private key**, 保存到 c:\\用户\\你的用户名\\.ssh 或 c:\\Users\\你的用户名\\.ssh ,文件名随意
- 5. 点菜单栏**Conversions Export openssh key**,保存到 c:\\username\\.ssh,文件名id_rsa
- 6. 使用远程桌面登录**服务器**,打开terminal,复制下面的代码到terminal,然后执行

```
mkdir ~/.ssh;
touch ~/.ssh/authorized_keys;
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

- 7. 复制 pluma ~/.ssh/authorized_keys 到terminal 执行, 忽略terminal报错
- 8. 将putty keygen界面中最大框中的公钥完整复制(必须复制完整),并粘贴到第7步中打开的 文本编辑器中(windows和服务器之间能够使用剪贴板),保存并退出。

3.3. 新服务器导入已有RSA公钥

如果已经按照**rsa key的设置方法**生成过rsa 私钥公钥对,在**登录新服务器**的时候只需要将**公钥导入**新服务器即可,**不需要**生成新的rsa 私钥,从而避免管理过多的私钥。方法如下

- 1. 打开 puttygen.exe , 打开 c:\\Users\\username\\.ssh 目录
- 2. 将步骤4生成的私钥导入 puttygen.exe , 即可载入已生成的私钥/公钥
- 3. 在新的远程服务器执行rsa key的设置方法的7-9步骤(6-8步骤)

3.4. 验证是否成功

- 1. win+R 输入 cmd , 打开命令提示符。
- 2. 输入执行, 其中域名、ssh端口、账号随服务器变化。

```
ssh 域名 -p ssh端口 -1 账号名
```

3. 应该出现linux terminal风格命令行。

第二步ssh命令被内置在windows中,但仅限于win10较新版本,其余版本请自行百度

4. vscode联合remote-SSH使用说明

4.1. vscode +remote-ssh安装

vscode安装与插件安装

vscode安装好后,点击左边扩展(也可以ctrl+shift+x),输入remote 找到remote-SSH,安装。特别的,插件必须在远程ssh单独安装

4.2. 远程服务器配置

- 1. 使用命令 ctrl + shift + p调出对话框,键入 remote-ssh:open , 打开设置
- 2. 选择setting,找到自己的ssh路径 c:\\Users\\username\\.ssh, 在文件夹下新建一个 config, 内容如下:

Host 服务器名字(自取) HostName 域名 Port ssh端口 User 账号名

3. 打开vscode左侧方远程资源管理器,连接,这里已经列出了,可以连接的Host的主机了,右边有一个按钮,点击即可连接上去。

5. 参考

5.1. 本文参考

SSH另一种参考配置

remote-ssh使用

5.2. 其余参考

winscp使用

Remote Development using SSH;

Installing a supported SSH client;

Installation of OpenSSH For Windows Server 2019 and Windows 10;

Linux之ssh免密登录;

如何使用 SSH 远程控制一台 Windows 服务器;

多台WIN10之间的SSH免密登录;

vscode Remote-ssh 远程控制windows主机;

群晖SSH密钥免密登录配置小记