Encoding 首部。它的值是一个对报文主体执行过的编码的列表。如果进行了多种 编码,就将其按序排列。

Transfer-Encoding 首部与 Content-Encoding 首部不同,因为服务器或其他中 间应用程序是通过执行 Transfer-Encoding 对要传输的报文进行编码的。

第15章介绍过传输编码。

类型 通用首部

基本语法 Transfer-Encoding: 1# transfer-coding

举例

Transfer-Encoding: chunked

UA-(CPU, Disp, OS, Color, Pixels)

这些 User-Agent 首部是非标准的,现在也不常见了。它们提供了客户端机器的相 关信息, 以便服务器更好地进行内容选择。比如, 如果服务器知道用户机器只有一 527 个 8 位彩色显示器,服务器就可以选择适合那类显示器的图片了。

有些首部给出了与客户端相关的信息,不使用这些首部就无法获知这些信息。所有 这样的首部都有一些安全方面的隐患(更多信息参见第14章)。

类型

扩展请求首部

注释

RFC 2616 没有定义这些首部,而且不推荐使用这些首部。

基本语法 "UA" "-" ("CPU" | "Disp" | "OS" | "Color" | "Pixels")

":" machine-value

machine-value = (cpu | screensize | os-name | display-

color-depth)

举例

UA-CPU: ×86

客户端机器的 CPU

UA-Disp: 640, 480, 8 客户端显示器的尺寸和色彩深度

UA-OS: Windows 95

客户端机器的操作系统

UA-Color: color8

客户端显示器的色彩深度

UA-Pixels: 640×480

客户端显示器的尺寸

## Upgrade

Upgrade 首部为报文发送者提供了一种手段,使其指定另一种可能完全不同协议并 将此意愿向外广播。比如,HTTP/1.1 客户端可以向服务器发送一条 HTTP/1.0 请求, 其中包含了值为"HTTP/1.1"的 Update 首部,这样客户端就可以测试一下服务器 是否也使用 HTTP/1.1 了。