```
X-FrontPage-User-Name: IUSER MINSTAR
<html><head><title>RPC packet</title></head>
<body>
method=list documents: 4.0.2.3717
document list=
    document name=help.gif
<\ul>
```

可以从响应中看到, Web 服务器上可用文档的列表返回给了 FrontPage 客户端。在 微软公司的网站上可以找到各种命令和响应的完整列表。

19.1.4 FrontPage的安全模型

任何直接访问 Web 服务器内容的发布系统都要非常注意其行为的潜在安全影响。 FPSE 在极大程度上是依赖 Web 服务器来提供安全性的。

FPSE 安全模型定义了3种用户:管理员、作者以及浏览者,其中管理员拥有完全 控制权。所有权限都是累积的,也就是说,所有的管理员都能编写和浏览 FrontPage 的网站。类似地,所有作者都有浏览权限。

对于给定的由 FPSE 扩展的网站、管理员、作者以及浏览者的列表都要定义好。所 有的子 Web 可以从根 Web 继承权限,也可以自行定义。对于非 IIS 的 Web 服务器, 所有的 FPSE 程序都要保存在标记为"可执行"的目录中(所有其他 CGI 程序也都 有同样的限制)。Fpsrvadm, FrontPage 的服务器管理员实用工具,可以用来进行这 种工作。在 IIS 服务器上,则可用 Windows 操作系统自身集成的安全模型。

在非 IIS 服务器上, Web 服务器的访问控制机制负责指定能够访问指定程序的用户。 在 Apache 和 NCSA 的 Web 服务器上,访问控制文件名为 .htaccess,在 Netscape 服 务器上、文件名是 .nsconfig。访问控制文件将用户、用户组以及 IP 地址与不同级 别的权限关联起来:GET 是读权限,POST 是写权限,等等。例如,为了使用户在 Apache 的 Web 服务器上具有作者权限, .htaccess 文件应当允许该用户对 author.exe 进行 POST。这些访问规范文件常常是以目录为单位来定义的,这为权限定义提供

428 了极大的灵活性。

> 在 IIS 服务器上, 权限是通过给定根 Web 目录或子 Web 的根目录上的 ACL (Access Control List, 访问控制列表)来制定的。当 IIS 收到请求时,首先登录,并模拟用 户,接着发送请求到上述三个 DLL (Dynamic Link Library, 动态链接库) 之一。收 到请求的 DLL 根据目标文件夹上定义的 ACL 检查所扮演用户的证书。如果检查通 讨,请求的操作就由扩展 DLL 来执行。否则,就向客户端发回"permission denied"