类型 请求首部

注释 与 Accept 首部一样, "*" 是个特殊字符。如果有 "*", 就表示除了

> 显式地用值设置的字符集之外的所有字符集。如果没有"*",那么值 字段中没有设置的所有字符集的 q 值都默认为零,这不包括字符集 iso-

latin-1,它的默认值为1。

基本语法 Accept-Charset: 1# ((charset | "*") [";" "q" "="

qvalue])

举例 Accept-Charset: iso-latin-1

Accept-Encoding

客户端用 Accept-Encoding 首部来告知服务器它可以接受哪些编码方式。如果服 务器所持有的内容是经过编码的(可能是压缩过的),这个请求首部可以告诉服务器 客户端是否会接受它。第17章探讨了Accept-Encoding首部。

类型 请求首部

基本语法 Accept-Encoding: 1# ((content-coding | "*") [";" "q"

"=" gvalue])

举例 Accept-Encoding:1

Accept-Encoding:gzip

Accept-Encoding: compress; q=0.5,

gzip; q=1

Accept-Language

和其他 Accept 首部一样,客户端可以通过 Accept-Language 请求首部通知服务 器可接受或优选哪些语言(比如,内容所使用的自然语言)。第 17 章详尽介绍了 Accept-Language 首部。

类型 请求首部

基本语法 Accept-Language: 1# (language-range [";" "g" "=" qvalue])

language-range = ((1*8ALPHA * ("-" 1*8ALPHA)) | "*")

举例 Accept-Language: en

Accept-Language: en; q=0.7, en-gb; q=0.5

509

注 1: 这并不是印刷错误。它指的是身份编码——也就是未编码的内容。如果提供了空的 Accept-Encoding 首部,就说明只能接受未编码的内容。