有时服务器会对某个实体进行多种编码,在这种情况下,必须按照执行的顺序将编 码列出来。

类型 实体首部

基本语法 Content-Encoding: 1# content-coding

举例 Content-Encoding: qzip

Content-Encoding: compress, gzip

## Content-Language

Content-Language 首部用来告诉想要理解对象的客户端,应该理解哪种自然语 言。比如说,一篇用法语编写的文档就应该有一个表示法语的 Content-Language 值,如果在响应中没有提供这个值,对象就是提供给所有用户的。首部值中有多种 语言就说明对象话用干使用所列各种语言的用户。

这里需要说明的是,这个首部的值可能只表示了此对象目标用户的自然语言,而不 是对象中包含的所有或者任意一种语言。而且,此首部并不局限于文本或书面数据 对象,图像、视频和其他媒体类型也可以用其目标用户的自然语言来标识。

513

实体首部 类型

基本语法 Content-Language: 1# language-tag

举例 Content-Language: en

Content-Language: en, fr

## Content-Length

Content-Length 首部说明实体主体部分的长度或尺寸。如果对 HEAD HTTP 请求 的响应报文中有这个首部,此首部的值就表示如果发送的的话,实体主体部分的长 度(实际上并不发送主体)。

实体首部 类型

基本语法 Content-Length: 1\*DIGIT

举例 Content-Length: 2417

## Content-Location

Content-Location 首部包含在一个 HTTP 报文中,给出了与报文的实体部分相对 应的 URL。对可能有多个 URL 的对象来说,响应报文中可以包含一个 Content-Location 首部, 说明用来产生响应的对象的 URL。Content-Location 可以与所 请求的 URL 不同。服务器通常会用它将客户端导向或重定向到一个新 URL 上去。