66	状态码	原因短语	含义
	502	Bad Gateway	作为代理或网关使用的服务器从请求响应链的下一条链路上收到了 一条伪响应(比如,它无法连接到其父网关)时,使用此状态码
	503	Service Unavailable	用来说明服务器现在无法为请求提供服务,但将来可以。如果服务器知道什么时候资源会变为可用的,可以在响应中包含一个 Retry-After 首部。更多有关 Retry-After 首部的信息请参见 3.5.3 节
	504	Gateway Timeout	与状态码 408 类似,只是这里的响应来自一个网关或代理,它们在 等待另一服务器对其请求进行响应时超时了
	505	HTTP Version Not Supported	服务器收到的请求使用了它无法或不愿支持的协议版本时,使用此 状态码。有些服务器应用程序会选择不支持协议的早期版本

3.5 首部

首部和方法配合工作,共同决定了客户端和服务器能做什么事情。本节快速介绍了使用标准 HTTP 首部及一些没有在 HTTP/1.1 规范 (RFC 2616) 中明确定义的首部的目的。附录 C 对所有这些首部进行了更详细的总结。

在请求和响应报文中都可以用首部来提供信息,有些首部是某种报文专用的,有些首部则更通用一些。可以将首部分为五个主要的类型。

• 通用首部

这些是客户端和服务器都可以使用的通用首部。可以在客户端、服务器和其他应用程序之间提供一些非常有用的通用功能。比如,Date 首部就是一个通用首部,每一端都可以用它来说明构建报文的时间和日期:

Date: Tue, 3 Oct 1974 02:16:00 GMT

• 请求首部

从名字中就可以看出,请求首部是请求报文特有的。它们为服务器提供了一些额外信息,比如客户端希望接收什么类型的数据。例如,下面的 Accept 首部就用来告知服务器客户端会接受与其请求相符的任意媒体类型:

Accept: */*

• 响应首部

响应报文有自己的首部集,以便为客户端提供信息(比如,客户端在与哪种类型的服务器进行交互)。例如,下列 Server 首部就用来告知客户端它在与一个版