Surcharge des opérateurs



Attributs de classe

Revenons à notre exemple précédent ou nous avons compté le nombre d'instances d'une classe :

```
long compteur(0); // variable globale
class Badenya {
   public:
       Badenya() {
       ++compteur;
       ...
```

Utiliser une variable globale est une **très mauvaise solution**! (contraire au principe d'encapsulation, effets debord, mauvaise modularisation)

La solution à ce problème consiste à utiliser un attribut de classe

```
class Badenya {
    ...
    private:
        int numero;
        static int compteur;
};
```

- La déclaration d'un attribut de classe est précédée du mot clé static
- > Un attribut de classe est partagé par toutes les instances de la même classe (« attribut statique »)
- ➤ Il existe même lorsqu'aucune instance de la classe n'est déclarée

Initialisation des attributs de classe

Un attribut de classe doit être initialisé explicitement à l'extérieur de la classe

```
int Badenya::compteur = 0;
«::» - Opérateur de résolution de portée
```

```
class Badenya {
   public:
        Badenya() {
            ++compteur;
            numero = compteur;
            cout << "Constructeur objet " << numero << endl;</pre>
        ~Badenya() {
            --compteur;
            cout << "Destructeur objet " << numero << endl;
        Badenya (Badenya const& r) {
            ++compteur;
            numero = compteur;
            cout << "Constructeur de copie " << numero << endl;
   private:
        int numero;
        static int compteur;
};
int Badenya::compteur = 0;
```

Usage courant : constantes utiles pour toutes les instances de la classe

```
Constructeur objet 1
Constructeur de copie 2
Constructeur objet 3
Destructeur objet 3
Destructeur objet 2
Destructeur objet 1
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

```
int main() {
    Badenya b1;
    {
        Badenya b2(b1);
        {
            Badenya b3;
        }
    }
    return 0;
}
```

Méthodes de classe

On peut accéder aussi à la méthode sans objet,

à partir du nom de la classe et de l'opérateur de résolution de portée « :: »

```
class A {
    public:
        static void methode1() { cout << "Methode 1" << endl; }
        void methode2() { cout << "Methode 2" << endl; }
};
int main () {
    A::methode1(); // OK
    // A::methode2(); // ERREUR
    A x;
    x.methode1(); // OK
    x.methode2(); // OK
}</pre>

Methode 1
Methode 1
Methode 2
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
}
```

Restrictions sur les méthodes de classe

Puisqu'une méthode de classe peut être appelée sans objet :

- > elles n'ont pas le droit d'utiliser de méthode ni d'attribut d'instance (y compris this)
- > elles ne peuvent accéder seulement qu'à d'autres méthodes ou attributs de classe
- => Ce sont simplement des fonctions usuelles mises dans une classe.

Surcharge des opérateurs - contexte

```
class Complexe {
   private:
       double reelle:
       double imaginaire;
   public:
       Complexe (double a, double b) : reelle(a), imaginaire(b)
       Complexe(): Complexe(0.0, 0.0)
                                                  nombre complexe - reelle = 3.8 imaginaire 7.6
                                                  nombre complexe - reelle = 7 imaginaire 12
       Complexe add(Complexe c) {
                                                                          execution time : 0.
                                                 Process returned 0 (0x0)
                                                  Press any key to continue.
           Complexe r;
           r.reelle = reelle + c.reelle;
           r.imaginaire = imaginaire + c.imaginaire;
           return r;
       void afficher(){
           cout << "nombre complexe - reelle = " << reelle
               << " imaginaire " << imaginaire << endl;</pre>
};
                                   int main () {
                                        Complexe z1(2.2,4.8), z2(1.6,2.8), z3(3.2,4.4);
                                        Complexe z4(0.0, 0.0), z5(0.0, 0.0);
  // plus naurel d'écrire
                                        z4 = z1.add(z2):
  z4 = z1 + z2:
                                        z4.afficher():
                                        z5 = z1.add(z2.add(z3));
  z5 = z1 + z2 + z3:
                                        z5.afficher():
```

De même, on préfèrera unifier l'affichage :

plutôt que d'écrire:

```
cout << "z3 = " << z3 << endl;

⇒ surcharge opérateur « << »
```

```
cout << "z3 = ";
affiche(z3);
cout << endl;</pre>
```

Rappel : un opérateur est une opération sur un ou entre deux opérande(s) (variable(s)/expression(s)). Un appel à un opérateur est un appel à une fonction ou une méthode spécifique :

```
a \partial p b \longrightarrow operator \partial p(a, b) OU a.operator \partial p(b) \partial p a \longrightarrow operator \partial p(a) OU a.operator \partial p()
```

Exemples d'appels d'opérateurs

a + b	correspond à	operator+(a, b)	ou	a.operator+(b)
b + a		operator+(b, a)		<pre>b.operator+(a)</pre>
-a		operator-(a)		a.operator-()
cout << a		operator<<(cout, a)		<pre>cout.operator<<(a)</pre>
a = b		_		a.operator=(b)
a += b		operator+=(a, b)		a.operator+=(b)
++a		operator++(a)		a.operator++()
not a	ou	<pre>operator not(a) operator!(a)</pre>		<pre>a.operator not() a.operator!()</pre>

Surcharge et opérateur

Rappel: surcharge de fonction

=> deux fonctions ayant le même nom mais pas les mêmes paramètres

```
int max(int, int);
double max(double, double);
```

De la même façon, on va pouvoir écrire plusieurs fonctions pour les opérateurs

```
Complexe operator+(Complexe, Complexe);
Matrice operator+(Matrice, Matrice);
```

La surcharge des opérateurs peut être réalisée

> soit à l'extérieur (par des foncions)

```
Complexe operator+(Complexe, Complexe);
```

> soit à l'intérieur (par des méthodes)

```
class Complexe {
    public:
        Complexe operator+(Complexe) const;
    //...
};
```

de la classe à laquelle ils s'appliquent.

Exemple

```
nombre complexe - x = 3.8, y = 7.6

Process returned 0 (0x0) execution

Press any key to continue.
```

```
Complexe operator+(Complexe z1, Complexe z2);
int main () {
    Complexe z1(2.2,4.8), z2(1.6,2.8), z3;
    z3 = z1 + z2;
    z3.afficher();
}
Complexe operator+(Complexe z1, Complexe z2)
{
    Complexe z3(z1.get_x() + z2.get_x(), z1.get_y() + z2.get_y() );
    return z3;
}
```

Autres possibilités

```
Complexe operator+(Complexe const& z1, Complexe const& z2)
{
    Complexe z3(z1.get_x() + z2.get_x(), z1.get_y() + z2.get_y());
    return z3;
}
```

```
Complexe& operator+(Complexe const& z1, Complexe const& z2)
{
    Complexe z3(z1.get_x() + z2.get_x(), z1.get_y() + z2.get_y());
    return z3;
}
```

```
const Complexe operator+(Complexe z1, Complexe const& z2)
{
    Complexe z3(z1.get_x() + z2.get_x(), z1.get_y() + z2.get_y());
    return z3;
}
```



Nécessité de la surcharge externe

La surcharge externe est **nécessaire** pour des opérateurs concernés par une classe, mais pour lesquels la classe en question **n'est pas l'opérande de gauche**.

Exemples

1. multiplication d'un nombre complexe par un double :

```
double x;
Complexe z1, z2;
// ...
z2 = x * z1;
z2 = x.operator*(z1); n'a pas de sens.
=>
z2 = operator*(x, z1);
```

```
const Complexe operator*(double a, Complexe const& z)
{
    /* Soit l'écrire explicitement,
    soit, quand c'est possible, utiliser l'opérateur interne :
    */
    return z * a;
}
```

2. écriture sur cout

```
cout << z1;
```

cout.operator << (z1); n'a pas de sens.

On souhaite surcharger la classe Complexe.

```
=> operator<<(cout, z1);</pre>
```

Prototype

```
ostream& operator << (ostream&, Complexe const&);
```

- ➤ Le paramètre ostream est passé comme référence, nous le modifions
- ➤ Le type de retour, voire plus loin

Plusieurs solutions

Via des accesseurs:

```
ostream& operator<<(ostream& sortie, Complexe const& z) {
   sortie << '(' << z.get_x() << ", " << z.get_y() << ')';
   return sortie;
}</pre>
```

Via une autre méthode :

```
ostream& operator<<(ostream& sortie, Complexe const& z) {
    sortie << z.to_string()
    return sortie;
}</pre>
```

Surcharge externe / friend

Parfois, il peut être intéressant d'autoriser les opérateurs externes d'accéder à certains éléments private.

Conseil: préférez passer par les accesseurs pour respecter l'encapsulation.

Dans ce cas, ajoutez, dans la définition de la classe, leur prototype précédé du mot clé friend :

```
class Complexe {
    friend ostream& operator<<(ostream&, Complexe const&);
    private:
        double x;
        double y;
    public:
        // ....
};
ostream& operator<<(ostream& sortie, Complexe const& z) {
    sortie << '(' << z.x << ", " << z.y << ')';
    return sortie;
}</pre>
```

Le mot clé friend signifie que ces fonctions, bien que ne faisant pas partie de la classe, peuvent avoir accès aux attributs et méthodes private de la classe.

Remarque : les définitions restent hors de la classe (et sans le mot clé friend)

Exemple complet

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Complexe {
    friend ostream& operator<<(ostream&, Complexe const&);
    private:
        double x;
        double y;
    public:
        Complexe(double a, double b) : x(a), y(b)
        {}
};</pre>
```

```
ostream& operator<<(ostream&, Complexe const&);
int main () {
    Complexe z(2.2,4.8);
    cout << z;
    return 0;
}
ostream& operator<<(ostream& sortie, Complexe const& z) {
    sortie << '(' << z.x << ", " << z.y << ')';
    return sortie;
}</pre>
```

Surcharge interne des opérateurs

Pour surcharger un opérateur Op dans une classe NomClasse, il faut ajouter la méthode operatorOp dans la classe en

question:

```
class NomClasse {
    // Définition méthode de l'opérateur Op
    type_retour operatorOp(type_parametre) {
    }
};
```

```
class Complexe {
    private:
        double x;
        double y;
    public:
        Complexe (double a, double b) : x(a), y(b)
        {}
        void afficher() {
            cout << "(" << x << ", " << y << ")";
        }
        void operator+=(Complexe const& z2) {
            x += z2.x;
            y += z2.y;
        }
};</pre>
```

```
int main () {
    Complexe z1(2.2,4.8),z2(1.6,2.8);
    z1 += z2;
    z1.afficher();
    return 0;
}
```

```
(3.8, 7.6)
Process returned 0 (0x0)
Press any key to continue.
```

Lien entre opérateurs

L'on veut exprimer le lien sémantique des opérateurs + et += (dans les deux cas, la même opération somme)

L'opérateur += est par nature un opérateur demandant moins de traitement car il ne créé pas de nouvel objet Complexe => définir le plus lourd en fonction du plus léger

```
const Complexe operator+(Complexe z1, Complexe const& z2) {
   z1 += z2; // utilise l'opérateur += redéfini précédemment
   return z1;
}
```

int main () {

Remarque : Le paramètre z1 étant passé par valeur, ici z1 est locale à la fonction.

```
z3 = z1 + z2;
z3.afficher();
return 0;

class Complexe {
    private:
        double x;
        double y;
    public:
        // ...
    void operator+=(Complexe const& z2) {
        z3 = z1 + z2;
        z3.afficher();
        return 0;
    }
    const Complexe operator+(Complexe z1, Complexe const& z2) {
        z1 += z2; // utilise l'opérateur += redéfini précédemment return z1;
    }
    return z1;
}
```

Ces deux opérateur ne doivent pas être découplés.

const Complexe operator+(Complexe z1, Complexe const& z2);

Complexe z1(2.2,4.8), z2(1.6,2.8), z3;

x += z2.x; y += z2.y;

};

Surcharge interne ou surcharge externe?

Les opérateurs propres à une classe peuvent être surchargés en interne ou en externe :

```
class Complexe {
    public:
        const Complexe operator+(Complexe const& z2) const;
    // ....
};
```

ou

```
const Complexe operator+(Complexe z1, Complexe const& z2);
```

Préférez la surcharge externe chaque fois que vous pouvez le faire (SANS friend)

c.-à-d. chaque fois que vous pouvez écrire l'opérateur à l'aide des méthodes de l'interface la classe

Préférez la surcharge interne si l'opérateur est « proche de la classe »,

c.-à-d. nécessite des accès internes (modifier l'objet) ou des copies supplémentaires inutiles (typiquement operator+=)

Exemples de surcharges de quelques opérateurs usuels

```
bool operator==(Classe const&) const; // ex: p == q
bool operator<(Classe const&) const; // ex: p < q
Classe& operator+=(Classe const&); // ex: p += q
Classe& operator-=(Classe const&); // ex: p -= q
Classe& operator*=(autre_type const); // ex: p *= x;
Classe& operator++(); // ex: ++p
Classe& operator++(int inutile); // ex: p++
const Classe operator-() const; // ex: r = -p;
// ===== surcharges externes
const Classe operator+(Classe, Classe const&); // r = p + q
const Classe operator-(Classe, Classe const&); // r = p - q
ostream& operator<<(ostream&, Classe const&); // ex: cout << p;
const Classe operator*(autre_type, Classe const&); // ex: q = x * p;</pre>
```

Pourquoi const en type de retour?

```
const Complexe operator+(Complexe, Complexe const&);
```

```
z3 = z1 + z2;
++(z1 + z2); // pas de sens!
z1 + z2 = f(x); // idem
```

Pourquoi operator<< retourne-t-il un ostream&?

```
ostream& operator<<(ostream& sortie, Complexe const& z);
```

```
cout << z1 << endl;
operator<<(cout << z1, endl);
operator<<(operator<<(cout, z1), endl);</pre>
```

Quel type de retour pour operator+=?

```
z1 += z2;
void Complexe::operator+=(Complexe const&);
```

En C++, chaque expression **fait** quelque chose et **vaut** quelque chose :

```
z3 = (z1 += z2);
```

```
class Complexe {
   public:
        Complexe& operator+=(Complexe const& z2)
        {
            x += z2.x;
            y += z2.y;
            return *this;
        }
        // ....
};
```

Avertissement

Les performances du programme peuvent être gravement affectées par des opérateurs surchargés mal écrits, ces opérations sont souvent appelées.

En effet, l'utilisation inconsidérée des opérateurs peut conduire à un grand nombre de copies d'objets :

=> Utiliser des références dès que cela est approprié!

Exemple : comparez le code suivant qui fait de 1 à 3 copies inutiles

```
Complexe Complexe::operator+=(Complexe z2)
{
    Complexe z3;
    x += z2.x;
    y += z2.y;
    z3 = *this;
    return z3;
}
```

avec le code suivant qui n'en fait pas

```
Complexe& Complexe::operator+=(Complexe const& z2)
{
    x += z2.x;
    y += z2.y;
    return *this;
}
```

Opérateur d'affectation

L'opérateur d'affectation = (utilisé par exemple dans a = b):

- > est le seul opérateur universel (il est fourni de toutes façons par défaut pour toute classe)
- > est très lié au constructeur de copie,
- ➤ la version par défaut, qui fait une copie de surface, est suffisante dans la très grande majorité des cas
- > si nécessaire, on peut supprimer l'opérateur d'affectation

```
class EnormeClasse {
    // ...
    private:
        EnormeClasse& operator=(EnormeClasse const&) = delete;
};
```

```
a = b = c; // valide en c++
```

Surcharge de l'opérateur d'affectation

Si l'on doit redéfinir l'opérateur d'affectation on choisira, depuis C++ 2011, le schéma suivant :



```
Classe& Classe::operator=(Classe source)
// Notez le passage par VALEUR
{
    swap(*this, source);
    return *this;
}
```

- ➤ on utilisera la fonction swap() de la bibliothèque utility (#include <utility>)
- ➤ ou si nécéssaire on en définira une, pour échanger 2 objets de la classe