
# **Programmation Assembleur X86 IA32**

#### Plan de la formation

- Architecture des processeurs
- Principes de compilation
- Bases de l'assembleur, registres, adressage, pile
- Variables, tableaux, branchements, entrées/sorties
- Calculs numériques et logiques
- Calculs flottants SSE et X87
- Fonctions (déclaration, appels, paramètres)
- Programmation modulaire

- La mémoire (volatile ou permanente) contient les données et les programmes à effectuer
- L'unité de contrôle (CPU ou UCT) réalise les instructions en séquence.
- L'unité de traitement (ALU ou UAL) effectue les opérations de base.
- Les dispositifs d'entrée-sortie communiquent avec le monde extérieur (disques, écran, souris, réseau, USB, etc.)



**Architecture de Von Neumann** 

#### Types de mémoire

La mémoire centrale (ou mémoire interne) permettant de mémoriser temporairement les données lors de l'exécution des programmes.

La mémoire centrale est réalisée à l'aide de circuits électroniques spécialisés rapides.

La mémoire centrale correspond à ce que l'on appelle la mémoire vive.

#### Types de mémoire

La mémoire de masse permet de stocker des informations à long terme, y compris lors de l'arrêt de l'ordinateur.

La mémoire de masse correspond aux dispositifs de stockage magnétiques, optiques ou électroniques tels que le disque dur, les CDROM ou DVD-ROM, disques SSD, etc.

#### Caractéristiques de la mémoire

- La capacité : c'est le nombre total de bits que contient la mémoire. Elle est exprimée en octets.
- Le format des données : c'est le nombre de bits que l'on peut mémoriser par case mémoire. Aussi appelé largeur du mot mémorisable (mot de 8, 16, 32 ou 64 bits).
- Le temps d'accès : c'est le temps qui s'écoule entre l'instant où a été lancée une opération de lecture/écriture en mémoire et l'instant où la première information est disponible sur le bus de données.

#### Caractéristiques de la mémoire

- Le temps de cycle : il représente l'intervalle minimum qui doit séparer deux demandes successives de lecture ou d'écriture.
- Le débit : c'est le nombre maximum d'informations lues ou écrites par seconde.
- La non-volatilité caractérisant l'aptitude d'une mémoire à conserver les données lorsqu'elle n'est plus alimentée électriquement.

#### Hiérarchie mémoire

Dans l'idéal, on veut :

- <u>Une mémoire extrêmement rapide</u>
- De très grande taille

afin que la mémoire ne limite pas les performances du micro processeur.


Or, le coût d'une mémoire varie comme sa rapidité :


mémoire rapide = mémoire chère


#### Hiérarchie mémoire

**Compromis coût / performance =** 

- Peu de mémoires rapides
- Beaucoup de mémoires lentes







#### Hiérarchie mémoire

- Les registres sont les éléments de mémoire les plus rapides.
   Ils sont situés au niveau du processeur et servent au stockage des opérandes et des résultats intermédiaires.
- La mémoire cache est une mémoire rapide de faible capacité destinée à accélérer l'accès à la mémoire centrale en stockant les données les plus utilisées.

#### Hiérarchie mémoire

- La mémoire principale est l'organe principal de rangement des informations.
- La mémoire tampon sert de mémoire intermédiaire entre la mémoire centrale et les mémoires de masse. Elle joue le même rôle que la mémoire cache.
- La mémoire de masse est une mémoire périphérique de grande capacité utilisée pour le stockage permanent ou la sauvegarde des informations.

#### Quizz

Dans un souci de performances, quel type de mémoire va-t-on utiliser en priorité pour les programmes écrits en assembleur ?

#### Le CPU

Le CPU (Central Processing Unit) est un circuit électronique cadencé au rythme d'une horloge interne, délivrant des « tops » à une fréquence donnée.

La fréquence d'horloge correspondant au nombre d'impulsions par seconde, s'exprime en Hertz (Hz).

La fréquence d'horloge est généralement un multiple de la fréquence du système (FSB, Front-Side Bus), c'est-à-dire un multiple de la fréquence de la carte mère

#### Le CPU

A chaque top d'horloge le processeur exécute une action, correspondant à une instruction ou une partie d'instruction.

Le CPI (Cycles Par Instruction) permet de représenter le nombre moyen de cycles d'horloge nécessaire à l'exécution d'une instruction sur un microprocesseur.



La puissance est exprimée en MIPS (Millions d'Instructions Par Seconde)

$$P = \frac{Fréquence(Hz)}{CPI}$$

#### Fonctionnement simplifié du processeur

Une instruction est l'opération élémentaire que le processeur peut accomplir.

Les instructions sont stockées dans la mémoire principale, en vue d'être traitée par le processeur.

Une instruction est composée de deux parties :

- le code opération, représentant l'action que le processeur doit accomplir ;
- le code opérande, définissant les paramètres de l'action.

#### Fonctionnement simplifié du processeur

Le code opérande dépend de l'opération. Il peut s'agir d'une donnée, d'un registre ou bien d'une adresse mémoire.

Le nombre d'octets d'une instruction est variable selon le type de donnée (l'ordre de grandeur est de 1 à 4 octets).

#### Fonctionnement simplifié du processeur

En l'absence d'interruption, le processeur réalise en boucle les opérations suivantes :



- Lecture de l'instruction située à l'adresse courante (contenue dans le Compteur Ordinal (CO, ou Program Counter PC)
- Exécution de l'instruction
- Augmentation du CO de la valeur correspondant à la taille de l'instruction et des ses paramètres

Ce cycle est connu sous le nom de cycle Fetch / Decode / Execute

Fonctionnement simplifié du processeur Soit un processeur 16 bits imaginaire.

Il contient trois registres : PC (Program Counter), IR (Instruction Register) et AC un registre accumulateur

#### Il sait utiliser au moins 3 instructions:

Opcode (binaire)	Opcode (décimal)	Description
0001	1	Charge AC par un contenu mémoire
0010	2	Stocke AC dans la mémoire
0101	5	Additionne dans AC depuis la mémoire

Le format d'une instruction 16 bits est le suivant :

15 12 11 0
Opcode Adresse

©Bertrand Daval, 2021

#### Fonctionnement simplifié du processeur

Soit le programme suivant situé à l'adresse mémoire 0x300 et composé des instructions : 1940, 5941 et 2941

1940 : Charge AC avec le contenu de l'adresse 940

5941 : Additionne dans AC avec le contenu de l'adresse 941

2941: Range le contenu de AC dans l'adresse 941

Adresse	Instruction
0x300	1940
0x302	5941
0x304	2941

Adresse	Donnée
0x940	0003
0x941	0002

Mémoire données

Registre	Valeur
PC	
IR	
AC	

Mémoire programme

Registres

# Fonctionnement simplifié du processeur

#### **Exécution de l'instruction 1**

Adresse	Instruction
0x300	1940
0x302	5941
0x304	2941
Mémoire	programme
Adresse	Donnée
0x940	0003
0x941	0002
Mémoi	re données

# Fonctionnement simplifié du processeur Exécution de l'instruction 2

Adresse	Instruction
0x300	1940
0x302	5941
0x304	2941

Mémoire programme

Adresse	Donnée
0x940	0003
0x941	0002

Mémoire données

Etape Fetch	Registre	Valeur
- Can	PC	304
	IR	5941
+0	AC	0005
Etape Execute		

Decode 5941 : Additionne dans AC avec le contenu de l'adresse 941

©Bertrand Daval, 2021

# Fonctionnement simplifié du processeur

#### **Exécution de l'instruction 3**

Adresse	Instruction			
0x300	1940			
0x302	5941		Registre	Valeur
0x304	2941	Etape Fetch	PC	306
Mémoire	programme		IR	2941
Adresse	Donnée	acute	AC	0005
0x940	0003	Etape Execute		
0x941	0005		code 2941 Inae le con	: tenu de AC (
Mémoi	re données		dresse 941	
				C

Le CPU est chargé de lire en séquence les instructions contenues dans la mémoire.

Chaque instruction est identifiée par un code, suivi par un ou plusieurs arguments.

Le CPU lit une instruction, l'exécute, puis passe à la suivante.

Ci-contre, le code, pour processeur x86 32 bits, du programme qui permet d'afficher le message « Hello, World » dans la console d'affichage.

```
00000000 48656C6C6F2C20576F726C640A00
0000000E 89E5
00000010 83C4FC
00000013 6AF5
00000015 E8(00000000)
0000001A 89C3
0000001C 6A00
0000001E 8D45FC
000000021 50
00000022 6A0E
00000024 68[00000000]
00000029 53
0000002A E8(00000000)
0000002F 83ECFC
00000032 6A00
00000034 E8(00000000)
00000039 F4
```

Adresses

Quizz

Quelle est la taille de ce programme ?

```
00000000 48656C6C6F2C20576F726C640A00
0000000E 89E5
00000010 83C4FC
00000013 6AF5
00000015 E8(00000000)
0000001A 89C3
0000001C 6A00
0000001E 8D45FC
00000021 50
00000022 6A0E
00000024 68[00000000]
00000029 53
0000002A E8(00000000)
0000002F 83ECFC
00000032 6A00
00000034 E8(00000000)
00000039 F4
```

Adresses

L'instruction à exécuter est repérée par le Compteur Ordinal CO (ou *Program Counter : PC*)

Ici, le programme commence à l'adresse 0000000E, c'est le point d'entrée du programme.

```
00000000 48656C6C6F2C20576F726C640A00
0000000E 89E5
00000010 83C4FC
00000013 6AF5
00000015 F8(00000000)
0000001A 89C3
0000001C 6A00
0000001E 8D45FC
00000021 50
00000022 6A0E
00000024 68[00000000]
00000029 53
0000002A E8(00000000)
0000002F 83ECFC
00000032 6A00
00000034 E8(00000000)
00000039 F4
```

Adresses

Comme la première instruction est 89 (« MOV » = affectation) et qu'elle accepte un argument (E5 ici), le compteur ordinal va augmenter de 2 octets après avoir exécuté cette instruction.

Il va alors lire, puis exécuter l'instruction située en 00000010.

```
00000000 48656C6C6F2C20576F726C640A00
0000000E 89E5
00000010 83C4FC
00000013 6AF5
00000015 E8(00000000)
0000001A 89C3
0000001C 6A00
0000001E 8D45FC
00000021 50
00000022 6A0E
00000024 68[00000000]
00000029 53
0000002A E8(00000000)
0000002F 83ECFC
00000032 6A00
00000034 E8(00000000)
00000039 F4
```

Adresses

Les instructions les plus courantes permettent de :

- Copier des données d'une zone de la mémoire à une autre
- Effectuer des opérations arithmétiques simples (+,-,\*,/)ou booléennes
- Evaluer des comparaisons entre opérandes
- Réaliser des déplacements dans le programme

00000000 48656C6C6F2C20576F726C640A00 0000000E 89E5 00000010 83C4FC 0′ 000013 6AF5 <mark>J</mark>0000015 E8(00000000) 0000001A 89C3 0000001C 6A00 0000001E 8D45FC 0000002150 00000022 6A0E 00000024 68[00000000] 00000029 53 0000002A E8(00000000) 0000002F 83ECFC 00000032 6A00 00000034 E8(00000000) 00000039 F4

#### **Exemples d'affectations**

#### • r1 CONST

- Écrit CONST dans registre r1
- CONST = constante codée dans le programme

#### • r3 r1 OP r2

- Lit registres r1 et r2, exécute l'opération OP, écrit le résultat dans r3
- Opérations sur les entiers: add, sub, mul, div, and, or, xor, shift, etc...
- Opérations sur les flottants: fadd, fsub, fmul, fdiv, fsqrt, ...

#### • r2 LOAD r1

- Utilise la valeur contenue dans registre r1 comme adresse mémoire
- Lit la valeur stockée en mémoire à cette adresse
- Copie la valeur dans registre r2

#### Exemples d'instructions de contrôle

#### JNE adresse

Branchement conditionnel (JNE = Jump if Not Equal)
Saute à l'adresse spécifiée si la dernière comparaison portait sur des valeurs différentes

#### JMP adresse

Passe directement (Jump) à l'adresse spécifiée. Le Program Counter reçoit la valeur 'adresse'

#### CALL procédure

Saute à l'adresse de début de la procédure spécifiée

#### **Comparaison RISC / CISC**

#### **CISC (Complex Instruction-Set Computer)**

## Taille d'instruction variable : Op code + n operandes Exemple : Instruction (x86) MOV et RCL

Opcode	Mnemonic	Description		
88 /r	MOV r/m8,r8	Move r8 to r/m8.		
89 /r	MOV r/m16,r16	Move r16 to r/m16.		
89 /r	MOV r/m32,r32	Move r32 to r/m32.		
8A /r	MOV r8,r/m8	Move r/m8 to r8.		
8B /r	MOV r16,r/m16	Move r/m16 to r16.		
8B /r	MOV r32,r/m32	Move r/m32 to r32.		
8C /r	MOV r/m16,Sreg**	Move segment register to r/m16.		
8E /r	MOV Sreg,r/m16**	Move r/m16 to segment register.		
A0	MOV AL, moffs8*	Move byte at (seg:offset) to AL.		
A1	MOV AX,moffs16*	Move word at (seg:offset) to AX.		
A1	MOV EAX,moffs32*	Move doubleword at (seg:offset) to EAX.		
A2	MOV moffs8*,AL	Move AL to (seg:offset).		
A3	MOV moffs16*,AX	Move AX to (seg:offset).		
A3	MOV moffs32*,EAX	Move EAX to (seg:offset).		
80+ rb	MOV r8,imm8	Move imm8 to r8.		
B8+ rw	MOV r16,imm16	Move imm16 to r16.		
B8+ rd	MOV r32,imm32	Move imm32 to r32.		
C6 /0	MOV r/m8,imm8	Move imm8 to r/m8.		
C7 /0	MOV r/m16,imm16	Move imm16 to r/m16.		
C7 /0	MOV r/m32,imm32	Move imm32 to r/m32.		

Opcode	Mnemonic	Description
D0 /2	RCL r/m8, 1	Rotate 9 bits (CF, r/m8) left once.
D2 /2	RCL r/m8, CL	Rotate 9 bits (CF, r/m8) left CL times.
C0 /2 ib	RCL r/m8, imm8	Rotate 9 bits (CF, r/m8) left imm8 times.
01 /2	RCL r/m16, 1	Rotate 17 bits (CF, r/m16) left once.
03 /2	RCL r/m16, CL	Rotate 17 bits (CF, r/m16) left CL times.
C1 /2 ib	RCL r/m16, imm8	Rotate 17 bits (CF, r/m16) left imm8 times.
01 /2	RCL r/m32, 1	Rotate 33 bits (CF, r/m32) left once.
03 /2	RCL r/m32, CL	Rotate 33 bits (CF, r/m32) left CL times.
C1 /2 ib	RCL r/m32,i mm8	Rotate 33 bits (CF, r/m32) left imm8 times.
00 /3	RCR r/m8, 1	Rotate 9 bits (CF, r/m8) right once.
02 /3	RCR r/m8, CL	Rotate 9 bits (CF, r/m8) right CL times.
C0 /3 ib	RCR r/m8, imm8	Rotate 9 bits (CF, r/m8) right imm8 times.
D1 /3	RCR r/m16, 1	Rotate 17 bits (CF, r/m16) right once.
03 /3	RCR r/m16, CL	Rotate 17 bits (CF, r/m16) right CL times.
C1 /3 ib	RCR r/m16, imm8	Rotate 17 bits (CF, r/m16) right imm8 times.
01 /3	RCR r/m32, 1	Rotate 33 bits (CF, r/m32) right once.
03 /3	RCR r/m32, CL	Rotate 33 bits (CF, r/m32) right CL times.
C1 /3 ib	RCR r/m32, imm8	Rotate 33 bits (CF, r/m32) right imm8 times.
D0 /0 ROL r/m8, 1	Rotate 8 bits r/m8 left once.	
D2 /0 ROL r/m8, CL	Rotate 8 bits r/m8 left CL times.	
C0 /0 ib ROL r/m8, imm8	Rotate 8 bits r/m8 left imm8 times.	
D1 /0 ROL r/m16, 1	Rotate 16 bits r/m16 left once.	
D3 /0 ROL r/m16, CL	Rotate 16 bits r/m16 left CL times.	
C1 /0 ib ROL r/m16, imm8	Rotate 16 bits r/m16 left imm8 times.	
D1 /0 ROL r/m32, 1	Rotate 32 bits r/m32 left once.	
D3 /0 ROL r/m32, CL	Rotate 32 bits r/m32 left CL times.	
C1 /0 ib ROL r/m32, imm8	Rotate 32 bits r/m32 left imm8 times.	
00 /1	ROR r/m8, 1	Rotate 8 bits r/m8 right once.
02 /1	ROR r/m8, CL	Rotate 8 bits r/m8 right CL times.
C0 /1 ib	ROR r/m8, imm8	Rotate 8 bits r/m16 right imm8 times.
01 /1	ROR r/m16, 1	Rotate 16 bits r/m16 right once.
D3 /1	ROR r/m16, CL	Rotate 16 bits r/m16 right CL times.
C1 /1 ib	ROR r/m16, imm8	Rotate 16 bits r/m16 right imm8 times.
D1 /1	ROR r/m32, 1	Rotate 32 bits r/m32 right once.
03 /1	ROR r/m32, CL	Rotate 32 bits r/m32 right CL times.
C1 /1 ib	ROR r/m32, imm8	Rotate 32 bits r/m32 right imm8 times.

#### **Comparaison RISC / CISC**

**CISC (Complex Instruction-Set Computer)** 

Opérations complexes autorisées : traitement des chaînes de caractères (SCASB), des polynômes ou des complexes, recherche dans une table (XLAT), etc. Modes d'adressage mémoire complexes autorisés Accès mémoire largement utilisé

Exemple: IBM 360, VAX, Intel X86

#### **Comparaison RISC / CISC**

Des études statistiques sur des programmes ont montré les faits suivants.

- 80 % des programmes n'utilisent que 20 % du jeu d'instructions.
- Les instructions les plus utilisées sont :
  - les instructions de chargement et de rangement,
  - les appels de sous-routines.
- Les appels de fonctions sont très gourmands en temps : sauvegarde et restitution du contexte et passage des paramètres et de la valeur de retour.
- 80 % des variables locales sont des entiers.
- 90 % des structures complexes sont des variables globales.
- La profondeur maximale d'appels imbriqués et en moyenne de 8. Une profondeur plus importante ne se rencontre que dans 1 % des cas.

#### **Comparaison RISC / CISC**

**RISC (Reduced Instruction-Set Computer)** 

#### **Codage uniforme des instructions**

Toutes les instructions sont codées avec un même nombre de bits, généralement un mot machine. L'op-code se trouve à la même position pour toutes les instructions. Ceci facilite le décodage des instructions.

#### Registres indifférenciés et nombreux

Tous les registres peuvent être utilisés dans tous les contextes. Il n'y a par exemple pas de registre spécifique pour la pile. Les processeurs séparent cependant les registres pour les valeurs flottantes des autres registres.

#### **Comparaison RISC / CISC**

**RISC (Reduced Instruction-Set Computer)** 

#### Limitation des accès mémoire

Les seules instructions ayant accès à la mémoire sont les instructions de chargement et de rangement. Toutes les autres instructions opèrent sur les registres. Il en résulte une utilisation intensive des registres.

#### Nombre réduit de modes d'adressage

Il n'y pas de mode d'adressage complexe. Les modes d'adressages possibles sont généralement immédiat, direct, indirect et relatifs.

### Architecture des processeurs

#### **Comparaison RISC / CISC**

**RISC (Reduced Instruction-Set Computer)** 

Nombre réduit de types de données

Types supportés : Entiers de différentes tailles (8, 16, 32 et 64 bits) et nombres flottants en simple et double précision.

Certains processeurs CISC comportent des instructions pour le traitement des chaînes de caractères, des polynômes ou des complexes

**Exemple: MIPS, Alpha, PowerPC, Sparc** 

## Architecture des processeurs

#### **Jeux d'instructions RISC / CISC**


• CISC

Code plus compact, prend moins de place en mémoire Jeu d'instructions plus facile à faire évoluer

- Exemple x86: 16⇒32 ⇒ 64 bits, MMX ⇒ SSE ⇒ SSE2 ⇒ SSE3 ⇒ etc...
- RISC


Microarchitecture plus simple

Pour obtenir un programme exécutable à partir d'un code source, au moins deux étapes sont nécessaires



#### Installation des outils

Compilateur NASM: <a href="http://www.nasm.us/">http://www.nasm.us/</a>
Sur Windows, NASM s'installe avec les droits administrateurs.



#### Index of /pub/nasm/releasebuilds/2.15.05


	Name	Last modified	Size	Description
8	Parent Directory		-	
	doc/	2020-08-28 09:05		documentation
	dos/	2020-08-28 00		MS-DOS executables
	linux/	202.08	L.	Linux packages
	macosx/	20-08-28 09:08	-	MacOS X packages
	win32/	2020-08-28 09:08	-	Windows packages (32 bit)
	win64/	2020-08-28 09:08	-	Windows packages (64 bit)
	git.id	2020-08-28 09:08	41	Corresponding git revision I
	nasm-2.15.05-xdoc.tar.bz2	2020-08-28 09:05	900K	Downloadable documentation
	nasm-2.15.05-xdoc.tar.gz	2020-08-28 09:05	1.0M	Downloadable documentation
	nasm-2.15.05-xdoc.tar.xz	2020-08-28 09:05	804K	Downloadable documentation
	nasm-2.15.05-xdoc.zip	2020-08-28 09:05	1.0M	Downloadable documentation
	nasm-2.15.05.tar.bz2	2020-08-28 09:04	1.2M	Source code
	nasm-2.15.05.tar.gz	2020-08-28 09:04	1.6M	Source code
	nasm-2.15.05.tar.xz	2020-08-28 09:04	972K	Source code
	nasm-2.15.05.zip	2020-08-28 09:05	1.8M	Source code


- Choisir la version win64/
- Puis l'installateur x64




- <u>Il est recommandé d'installer NASM sous C:\Program</u> <u>Files\NASM</u>
- Donner les droits "Contrôle total" sur ce répertoire pour tous les utilisateurs.
- Après l'installation. naviguer iusqu'à C:\Program Files\NASM
   Et copier le chemin
   ⊕ Nouveau → ↑
   □ ♠ □ ↑ Trier → Afficher → ···


Modifier le \$PATH windows pour rajouter le chemin copié





### Modifier le \$PATH windows pour rajouter le chemin copié





#### Installation des outils

Editeur de liens Golink : <a href="http://www.godevtool.com/">http://www.godevtool.com/</a>

Aller dans la section Linker

**Télécharger GoLink** 

inker - A free linker (GoLink.exe), which takes COFF object files and a P

Win64(x64) see 64-bit programming. This is a full featured but "reduced baggage" line was to a minimum. You do not need Lib files to identify what functions reside in the DLLs. Instead GoLink looks inside the DLLs themselves. Used with GoAsse and labels (exports and imports).

View the GoLink manual


Download GoLink version 1.0.4.2 (with documentation 49K)

Filename: GoLink.exe

SHA-256: 19744d98a5c604e6bc2e146defa83f47396d14b7a188eae1df885768fcca91a2

#### Installation des outils

Golink n'a pas de programme d'installation. Il suffit de copier les fichier téléchargés sous C:\Program Files\Golink



Il faut ensuite modifier le \$PATH Windows pour lui ajouter ce répertoire.

#### Installation des outils

Syntaxe de la ligne de commande NASM (crée le fichier .obj)

nasm.exe <u>-f win32</u> <u>CodeSource.asm -l Listing.txt</u>

-f win32 = syntaxe d'entrée IA32 Nom du fichier source

Nom du fichier listing

Suggestion de fichier nommé compilation32.bat

nasm.exe -f win32 %1.asm -l %1.txt

Utilisation :

C:\Users\Bda> compilation32 MonCode

#### Installation des outils

Fichier à transformer en .exe

Crée un fichier à lancer depuis l'invite de comande (cmd)

Ligne de commande Golink

Golink.exe Fichier.obj /console Kernel32.dll User32.dll

Gdi32.dll msvcrt.dll /entry:Main

Point d'entrée du programme

Liste de bibliothèques à utiliser

Suggestion de fichier nommé link.bat

Golink.exe %1.obj /console Kernel32.dll User32.dll Gdi32.dll msvcrt.dll /entry:Main


**Utilisation:** 


C:\Users\Bda> link MonCode

©Bertrand Daval, 2021

Il peut arriver dans certains cas que Windows considère votre exécutable comme un virus.


Pour rajouter vos répertoires de travail dans les exclusions de l'antivirus, il faut aller dans le menu "Confidentialité et sécurité" des paramètres





Aucune action requise.

Gérer les paramètres



Exemple de programme permettant de multiplier une valeur par 10.

valeur étant une adresse mémoire contenant la valeur à multiplier.

MOV destination, source : copie la valeur de la source dans la destination.

SHL destination, x : applique x décalages à gauche à la destination.

ADD destination, source : ajoute la valeur de la source à la destination.


```
mov eax, [valeur] ; Copie la valeur à multiplier dans le registre eax shl eax, 1 ; Décale 1 fois vers la gauche le registre eax mov ebx, eax ; Range la valeur obtenue dans le registre ebx shl eax, 2 ; Décale 2 fois vers la gauche le registre eax add add eax, ebx ; Ajoute la valeur d'ebx à eax
```

# Bases de l'assembleur x86 IA 32

# Bases de l'assembleur x86 IA32

#### **Données**

Type de donnée	Taille	Suffixe
Octet (byte)	1 octet (char C)	b
Mot (word)	2 octets (short C)	W
Double mot (double)	4 octets (int C)	d
Quadruple mot (quad)	8 octets	q
Flottant simple précision	4 octets	d
Flottant double précision	8 octets	q
Flottant précision étendue	10 octets	t
Octoword	16 octets	0
	32 octets	У
	64 octets	Z



# Codages des entiers

Dans un système de <u>numération de base B</u>, il y a <u>B</u> symboles différents de représentation.

En base <u>10</u> (décimal), <u>10</u> symboles : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

En base <u>8</u> (octal), <u>8</u> symboles : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

En base 16 (hexadécimal), 16 symboles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

En base 2 (binaire), 2 symboles: 0, 1

Dans notre système habituel de numérotation <u>décimale</u>, c'est-à-dire en base <u>10</u>, un nombre quelconque est la somme des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, etc.

1235 = 5 unités + 3 dizaines + 2 centaines + 1 millier

En exprimant la base (10), cela peut s'écrire :

$$1235 = 5 \times 1 + 3 \times 10 + 2 \times 10 \times 10 + 1 \times 10 \times 10 \times 10$$

$$1235 = 5 \times 10^{0} + 3 \times 10^{1} + 2 \times 10^{2} + 1 \times 10^{3}$$

C'est la somme pondérée de puissances de la base

Dans tout système de numération,

n'importe quel nombre x s'exprime comme un
polynôme de puissances croissantes de la base de numération.

Dans tout système de numération, n'importe quel nombre x s'exprime comme un <u>polynôme</u> de <u>puissances</u> de la base <u>b</u> de numération.

$$x = \sum_{i=0}^n a_i b^i$$

#### **Exemples : Représentation de la valeur 275**

$$275 = 5 + 70 + 200$$

• En base  $10:5 \times 10^0 + 7 \times 10^1 + 2 \times 10^2$  275

En base 2:  $1x2^{0} + 1x2^{1} + 0x2^{2} + 0x2^{3} + 1x2^{4} + 0x2^{5} + 0x2^{6} + 0x2^{7} + 1x2^{8}$  10001001

=256

En base 
$$8:3 \times 8^0 + 2 \times 8^1 + 4 \times 8^2$$
 423<sub>0</sub>

• En base 
$$16: 3 \times 16^0 + 1 \times 16^1 + 1 \times 16^2$$
  $113_h$ 

Méthode de codage en base b d'une valeur <u>V</u>.

- 1. On commence par faire une liste de puissance croissante de la base : b<sup>0</sup>, b<sup>1</sup>, b<sup>2</sup>, b<sup>3</sup>, etc.
- 2. On cherche la puissance P immédiatement inférieure la valeur V.
- 3. On divise la valeur  $\underline{V}$  par  $\underline{P}$  donc  $V = P \times Q + R$
- 4. On affecte le quotient Q de cette division comme poids de la puissance P
- 5. On remplace <u>V</u> par le reste <u>R</u> de la division.
- 6. On reprend à l'étape 2

**Exemple: Codage de la valeur 431 en base 5** 

1. On commence par faire une liste de puissance croissante de la base

```
b^{0} = 1

b^{1} = 5

b^{2} = 5 \times 5 = 25

b^{3} = 5 \times 5 \times 5 = 125

b^{4} = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625

etc.
```

**Exemple : Codage de la valeur 431 en base 5** 

- 2. On cherche la puissance <u>P</u> immédiatement <u>inférieure</u> la valeur <u>V</u>. Ici  $P = 125 = 5 \times 5 \times 5 = 5^3$
- 3. On divise la valeur <u>V</u> par <u>P</u>.
   431 = 3 x 125 + 56. Donc Q = 3, R = 56 = 2 x 25 + 5 + 1
- 4. On affecte le quotient Q de cette division comme poids de la puissance P.
- 5. On remplace V par le reste R de la division.
- 6. On reprend à l'étape 2

$$431 = 3 \times 5 \times 5 \times 5 + 2 \times 5 \times 5 + 1 \times 5 + 1$$

$$431_{(10)} = 3211_{(5)}$$

#### **Exemple: Codage de la valeur 155 en binaire**

# **Codage binaire**

Représentez en base 2, 8 et 16 les valeurs suivantes : 314, 5, 127 et 41

Valeur	Base 2	Base 8	Base 16
314			
5			
127			
41			

# **Codage binaire**

Représentez en base 2, 8 et 16 les valeurs suivantes : 314, 5, 127 et 41

Valeur	Base 2	Base 8	Base 16
314	100111010	472	13A
5	101	5	5
127	1111111	177	7F
41	101001	51	29

# **Codage binaire**

Ça vaut le coup de mémoriser cela...

Décimal	Binaire	Hexa
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7

Décimal	Binaire	Неха
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	Α
11	1011	В
12	1100	С
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

# **Addition binaire**

#### **Addition binaire**

L'addition binaire fonctionne de la même façon que l'addition classique. Elle est commutative et associative

$$0 + 0 = 0$$

$$0+1=1+0=1$$

1 + 1 = 0, avec une retenue de 1 pour le poids fort suivant

1 + 1 + 1 = 1, avec une retenue de 1 pour le poids fort suivant

### **Addition binaire**

L'addition binaire fonctionne de la même façon que l'addition classique. Elle est commutative et associative

$$0 + 0 = 0$$

$$0+1=1+0=1$$

1 + 1 = 0, avec une retenue de 1 pour le poids fort suivant


1 + 1 + 1 = 1, avec une retenue de 1 pour le poids fort suivant

©Bertrand Daval, 2021

# Codages des entiers signés

#### Représentation des entiers signés

Première approche : On réserve le bit de poids fort pour le signe (1 = nombre négatif), et on conserve le même codage pour la valeur absolue



**Avantage : facile à mettre en œuvre Inconvénients :** 

- 0 a deux représentations
- La somme d'un nombre et de son opposé ne donne pas 0


$$Ex: 1 + (-1)$$

$$001 + 101 = 110$$

Exemple sur 3 bits

### Représentation des entiers signés

Deuxième approche : On inverse tous les bits d'une représentation pour obtenir la valeur négative



Exemple sur 3 bits

**Avantage : facile à mettre en œuvre Inconvénients :** 

- 0 a deux représentations
- La somme d'un nombre et de son opposé ne donne pas 0

$$Ex : 2 + (-2)$$

$$010 + 101 = 111$$

Représentation des entiers signés

Pour éviter les inconvénients des approches précédentes, on applique la méthode suivante, appelée « <u>Complément à 2</u> »

On complémente (inverse) tous les bits de la représentation Puis on ajoute 1 au résultat obtenu, sans tenir compte de la retenue finale.

Exemple, représentation de la valeur -5.

5 = 4 + 1, est codé 0101

On inverse tous les bits, son complément est 1010

En rajoutant 1, on obtient 1011 La représentation de -5 est 1011 On vérifie en faisant la somme : 0101 + 1011

0000

### Représentation des entiers signés

Nombre positif	Représentation binaire	Complément	Ajout de 1	Nombre négatif
0	000	111	000	0
1	001	110	111	-1
2	010	101	110	-2
3	011	100	101	-3

Nombre positif	Représentation binaire	Complément	Ajout de 1	Nombre négatif
0	0000	1111	0000	0
1	0001	1110	1111	-1
2	0010	1101	1110	-2
3	0011	1100	1101	-3




La représentation est dépendante du nombre de bits de codage!

Représentation des entiers signés



Pour passer de la représentation d'une valeur <u>positive</u> à un valeur <u>négative</u>, on réalise d'abord une inversion des bits de la représentation positive, <u>puis</u> on rajoute 1 au résultat obtenu.



Pour passer de la représentation d'une valeur <u>négative</u> à un valeur <u>positive</u>, on fait les étapes en sens inverse.

On soustrait 1 à la représentation du nombre négatif, <u>puis</u> on inverse tous les bits du résultat obtenu

### Représentation des entiers signés

Réalisez les étapes du calcul de 73 + (- 21) et donnez le résultat en binaire. Utilisez 8 bits de codage.

$$73 = 01001001 
21 = 00010101 
Inversion 11101010 
Puis on ajoute +1 
-21 = 11101011$$

### Représentation des entiers signés

Réalisez les étapes du calcul de -92 + 37 et donnez le résultat en binaire. Utilisez 8 bits de codage.

©Bertrand Daval, 2021

# Codages des décimaux

Représentation des nombres décimaux

Pour la partie décimale, les signes de codages représentent des puissances négatives décroissantes de la base.

Par exemple, en base 10, le nombre 5,236 est égal à :  $5 \times 10^{0} + 2 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2} + 6 \times 10^{-3}$ 

En base 2, les bits après la virgule représentent des puissances négatives de 2.

$$2^{-1} = 0,5$$

$$2^{-2} = 0,25$$

$$2^{-3} = 0,125$$

$$2^{-4} = 0,0625$$

Etc.

Ainsi 111,0011 est égal à 7,1875

Représentation des nombres décimaux : Virgule fixe

En base n, on a généralement besoin de n+1 symboles pour coder les nombres décimaux : les n signes représentant les différents coefficients du nombre, plus le signe particulier indiquant la position du point décimal.

En binaire, ne disposant que de 2 signes (0 et 1), on doit fixer arbitrairement la place de la virgule. Il s'agit alors de nombres dits à <u>virgule fixe</u>.

Par exemple, sur 8 bits, on peut décider que le partie décimale sera codée sur 3 bits uniquement.

Ainsi 5,375 = 
$$00101011$$
 
$$00101 = 5$$

$$011 = 0 \times 0,5 + 1 \times 0,25 + 1 \times 0,125 = 0,375$$

Représentation des nombres décimaux : Virgule flottante

Avec la notation en virgule flottante (en base b), on code les nombres sous la forme : Signe x Mantisse x b<sup>Exposant</sup>

Ainsi, en virgule flottante, le nombre 12,34<sub>(10)</sub> pourrait s'écrire indifféremment :

- $0,1234 \times 10^2$
- 12,34 x 10<sup>0</sup>
- 1234 x 10<sup>-2</sup>

Le nombre de chiffres décimaux à coder n'est plus une contrainte.

Représentation des nombres décimaux : Virgule flottante

Le nombre de chiffres significatifs dépend de la précision de la mantisse.

Précision	Encodage	Signe	Exposant	Mantisse	Valeur d'un nombre	Précision	Chiffres significatifs
Simple précision	32 bits	1 bit	8 bits	23 bits	(-1) <sup>S</sup> x M x 2 <sup>E-127</sup>	24 bits	<b>Environ 7</b>
Double précision	64 bits	1 bit	11 bits	52 bits	(-1) <sup>S</sup> x M x 2 <sup>E-1023</sup>	53 bits	<b>Environ 16</b>
Double précision étendue	80 bits	1 bit	15 bits	64 bits	(-1) <sup>S</sup> x M x 2 <sup>E-16383</sup>	64 bits	<b>Environ 19</b>

Représentation des nombres décimaux : Virgule flottante

Dans n'importe quelle base, on peut écrire n'importe quel nombre sous la forme :

Signe x Mantisse x b<sup>Exposant</sup>

Avec 1 ≤ Mantisse < base

Par exemple en base 10, 1234 = On a bien 1 ≤ 1,234 < 10

0,0025 = On a bien 1 ≤ 2,5 < 10

Représentation des nombres décimaux : Virgule flottante

La mantisse est par convention comprise entre 1 et 2.

#### **1 ≤ Mantisse < 2**

Elle est donc toujours de la forme 1.xxxx (x = 0 ou 1, puissance négatives de 2) Le premier bit étant toujours à 1, on ne le code pas. Il est implicite.

Donc, pour le codage d'un flottant simple :


• Signe: 1 bit

• Exposant : 8 bits

Mantisse: 23 bits

Représentation des nombres décimaux : Virgule flottante

Exemple d'un codage d'un flottant simple sur 32 bits : f = 3FA00000



©Bertrand Daval, 2021

Représentation des nombres décimaux : Virgule flottante

#### f = 3FA00000

- S = 0: Nombre positif
- Exposant =  $7F = 127_d$ . La mantisse sera multipliée par  $2^{E-127} = 2^0 = 1$
- Mantisse = 200000

$$M = 20\ 00\ 00 = 010\ 0000\ 0000\ 0000... = 0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} = 0.25$$

Rajout du 1 implicite

$$M = 1 + 0.25 = 1.25$$

$$f = 1 \times 2^0 \times 1,25 = 1,25$$

Représentation des nombres décimaux : Virgule flottante

À vous!

Trouvez le codage de -20,5

Pour rappel:

$$2^{-1} = 0,5$$

$$2^{-2} = 0,25$$

$$2^{-3} = 0,125$$

$$2^{-4} = 0,0625$$

$$2^{-5} = 0,03125$$

### Représentation des nombres décimaux : Virgule flottante

À vous!

Trouvez le codage de -20,5

Pour rappel:

$$2^{-1} = 1/2 = 0.5$$
  
 $2^{-2} = 1/4 = 0.25$   
 $2^{-3} = 1/8 = 0.125$   
 $2^{-4} = 1/16 = 0.0625$   
 $2^{-5} = 1/32 = 0.03125$ 

Nombre négatif : S = 1 20,5 = 10,25 x 2 20,5 = 5,125 x 4 20,5 = 2,5625 x 8 20,5 = 1,28125 x 16 = 1,28125 x 2<sup>4</sup> Valeur d'exposant à coder : 131 (131-127 = 4) E = 10000011

# Stockage interne des données

#### **Stockage interne des données**

Il existe plusieurs façons de stocker un mot de 32 bits (4 octets) en mémoire, dont :

- Big Endian: l'adresse du mot est l'adresse de son octet de poids fort.
- Little Endian: l'adresse du mot est l'adresse de son octet de poids faible.

Exemple: Soit la valeur 02AA5F07h, son stockage dans les 2 modes est:

	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4
Big Endian	02	AA	5F	07
Little Endian	07	5F	AA	02

Little Endian: Intel x86.

Big Endian: Motorola 68000, SPARC (Sun Microsystems), System/370 (IBM).

©Bertrand Daval, 2021

# Bases de l'assembleur x86 IA 32 La syntaxe

### Syntaxe Intel vs. AT&T

Pour coder en assembleur x86, différentes syntaxes existent. Elles dépendent du compilateur utilisé.

### Les deux principales syntaxe sont :

- La syntaxe Intel (que nous utiliserons)
- La syntaxe AT&T

Ces deux syntaxes produisent le même code machine.

Nous étudierons la version IA32 : Intel Assembler 32 bits.

### Syntaxe Intel vs. AT&T

### Les principales différences entre les syntaxes Intel et AT&T sont résumées ici :

	Intel	AT&T
Affectation	<b>Operateur Destination Source</b>	<b>Opérateur Source Destination</b>
Commentaires	;	//
Instructions	Pas de suffixe. Ex : add	Suffixe avec la taille des opérandes. Ex : addq
Registres	eax, ebx	%eax, %ebx
Constantes	0x100	\$0x100
Contenu d'une adresse	[eax]	(%eax)
Adressage dans un tableau	[base + reg + reg * taille + déplacement]	Déplacement(reg, reg, taille)

Toutes les instructions, les directives et les macros utilisent le format suivant :

[label:] mnémonique [opérandes] [; commentaire]

Les champs entre crochets sont optionnels

- Label: utilisé pour représenter un identifiant ou une constante.
- Mnémonique: Identifie l'instruction à exécuter.
   Si la ligne ne contient qu'un label ou un commentaire, alors le mnémonique n'est pas requis.
- Opérandes: Spécifie les données à manipuler.
- Commentaire: Texte ignoré par le compilateur.

#### Exemple

```
; Ceci est un commentaire
; Cette instruction saute au label "label1".
add eax, ebx ; eax <- eax+ebx. La valeur contenue dans le
; registre eax est augmentée de la valeur
; contenue dans le registre ebx
label1: ; Définition du label "label1"
sub edx, 32 ; edx <- edx - 32. La valeur contenue dans le
; registre edx et diminuée de 32</pre>
```

### Partitionnement du programme

Un programme assembleur est en général constitué de plusieurs parties (appelées segments).

Trois segments sont considérés comme standard en assembleur X86 :

- Le segment .data contient les définitions des variables initialisées à une ou plusieurs valeurs spécifiées (instructions db, dw, dd...).
- Le segment .bss (Block Started by Symbol) contient les définitions des variables noninitialisées, c'est à dire uniquement allouées en mémoire. (instructions resb, resw, resd...).
- Le segment .text contient le code exécuté par le programme.

# Bases de l'assembleur x86 IA 32 Quelques instructions de base

#### Instructions de base

MOV Destination, Source

MOV copie la valeur de Source dans Destination.

Destination peut être un registre ou adresse mémoire. Source peut être un registre, une adresse mémoire ou une constante.

Destination et Source ne peuvent PAS être en même temps des adresses mémoire.

```
mov eax, ebx ; copie la valeur d'ebx dans eax
mov byte [var], 5 ; copie la valeur 5 dans l'octet situé
; à l'adresse var
```

#### Instructions de base

JMP Label

JMP déclenche saut inconditionnel à l'adresse Label

```
DebutBoucle : ; Définition de l'adresse DebutBoucle ... ; code à effectuer dans la boucle ... 

JMP DebutBoucle ; Saut au début de la boucle
```

#### Instructions de base

#### ADD Destination, Source

ADD ajoute à Destination la valeur de Source

Destination peut être un registre ou adresse mémoire. Source peut être un registre, une adresse mémoire ou une constante.

Destination et Source ne peuvent PAS être en même temps des adresses mémoire.

```
add eax, ebx ; Rajoute à eax la valeur d'ebx

add ecx, dword [var] ; Ajoute à ECX la valeur contenue dans le mot
; de 32 bits à l'adresse var

add byte [var], 5 ; ajoute 5 à l'octet situé à l'adresse var
```

#### Instructions de base

#### SUB Destination, Source

Similaire à ADD, mais réalise une soustraction et place le résultat dans Destination

Destination peut être un registre ou adresse mémoire. Source peut être un registre, une adresse mémoire ou une constante.

Destination et Source ne peuvent PAS être en même temps des adresses mémoire.

```
sub eax, ebx ; Retire à eax la valeur d'ebx
sub ah, al ; AH est diminué de la valeur de AL
sub byte [var], 5 ; Retire 5 à l'octet situé à l'adresse var
```

#### Instructions de base

```
INC Op1 DEC Op1
```

INC incrémente l'opérande. DEC décrémente l'opérande.

L'opérande peut être un registre ou un emplacement mémoire.

```
inc ecx ; Incrémente ecx. Equivaut à ecx++
dec dword [var] ; Décrémente la variable de 32 bits située
; à l'adresse var
```

#### Instructions de base

AND Destination, Source OR Destination, Source XOR Destination, Source

Réalise l'opération logique entre Destination et Source et <u>place le résultat dans</u> Destination.

Destination peut être un registre ou une adresse mémoire.

Source peut être un registre, une adresse mémoire ou une constante.

Destination et Source ne peuvent PAS être en même temps des adresses mémoire.

and eax, 0Fh

???????????????????????

?????????????????????????

# Bases de l'assembleur x86 IA 32 Les registres

#### Registres généraux

Il y a 8 registres généraux

Leur taille est de 32 bits.

Ils peuvent utilisés de façon implicite pour certaines opérations

Registres	EAX	<u>A</u> ccumulateur
	EBX	<b>B</b> ase (adresse mémoire)
de données	ECX	<u>C</u> ompteur
	EDX	<u>D</u> onnée, entrées/sorties
Pogistros	ESI	<u>I</u> ndex <u>S</u> ource
Registres de	EDI	Index Destination
pointeurs et d'index	EBP	<b>B</b> ase de la <b>P</b> ile
	ESP	<u>S</u> ommet de la <u>P</u> ile

#### Registres de Données


Les registres en « X » peuvent être utilisés

- en totalité sur 32 bits (EAX, EBX, ECX, EDX)
- Sur leurs 16 bits de poids faible (AX, BX, CX, DX)
- Sur leurs 8 bits de poids faible (AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH)

Registres 32	Bits	Bits	Bits	Bits
bits (310)	3116	150	158	70
EAX		AX	AH	AL
EBX		ВХ	ВН	BL
ECX		CX	СН	CL
EDX		DX	DH	DL

#### Registres de Données

Exemple de découpage d'un registre général sur 8, 16 ou 32 bits



#### Registres de Données

Exemple d'utilisation d'un registre sur 8, 16 ou 32 bits

```
mov eax, 12345678h
```

mov ax,9988h

mov ah,00h

; eax contient **12345678**h

; eax contient 1234<u>9988</u>h

; eax contient 1234<u>00</u>88h



#### Registres de Pointeurs et d'Index

Il y a quatre registres de pointeur et d'index (ESI, EDI, ESP et EBP). Ces registres peuvent être utilisés sur leurs 16 bits de poids faible (SI, DI, SP and EP).

**ESI** et **EDI** sont utilisés comme des registres de données, mais jouent un rôle particulier lors de l'utilisation de instructions de traitement de chaînes de caractères.

**ESP** est le pointeur de pile et **EBP** est le pointeur de base.

Registres 32 bits (310)	Bits 3116	Bits 150	
ESI		SI	Index source
EDI		DI	Index destination
ESP		SP	Pointeur de pile
EBP		EP	Pointeur de base

#### Registres de Contrôle

Les deux registres de contrôle les plus important sont :

- Le registre de pointeur d'instructions : **EIP**
- Le registre d'indicateurs : **EFlags**

**EIP (Instruction Pointer Register)** pointe sur la prochaine instruction à effectuer. <u>Il ne peut pas être modifié directement</u>, mais seulement à l'aide d'instructions de saut (JMP ou Jx)

**EFlags** contient une série d'indicateurs qui sont mis en place lors de calculs arithmétiques et d'opérations de comparaison ou de test.

#### Registres de Contrôle

Les indicateurs les plus utilisés de **EFlags** sont :

Zero Flag (ZF)	Positionné (mis à 1) lorsque le résultat de la dernière instruction arithmétique est égal à 0.	
Carry Flag (CF)	Positionné lorsque la dernière opération sur deux <b>entiers non signés</b> est trop grande (ex : byte > 127) ou trop petite (<0).	
Overflow Flag (OF)	Positionné lors d'un <b>dépassement</b> sur une opération <b>d'entiers signés</b> .	
Sign Flag (SF)	Indique le signe du résultat d'une opération arithmétique.	
Parity Flag (PF)	Indique la <b>parité</b> du nombre de 1 du résultat de 8 bits produit par une opération.	021

Zero Flag (ZF)	Utilisé pour tester les compteurs décrémenté dans les boucles	JZ : Jump if Zero JNZ : Jump if Not Zero
Carry Flag (CF)	Indique les dépassements lors d'opérations <b>non signées</b> ou de décalages. A noter : INC et DEC n'affectent pas l'indicateur CF	JC : Jump if Carry JNC : Jump if Not Carry STC : Set Carry Flag CLC : Clear Carry Flag CMC : Complement Carry Flag
Overflow Flag (OF)	Indique les dépassements sur les entiers signés	JO : Jump if Overflow JNO : Jump if Not Overflow
Sign Flag (SF)	Indique le signe d'une opération arithmétique	JS : Jump if Signed (négatif) JNS : Jump if Not Signed (non négatif)
Parity Flag (PF)	Indique si l'octet de poids faible du résultat contient un nombre pair de bits à 1. PF = 1 si le nombre de bits à 1 est pair.	JP : Jump if Parity (pair) JNP : Jump if Not Parity (impair)



```
Créez en quelques instructions une boucle de type for (i=0; i<10; i++) {
    .....
}
```

Initialiser un registre (par exemple EAX, ECX, etc.) avec la valeur 0
Indiquer le début de la boucle
Sortir de la boucle si le registre est >= à 10
Exécuter le code de la boucle
Incrémenter le registre
Retourner en début de boucle

#### Les instructions de comparaison

Il existe deux opérations de comparaison TEST et CMP

Elles utilisent deux opérandes, Op1 et Op2

- <u>TEST Op1, Op2</u> réalise un <u>ET logique</u>, bit par bit entre Op1 et Op2 et positionne les flags SF (Sign Flag), ZF (Zero Flag), et PF (Parity Flag).
- <u>CMP Op1, Op2</u>
   réalise une <u>soustraction</u> entre Op1 et Op2 et met à jour EFlags en fonction du résultat.

#### Les instructions de comparaison

#### TEST Op1, Op2

réalise un <u>ET logique</u>, bit par bit entre Op1 et Op2 et positionne les flags

- SF (Sign Flag)
- ZF (Zero Flag)
- PF (Parity Flag)

Zero Flag (ZF)	Positionné (mis à 1) lorsque le résultat de la dernière instruction arithmétique est égal à 0.
Sign Flag (SF)	Indique le <b>signe</b> du résultat d'une opération arithmétique.
Parity Flag (PF)	Indique la <b>parité</b> du nombre de 1 du résultat de 8 bits produit par une opération.



Quelles sont les valeurs des flags après l'opération : TEST AX, BX

AX	ВХ	SF	ZF	PF
0x00	0xFF			
0x88	0x77			
0xAA	0xFF			

#### Les instructions de comparaison

#### CMP Op1, Op2

réalise une <u>soustraction</u> entre Op1 et Op2 et positionne les flags

- ZF (Zero Flag)
- SF (Sign Flag)
- PF (Parity Flag)
- OF (Overflow Flag)
- CF (Carry Flag)



Quelles sont les valeurs des flags après l'opération : CMP AL, BL

Zero Flag (ZF)	Positionné (mis à 1) lorsque le résultat de la dernière instruction arithmétique est égal à 0.
Sign Flag (SF)	Indique le <b>signe</b> du résultat d'une opération arithmétique.
Parity Flag (PF)	Indique la <b>parité</b> du nombre de 1 du résultat de 8 bits produit par une opération.
Overflow (OF)	Dépassement sur opérations signées
Carry Flag (CF)	Dépassement sur opérations non signées

AL	BL	ZF	SF	PF	OF	CF
0x00	0xFF	0	0	0	0	1
0x88	0x77	0	0	1	1	0
0xAA	0xFF	0	1	0	0	1

#### Les instructions de saut conditionnel

Ces instructions commencent par la lettre J (Jump), suivie d'une ou plusieurs lettres spécifiant les conditions.

Ces conditions peuvent être cumulées avec des « ou ».

#### **Exemples**

Α	Above (NS)
E	Equal
В	Below (NS)
С	Carry
G	<b>Greater (S)</b>

L	Lower (S)
N	Non
0	Overflow
P	Parity
PE	Parity Even
РО	Parity Odd

JA	Jump if Above	Saut si plus grand que
JNE	Jump if <u>Not</u> <u>Equal</u>	Saut si différent
JBE	Jump if Below or Equal	Saut si <=

#### Les instructions de saut conditionnel

Instruction	Description	Flags
JO	Jump if overflow	OF = 1
JNO	Jump if not overflow	OF = 0
JS	Jump if sign	SF = 1
JNS	Jump if not sign	SF = 0
JE	Jump if equal	ZF = 1
JZ	Jump if zero	
JNE	Jump if not equal	ZF = 0
JNZ	Jump if not zero	

#### Les instructions de saut conditionnel

Instruction	Description	Flags
JB	Jump if below	CF = 1
JNAE	Jump if not above or equal	
JC	Jump if carry	
JNB	Jump if not below	CF = 0
JAE	Jump if above or equal	
JNC	Jump if not carry	
JBE	Jump if below or equal	CF = 1 ou ZF = 1
JNA	Jump if not above	
JA	Jump if above	CF = 0 and ZF = 0
JNBE	Jump if not below or equal	

#### Les instructions de saut conditionnel

Instruction	Description	Flags
JL	Jump if less	SF <> OF
JNGE	Jump if not greater or equal	
JGE	Jump if greater or equal	SF = OF
JNL	Jump if not less	
JLE	Jump if less or equal	<b>ZF = 1 ou SF &lt;&gt; OF</b>
JNG	Jump if not greater	
JG	Jump if greater	ZF = 0 ou SF = OF
JNLE	Jump if not less or equal	
JP	Jump if parity	PF = 1
JPE	Jump if parity even	
JNP	Jump if not parity	PF = 0
JPO	Jump if parity odd	

#### Les instructions de saut conditionnel

Instruction	Description	Flags
JCXZ	Jump si CX = 0	CX = 0
JECXZ	Jump si ECX = 0	ECX = 0

Le registre CX étant souvent utilisé comme compteur de boucle, il existe une instruction spéciale pour tester directement sa valeur, sans passer au préalable par une instruction de comparaison (TEST ou CMP)

#### Les instructions de saut conditionnel

Dans le programme ci-dessous, pour quelles valeurs d'ebx la 3ème instruction provoque-t-elle un saut à l'adresse « label1 » ?



```
mov eax, -1 ; eax := -1

cmp eax, ebx ; Comparaison eax et ebx

jb label1 ; Jump if Below (Comparaison non signée) à l'adresse « location »
```



```
Créez en quelques instructions une boucle de type for (i=0; i<10; i++) {
    .....
}
```

Ecrire le code assembleur équivalent à :

```
int main()
{
    for (i=0; i<10; i++)
    {
        printf("Cpt = %d\n", i);
    }

    return 0;
}</pre>
```

Ouvrir un éditeur de texte et mettre au début du fichier :

```
extern PrintNum
extern ExitProcess

global main

section .data
format:    db 'Cpt = %d',10,0

section .text
main:
```

```
for (i=0; i<10; i++)
{
    assembleur
    équivalent à :
}

for (i=0; i<10; i++)
{
    printf("Cpt = %d\n", i);
}
```

Pour imprimer la valeur du compteur, mettre dans le corps de la boucle :

push <la valeur du compteur>
push format
call PrintNum

Après la boucle mettre ces deux lignes :

push 0
call ExitProcess

```
extern PrintNum
extern ExitProcess
global main
section .data
format: db 'Cpt = %d',10,0
section .text
main:
                             ; Mise à 0 d'ecx, qui sert de compteur
       xor ecx, ecx
Start:
                             ; Empilement des parametres
       push ecx
       push format
                            ; de PrintNum (format et valeur)
       call PrintNum
                             ; Appel de PrintNum
       inc ecx
                    ; Increment du compteur
       cmp ecx, 10 ; Comparaison avec la valeur max
                             ; Si < 10, saut vers l'étiquette Start
       jb Start
                             ; ExitProcess(0)
       push
       call
              ExitProcess
```

## Les fonctions d'entrée/sortie

#### Les fonctions d'entrée sortie

On utilise deux fonctions de bas niveau, disponibles dans l'API Windows pour écrire sur la console et récupérer des entrées clavier :

- WriteConsoleA
- ReadConsoleA

#### WriteConsoleA

## **WriteConsoleA** est la version ANSI de WriteConsole. Son interface d'appel est la suivante :

```
BOOL WINAPT
WriteConsole(
                                             : Handle de la console de sortie
In
             HANDLE hConsoleOutput,
                                             ; Buffer contenant la chaîne à
In
             const VOID *lpBuffer,
                                             ; afficher
                                             : Nombre de caractères à écrire
In
             DWORD nNumberOfCharsToWrite,
                                              Nombre de caractères effectivement
_Out_opt_ LPDWORD LpNumberOfCharsWritten,
                                             : écrits
Reserved LPVOID lpReserved );
                                             : Réservé
```

#### ReadConsoleA

#### <u>ReadConsoleA</u> est la version ANSI de WriteConsole. Son interface d'appel est la suivante :

#### Les fonctions d'entrée sortie

WriteConsoleA et ReadConsoleA doivent connaître l'identifiant (handle) de l'entrée et de la sortie standard.

On utilise la fonction <u>GetStdHandle</u>

## **Utilisation de WriteConsoleA**

```
extern GetStdHandle, WriteConsoleA
Extern ExitProcess
STD OUTPUT HANDLE equ -11
global main
section .data
chaine db 'Chaine a afficher',10,0
longueur equ $-chaine-1
section .bss
buffer resb 1
section .text
main:
; Appel de GetStdHandle avec le paramètre -11
; Le handle de sortie est dans eax
push
        dword STD OUTPUT HANDLE
call
        GetStdHandle
```

```
; Appel de WriteConsole avec les paramètres :
; In HANDLE hConsoleOutput,
; In const VOID *lpBuffer,
; In DWORD nNumberOfCharsToWrite,
; Out opt LPDWORD lpNumberOfCharsWritten,
; Reserved LPVOID lpReserved
       dword 0 ; On passe les paramètres en sens
push
               ; inverse
       buffer ; Pointeur sur le nb de caractères
push
               : écrits
       dword longueur ; longueur de la chaîne
push
       chaine
push
                     : Adresse de la chaîne
                      : Handle de sortie
push
       eax
       WriteConsoleA ; Appel de l'écriture sur le
call
                       ; canal de sortie
push 0
               ; Sortie du programme (return 0;)
call ExitProcess
```

# Affichage des caractères imprimables ASCII

#### Affichage des caractères imprimables ASCII

Ecrire un programme affichant les caractères ASCII imprimables, séparés par des virgules, en commençant par le caractère ' ' et en finissant par '~'.

```
,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,
@,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,[,\,],^,_,
`,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,{,|,},~,
```

```
extern GetStdHandle, WriteConsoleA, ExitProcess global main

chardebut equ''
charfin equ'~'

section .data
message db ","

section .bss
consolehandle resd 1
buffer resb 1
```

```
section .text
main:
        push dword -11
                                 ;Récupération handle
        call GetStdHandle
        mov [consolehandle], eax; Mémorisation
        mov ebx, chardebut ; Initialisation ebx
        boucle:
                mov [message], bl
                push 0
                push buffer
                push 2
                push message
                push dword [consolehandle]
                call WriteConsoleA
                                 ; Incrémentation ebx
                inc ebx
                cmp ebx, charfin; Test boucle
                jna boucle
        push 0
        call ExitProcess
```

## Utilisation des fonctions PrintNum, PrintStr et ReadInt

#### Utilisation de PrintNum et ReadInt

PrintNum, PrintStr et ReadInt sont fournies dans la bibliothèque libESGI.obj.

PrintNum accepte 2 arguments, une chaîne de caractères S et un nombre D et fait l'équivalent de printf(S,D)

```
valeur dd 7
chaine1 db 'Resultat %d = ',10,0

push dword [valeur]
push chaine1
call PrintNum
```

#### Utilisation de PrintNum et ReadInt

ReadInt permet la saisie d'un entier positif au clavier et renvoie sa valeur dans eax.

### edx contient le code de retour :

- 0 = OK,
- -1 = des caractères non numériques ont été saisis
- -2 = Overflow

#### Utilisation de PrintNum et ReadInt

PrintStr accepte comme argument une chaîne de caractères S et fait l'équivalent de printf(S)

```
chaine1 db 'Affichage du resultat : ',0

push chaine1
call PrintStr
```

**Utilisation de PrintNum et ReadInt** 

Ecrire un programme utilisant ReadInt et PrintNum permettant de saisir un nombre et de l'afficher.

### Suite de Syracuse

On appelle suite de Syracuse une suite d'entiers naturels définie de la manière suivante :

- On part d'un nombre entier strictement positif;
- s'il est pair, on le divise par 2;
- s'il est impair, on le multiplie par 3 et l'on ajoute 1.

En répétant l'opération, on obtient une suite d'entiers strictement positifs dont chacun ne dépend que de son prédécesseur.

### Suite de Syracuse

```
extern PrintNum, PrintStr, ReadInt, ExitProcess global main

Section .data prompt: db 'Valeur de depart (entier positif): ',0 format: db '%d,',0 

section .text main:

push prompt call PrintStr call ReadInt cmp edx, 0 jne main

mov ebx, eax jmp Print
```

```
Debut:
        test ebx, 1
        jnz Impair
        shr ebx, 1
        jmp Print
Impair:
        mov eax, ebx
        shl ebx, 1
        add ebx, eax
        inc ebx
Print:
        push ebx
        push format
        call PrintNum
        cmp ebx, 1
        jne Debut
    push
    call
            ExitProcess
```

### Suite de Syracuse

```
Valeur de depart (entier positif): 555555
555555,1666666,833333,2500000,1250000,625000,312500,156250,78125,234376,117188,58594,29297,8789
2,43946,21973,65920,32960,16480,8240,4120,2060,1030,515,1546,773,2320,1160,580,290,145,436,218,
109,328,164,82,41,124,62,31,94,47,142,71,214,107,322,161,484,242,121,364,182,91,274,137,412,206
,103,310,155,466,233,700,350,175,526,263,790,395,1186,593,1780,890,445,1336,668,334,167,502,251
,754,377,1132,566,283,850,425,1276,638,319,958,479,1438,719,2158,1079,3238,1619,4858,2429,7288,
3644,1822,911,2734,1367,4102,2051,6154,3077,9232,4616,2308,1154,577,1732,866,433,1300,650,325,9
76,488,244,122,61,184,92,46,23,70,35,106,53,160,80,40,20,10,5,16,8,4,2,1,
```

# Bases de l'assembleur x86 IA 32 La pile

## La pile

La pile est un espace mémoire destiné à stocker temporairement des informations, qui seront récupérées plus tard.

### **PUSH**

 Met une valeur sur le haut de la pile

### POP


 Récupère la valeur située en haut de la pile

La pile est une structure LIFO : Last In, First Out

## La pile

### **PUSH** eax ; empile la valeur du ; registre eax ; empile la valeur 32 PUSH 32 PUSH ebp ; empile la valeur du ; registre ebp ; charge ebx avec la POP ebx ; valeur du haut de la pile POP ebx ; charge ebx avec la ; valeur du haut de la pile ; charge eax avec la POP eax ; valeur du haut de la pile

Programme:



©Bertrand Daval, 2021

## La pile

En x86, le <u>bas</u> de la pile correspond à l'adresse <u>la plus haute</u>. Le <u>haut</u> de la pile correspond à l'adresse <u>la plus basse</u>



Empile
PUSH
Décrémente SP

s revient à

O0000000h

Dépile
POP
Incrémente SP

Empiler un mot de 32 bits revient à <u>décrémenter</u> le pointeur de pile de 4 Dépiler revient à <u>incrémenter</u> le pointeur de pile de 4

## La pile

Pour empiler et dépiler l'ensemble <u>des registres</u> en une seule instruction, on utilise

- pushad
- popad

Pour empiler et dépiler le registre des flags (EFlags), on utilise

- pushfd
- popfd

## La pile

En utilisant la pile, proposez une suite d'instructions permettant d'échanger les valeurs des registres ebx et ecx

```
push ebx ; On empile la valeur d'EBX
push ecx ; On empile la valeur d'ecx
pop ebx ; On met la dernière valeur empilée dans ebx
pop ecx ; On met l'avant-dernière valeur empilée dans ecx
```

# Bases de l'assembleur x86 IA 32 Partitionnement du programme

# Partitionnement du programme

Trois segments standard en assembleur X86 : .data, .bss et .text.

• Le segment .data contient les définitions des variables initialisées à une ou plusieurs valeurs spécifiées (instructions db, dw, dd...)

### D = Définition

 Le segment .bss contient les definitions des variables non-initialisées, c'est à dire uniquement allouées en mémoire. (instructions resb, resw, resd...).

### **RES** = Réservation

Le segment .text contient le code exécuté par le programme.

# Partitionnement du programme

```
; déclaration de Main en global
global main
                          ; => export du point d'entrée pour créer
                          ; le programme
                          ; création de variables initialisées
segment .data
                          ; Initialisation de la chaîne 'Bonjour \0'
Message: db 'Bonjour ',0
                          ; à l'adresse Message
                          ; création de variables non-initialisées
Segment .bss
VarA resb 1
                          ; VarA : 1 octet réservé
                          ; Facteur : 1 double (32 bits) réservé
Facteur resd 1
                          ; création des procédures/fonctions ainsi
segment .text
                          ; que du point d'entrée
main:
                          ; Point d'entrée du programme
```

# Bases de l'assembleur x86 IA 32 Déclaration de variables

Initialisation de variables

Utilisation de l'instruction <u>d</u> (définition), avec le suffixe indiquant la taille.



Les variables initialisées se déclarent dans la section .data

## Initialisation de variables

Utilisation de l'instruction d (définition), avec le suffixe indiquant la taille.

### Initialisation de tableau

Pour initialiser un tableau, on liste les valeurs, séparées par des virgules. Pour répéter une initialisation, on utilise « times »

### Initialisation de tableau



# Attention à la déclaration du <u>type de données</u>. Celui-ci définit <u>la taille de la réservation</u>

var3 dd 255,6554 ; Tableau de double

; (32 bits)

; [var3] = 255

; [var3+4] = 6554

Label	Valeur	Adresse physique
var3	FF	\$008AFE30
	00	\$008AFE31
	00	\$008AFE32
	00	\$008AFE33
var3 + 4	9A	\$008AFE34
	19	\$008AFE35
	00	\$008AFE36
	00	\$008AFE37

## Déclaration de variables non initialisées

Utilisation de <u>res</u> (réservation) + suffixe indiquant la taille.



Les variables <u>non initialisées</u> se déclarent dans la section .bss

## Pseudo instructions

## **Instruction EQU (Equal)**

Permet de définir des constantes. Il n'y a pas de réservation mémoire, c'est simplement l'équivalence entre une valeur et un identifiant.

Semblable à la directive #define en C

Trois **equ** 3 ; Définit la chaîne 3

Lorsque le pré-processeur rencontrera la chaîne de caractères Trois, il la remplacera par la valeur 3.

## Pseudo instructions

## **Instruction \$**

Renvoie la valeur courante du compteur d'adresse. Utilisé pour calculer la longueur d'une chaîne de caractères

```
Message db 'Hello World !', 0 ; Définit la chaîne de caractères ; Message

MsgLen equ $-Message ; Met dans MsgLen la longueur de la ; chaîne Message
```

# Appel de procédures

## Appel de procédures : Principe

### **Appelant**

•••

Place les arguments de la procédure

Appelle la procédure

Récupère les valeurs de retour

### <u>Appelé</u>

Initialise des variables locales

••

Renseigne les valeurs de retour Libère les variables locales Rend la main à l'appelant


## **Appel de procédures : Principe**

<u>L'appelant</u> doit savoir où placer les arguments d'appel
<u>L'appelé</u> doit savoir comment récupérer les arguments d'appel
<u>L'appelé</u> doit connaître l'adresse de retour
<u>L'appelant</u> doit savoir où trouver les valeurs de retour
<u>L'appelant</u> et <u>l'appelé</u> étant sur le même CPU, ils partagent les mêmes registres


- <u>L'appelant</u> peut vouloir sauvegarder des registres susceptibles d'être utilisés par <u>l'appelé</u>
- <u>L'appelé</u> peut vouloir restaurer des registres pour <u>l'appelant</u>

## Appel de procédures : Mécanisme d'appel

Côté appelant, on utilise l'instruction <u>call</u> pour appeler une procédure Côté appelé, on utilise l'instruction <u>ret</u> en fin de procédure



## Appel de procédures : Mécanisme d'appel



Comme l'instruction est un **call**, elle est suivie d'une adresse **relative** sur 32 bits. La valeur ici est **3d060000** en **little endian**, soit **63d**.

Le compteur de programme est augmenté de cette valeur :

0x8048553 + 63d = 0x8048b90, qui est l'adresse de début de la procédure appelée.

Appel de procédures : Valeurs de retour

#### Par convention:

- La valeur de retour est placé dans le registre eax
- L'appelant doit s'assurer de sauvegarder eax avant de réaliser un appel
- L'appelé place la valeur de retour dans eax. Si cette valeur a une taille supérieure à 4 octets, alors il faut utiliser un pointeur
- L'appelant trouve la valeur de retour dans eax

Appel de procédures : Valeurs de retour

#### Par convention:

- <u>L'appelant</u> est en charge de sauvegarder les registres : <u>eax, edx, ecx</u>
   L'appelant sauvegarde ces registres <u>avant</u> l'appel et les restaure ensuite.
- <u>L'appelé</u> est en charge de garder intacts les registres : <u>ebp, ebx, esi, edi</u>
   L'appelé sauvegarde ces registres <u>au début</u> de la procédure et les restaure à la fin.


## Appel de procédures : Utilisation de la pile

Lorsque la procédure utilise des paramètres, l'appelant va placer ceux-ci dans la pile juste avant l'appel.

### **Exemple:**

### Appel de procédures : Utilisation de la pile

À l'arrivée dans la procédure, appelée avec 2 paramètres, la pile est dans l'état suivant :



### Appel de procédures : Utilisation de la pile

### **Bonnes pratiques**

Au début d'une procédure :

On sauvegarde la valeur de EBP, qui représente l'état de référence de la pile pour

l'appelant : push ebp

On met à jour ebp avec la valeur courante d'esp. Ainsi, la nouvelle référence

devient l'adresse du haut de la pile : mov ebp, esp On accède à la variable n à l'adresse : ebp + 8 + 4 \* n

```
mov eax, [ebp + 8] ; Met Arg[0] dans eax
mov ebx, [ebp + 12] ; Met Arg[1] dans ebx
```

## Appel de procédures : Utilisation de la pile


À l'arrivée dans la procédure, appelée avec 2 paramètres, la pile est dans l'état suivant :

Ancienne valeur sauvegardée d'ebp. esp et ebp pointent sur cet emplacement

L'adresse de retour se trouve à ebp + 4

Arg0 se trouve à ebp + 8

Arg1 se trouve à ebp + 12



### **Prologue et Epilogue**

```
myFunc:

; Prologue

push ebp ; Sauvegarde de l'ancienne base

mov ebp, esp ; La nouvelle base pointe sur le sommet de la pile

...

; Corps de la procédure

...

; Epilogue

mov esp, ebp ; Restauration de l'ancienne valeur d'esp

pop ebp ; restauration de l'ancienne base

ret ; Fin de la procédure
```