


Notes :			

Plan I	
1 Introduction	
2 Architecture	
3 La couche physique	
4 La couche ATM	
5 ATM et la qualité de service	
6 La couche AAL	
La signalisation	

Notes :			

riaii ii		
8 L'adressage ATM		
9 Le routage dans AT	M : PNNI	
OAM : exploitation 6	et maintenance	
11 Architecture des co	mmutateurs ATM	
12 IP SUR ATM		
13 Références bibliogr	aphiques	
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017 3 / 226

Notes :		



Notes :			

Introduction
Introduction
Principe de RNIS : l'intégration des services
 Pourquoi ne pas pousser l'intégration dans le réseau d'acheminement?
 Un seul réseau pour transporter tous les média Voix type RTC Données en mode paquet
Télévision
RNIS-LB (Large Bande)
Technologie adaptée
ATM (Asynchronous Transfert Mode)

Notes :			

	Introduction	Quelle intégration?
Quelle intégration?		
IntroductionQuelle intégration ?Principes de base		
Chaput Emmanuel	Une brève intr	roductionàATM 2016-2017 6 / 226

Notes :			

	Introduction	Quelle intégration?		
Quelle intégration	? L'état d	es lieux		
Dans les années 80				
 Évolutions des su 	pports de cor	mmunication		
 Débits sans ce 	sse croissants	3		
 Taux de pertes 	de plus en plu	us faibles		
 Évolutions des tec 	hnologies de	communication		
 Réseaux paque 				
 Réseaux circui Réseaux de di 				
Évolutions des bes		tifs		
 Intégration des 				
Besoin de conv		services		
Chaput Emmanuel	Une brève intr	oductionàATM	2016-2017	7 / 22

Les réseaux de données dans les années 80 Ethernet • Lan sur câble coaxial à 10 Mbit/s Méthode d'accès aléatoire Token Ring • LAN sur cuivre à 4 Mbit/s puis 16 Mbit/s en 1989 Méthode d'accès déterministe Niveau paquet • Sans connexion : IP Avec connexion : x.25 Caractéristiques • Bonne utilisation des liens (multiplexage temporel asynchrone) • Aucune garantie sur le temps de traversée (files d'attente) • Faible (voir aucune) garantie de QoS

Introduction Quelle intégration ?

Les réseaux télécom dans les années 80

• Peuvent véhiculer des données numériques

• Débit souvent trop important, parfois trop faible

• Pour communications sporadiques

Entièrement numérisés

• Seul reste l'accès Mauvaise utilisation des liens

 Garanties fermes de QoS • Temps de traversée faible Gigue quasi nulle Débit constant

Introduction Quelle intégration ?

7 / 226	
8 / 226	
9/226	


Notes :		
.		
Notes :		
Notes :		
140100 .		



Introduction	Quelle intégration?
Objectifs d'ATM	
 Permettre l'intégration d'applica réseau Voix, données, 	ations aussi variées sur un seul
 Garantir un niveau de qualité d Pertes, gigue, 	e service aux applications
 Utiliser des infrastructures de c PDH, SDH, 	communication existantes
Couvrir toutes les échellesLan, Man, Wan,	

● PDH, SDH,			
 Couvrir toutes les éch 			
Lan, man, wan,			
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	11 / 226
	Introduction Principes de base		
Principes de base			
1 Introduction			
Quelle intégration ?Principes de base			
T inicipos do baco			
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	12 / 226

Notes:			
Notes:			
Notes :			
110100			
-			
-			



Introduction	Principes de base
Type de réseau	
connexion à laquelle elles ap	s onnecté et commutation en fonction de l'identifiant de la partiennent n place sur un chemin déterminé par plan de contrôle

Notes:	
-	
N	
Notes:	
Notes:	

	Introduction	Principes de base		
Les services				
 Service en mode de Canaux virtuels Équivalent à ur Canaux virtuels per permanent Virtier Établis dans le Aucune résilier Canaux virtuels communitée Switched Virtue Nécessité d'unie Mise en œuvre 	s (Virtual Char n circuit virtuel ermanents fual Channel o plan de gestio ace ommutés al Channel ou e signalisation	u PVC n		
Chaput Emmanuel	Une brève intro	oductionàATM	2016-2017	16 / 226

Introduction	Fillicipes de base
Caractérisation des trafics	
Notion de contrat de trafic entre l'us	sager et le réseau
des paramètres • Débit • Taille des rafales	soumis au réseau sont décrites pa conformité du trafic à ces paramètres
 Les exigences d'une applicatio des paramètres Taux de perte 	•
 Gigue Le réseau s'engage à les res 	specter


 Les caractéristiques d'un trafic soumis au réseau sont décrites par des paramètres Débit Taille des rafales
 Des mécanismes vérifient la conformité du trafic à ces paramètres Les exigences d'une applications sont également décrites dans des paramètres Taux de perte
 Gigue Le réseau s'engage à les respecter
Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017 17 / 226
Introduction Principes de base
· 👱 ·
Etablissement des VC
Établissement des VC
Etablissement des VC
 À l'interface usager/réseau (UNI) Négociation de paramètres de trafic et de qualité de service
 À l'interface usager/réseau (UNI) Négociation de paramètres de trafic et de qualité de service Débit
 À l'interface usager/réseau (UNI) Négociation de paramètres de trafic et de qualité de service
 À l'interface usager/réseau (UNI) Négociation de paramètres de trafic et de qualité de service Débit Gigue Taux de perte Surveillance du trafic
 À l'interface usager/réseau (UNI) Négociation de paramètres de trafic et de qualité de service Débit Gigue Taux de perte Surveillance du trafic Conformité au contrat
 À l'interface usager/réseau (UNI) Négociation de paramètres de trafic et de qualité de service Débit Gigue Taux de perte Surveillance du trafic Conformité au contrat Mis en place des VC Manuellement (PVC)
 À l'interface usager/réseau (UNI) Négociation de paramètres de trafic et de qualité de service Débit Gigue Taux de perte Surveillance du trafic Conformité au contrat Mis en place des VC
 À l'interface usager/réseau (UNI) Négociation de paramètres de trafic et de qualité de service Débit Gigue Taux de perte Surveillance du trafic Conformité au contrat Mis en place des VC Manuellement (PVC) Par signalisation, voir méta-signalisation
 À l'interface usager/réseau (UNI) Négociation de paramètres de trafic et de qualité de service Débit Gigue Taux de perte Surveillance du trafic Conformité au contrat Mis en place des VC Manuellement (PVC) Par signalisation, voir méta-signalisation

Notes :			
Notes :			
Notes :			

Architecture
Architecture
 Architecture Architecture du réseau Interface usager réseau, configuration de référence Architecture protocolaire




Notes:	
	
Notes:	
Notes:	
1000	



es interfaces
 Interface entre un utilisateur et un réseau privé
 Private User Network Interface ou UNI
 Entre un utilisateur final (poste de travail) et un réseau privé
 Interface entre un réseau public et un réseau privé
 Public User Network Interface
 Interface entre réseaux privés
 Private Network Network Interface ou PNNI Spécifié par l'ATM Forum [5]
 Interconnexion entre commutateurs ATM dans un réseau ou entre réseaux privés
 Interface entre équipements au sein d'un réseau public
B-ISDN ISUP
 Interface entre réseaux publics
B-ISDN Inter Carrier Interface ou B-ICI

Interface usager réseau, configuration de référence 2 Architecture Architecture du réseau Interface usager réseau, configuration de référence Architecture protocolaire
Architecture du réseauInterface usager réseau, configuration de référence
o Albanicotare protestatio


Notes:		
Notes :		
Notos :		
Notes :		




Architecture Inter	rface usager réseau, configuration de référence
Caractéristiques de base	
 [20] propose des caractéristiques d'inte À 155,520 Mbit/s Fondée sur des cellules en T_{LB} o Fondée sur SDH À 622,080 Mbit/s Fondée sur des cellules en T_{LB} o Fondée sur BDH Une seule interface en T_{LB} pour N' Interfaces S_{LB} et T_{LB} éventuelleme Similitudes nécessaires NT2-LB peut fournir une interface s Terminaux RNIS 	ou en S_{LS} ou en S_{LS} T1-LB ent confondues

Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017 26 / 226
	Architecture Architecture protocolaire	
Architecture prot	ocolaire	
 Architecture pro 	r réseau, configuration de réf otocolaire	
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017 27 / 226

Notes:		
Mata		
Notes:		
Notes :		



Une brève introductionàATM




Fonctions des différentes couches [19] définit ainsi les fonctions des différentes (sous-)couches • AAL décomposée en deux sous-couches CS sous-couche de convergence SAR sous-couche de segmentation et réassemblage • ATM contrôle générique de flux, génération/extraction d'entête de celulle, traduction des VPI/VCI, multiplexage/démultiplexage • Couche Physique décomposée en deux sous-couches TC sous-couche de convergence de transmission SAR sous-couche de support physique


Une brève introductionàATM

Notes :			

Architecture Architecture protocolaire	
Application à l'interface usager réseau	
AAL ATM ATM ATM Physique Physique NT2 Phy NT1	
 Fonctions de la NT1 Terminaison de transmission de ligne Traitement d'interface de transmission Exploitation et maintenance Fonctions de la NT2 Multiplexage Exploitation et maintenance Signalisation Commutation 	







La couche physique La sous-couche TC
Détection d'erreur sur l'entête
 Code cyclique protégeant l'entête des trames ATM [50] Header Error Correction (HEC) Polynôme X⁸ + X² + X + 1 Capacité de détecter une erreur ou d'en détecter plusieurs Reste en mode correction en cas d'erreur isolée Passe en mode détection sinon
Erreur multiple (cellule rejetée) Erreur simple Détection Erreur(s) (cellule rejetée) HEC OK

Délimitation des cellules
Comment délimiter les cellules ?
 Utilisation d'une séquence spécifique
 Par exemple du type fanion HDLC Trop coûteux
 Utilisation des fonctionalités de la couche physique
Par exemple pointeur SDHTrop spécifique
Recherche permanente du HEC
 Vérifié et présent dans chaque cellule Indépendant du système (flux "auto-cadré") Robustesse accrue par un embrouilleur sur les données de sorte à minimiser les risques d'un faux HEC [50]

Notes :				



Notes:			
Notes ·			

	La couche physique	La sous-couche PMD
La sous-couche i	PMD	
Les cellules peuvent é	etre	
'		de la couche physique
PDH, SDH, sate	ellite (DVB-S), I	DSL,
 Directement sur le 	e support	
 ATM natif ou A 	тм <i>Cell Based</i>	1

	La couche ATM			
La couche ATM				
La couche ATM Introduction Les services La cellule Les connexions La commutation Chaput Emmanuel	Une brêve intr	nductionà ATM	2016-2017	39/226
Onapot Eminariuei	One breve inti	oddotiona / 11Vi	2010-2017	007 220



Notes:	

La couche ATM
Fonctions décrites dans [19] :
 Multiplexage et démultiplexage de cellules Combiner les cellules de VP et VC différents en un flux de cellules composite Extraire les cellules d'un flux composite pour les acheminer vers le bon VP ou VC
 Traduction des identifiants VPI/VCI Depuis la valeur de la cellule entrante vers une valeur sortante Génération/extraction de l'en-tête À l'émission et à la réception Par exemple correspondance entre un SAPI et les VPI/VCI
 Contrôle de flux générique Information acheminée dans des cellules créées à la couche ATM Les fonctions d'OAM sont décrites dans [37]
Décrite dans [36]

2016-2017 41 / 226

Chaput Emmanuel

La couche ATM Introduction

Notes :			

	La couche ATM	Les services		
Les services				
4 La couche ATM Introduction Les services La cellule Les connexions La commutation	Une brêve intr	nduction h ATM	2016-2017	42 / 226
Chaput Emmanuel	One breve intr	DOUCTIONATIVI	2016-2017	427226

Notes :			



Notes:		


La cellule		
La couche ATM Introduction Les services La cellule Les connexions La commutation		
Chaput Emmanual	Line brève introductionà ATM	2016 2017 44 / 226


La couche ATM La cellule


Notes :			

a c	cellule ATM			
•	Choix d'une taille Traitement sim Risque de bou Choix d'une taille	plifié rrage faible sur les délais (construction, 1 lus efficace	traitement)	
•	Choix d'une taille Les américains Les européens		écho inutile)	
	Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	45 / 226

La couche ATM La cellule








lde	La couche ATM La cellule Identification de la charge utile							
•	Le	cha	mp PTI per	met d'identifier la charge	e utile			
4	3	2	Type de ch	arge utile				
0	0	0	User data	pas d'encombrement	pas d'indication UU			
0	0	1	User data	pas d'encombrement	indication UU			
0	1	0	User data	encombrement	pas d'indication UU			
0	1	1	User data	encombrement	indication UU			
1	0	0	Cellule OAI	л associée F5 de segme	ent [37]			
1	0	1	Cellule OAI	л associée F5 de bout e	n bout [37]			
1	1	0	Cellule de	gestion des ressources				
1	1	1	Réservé us	sage futur				
	Ohr	and East	manual	Una bràva introductionà ATM	2016 2017 49 / 226			


-				
_				
-				
_				
-				




	La couche ATM	Les connexions
Les connexions		
La couche ATM Introduction Les services La cellule Les connexions La commutation		

La couche ATM	Les connexions
Les connexions	
La norme I.311 [29] définit deux co	ncepts
(Vinteral Champal (vaige vinteralla)	(Vivia of Dath (assistation)
Virtual Channel (voie virtuelle) "Terme générique utilisé pour décrire une possibilité de communication unidirectionnelle pour le transport des cellules ATM."	Virtual Path (conduit virtuel) "Terme générique utilisé pour décrire un faisceau de liaisons de voies virtuelles : toutes les liaisons de voies virtuelles d'un faisceau ont les mêmes extrémités."
VP Conduit de	e transmission
Chaput Emmanuel Une brève int	roductionàATM 2016-2017 51 / 226


Notes:		
Notes :		
Notes.		
Notes :		
. 10100 .		








Notes :		
Notes :		
Notes :		
Notes :		




L'identifiant de chemin virtuel (VPI)

Chaput Emmanuel

Une brève introductionàATM





Notes :			

	Атм е	t la qualité de service		
Pla	an			
5	ATM et la qualité de Introduction Les paramètres Les paramètres Les différents tyr Le respect des c Le contrôle d'adi	de trafic de qualité de service pes de trafic ontrats	2016-2017	57/226
	Chaput Ellinanuei	One preve introductiona ATM	2010-2017	3//220

Notes :			



Introduction
 Qu'entend-on par qualité de service ? Définir un certain nombre de métriques caractérisant le service Négocier entre l'application et le réseau des valeurs pour ces métriques Le service sera alors déclaré conforme ou non en fonction du respect de ces valeurs Quelles métriques ? Caractérisation du trafic Débit Caractérisation du service
Perte Temps de traversée
•
Pourquoi un tel besoin?
Certaines applications exigent des garanties
 Les réseaux à file d'attente ne garantissent rien a priori

ATM et la qualité de service Introduction

lotes :			

 ATM est donc un r 	éseau à file d'attente qui d	doit assurer une					
qualité de service	déterminée						
 Quels moyens me 	ttre en œuvre pour cela?	[54]					
 Caractérisation 	n des trafics						
 Connaître l 	eur impact sur le réseau						
 Gestion des re 	 Gestion des ressources 						
 Attribution de ressources aux flux pour les isoler 							
 Contrôle d'adm 	nission (CAC)						
 Pour refuse 	er les flux si on ne peut plus ass	surer la qualité de service					
 Surveillance et 	contrôle des trafics (UPC et	NPC)					
 Régulation du f 							
 Contrôle des p 	riorités						
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017 60 / 226					


ATM et la qualité de service Introduction


Introduction


Notes :			
			· <u></u>

ATM et la qualité de service Introduction
Notions de classes de service
Notions de diasses de service
ATM, technologie support du B-ISDN
 Doit permettre le déploiement de multiples services (voix, données,
) Les applications ont des besoins très variés
Taux de perte
DébitGigue
 Nécessité d'outils permettant de spécifier ces besoins?
 Spécifications simples (mise en œuvre à haut débit) Éventail limité
Évolutivité
 Définition d'un ensemble de paramètres
 Composition d'un petit nombre de classes de service
Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017 61 / 226
ATM et la qualité de service Introduction
Une spécification structurée
·
Trois niveaux de spécifications
Classes de service
Nommées ATC (ATM <i>Transfert Capacity</i>) par l'ITU-T [54] [47]
 Caractérisation des trafic Paramètres de trafic dépendants de la classe de trafic choisie
Spécification des besoins
Paramètres de qualité de service
Caractéristiques échangées lors de l'établissement de svc
Véhiculées dans les messages Q.2931 (ainsi que l'AAL souhaitée)
Connexion acceptée ou non par le CAC
 Informations utilisées pour réserver des ressources
Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017 62 / 226
ATM et la qualité de service Les paramètres de trafic
Les paramètres de trafic
5 ATM et la qualité de service
 Introduction
 Les paramètres de trafic Les paramètres de qualité de service
 Les parametres de quante de service Les différents types de trafic
Le respect des contrats
 Le contrôle d'admission

Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017 63 / 226







Notes :			

_e débit moyen			
seconde) • Associé à une variat • MBS (Maximum E • Longueur maxima	r le débit moyen sur une fenêtre relative ion tolérable	ement courte (1	т
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	66 / 226

Notes :			



 Une application peut également spécifier des paramètres de qualité de service attendue)
Le taux de perte cellule	
 Cell Loss Rate ou CLR 	
 Assez simple et dimensionnant 	
 Le temps d'acheminement 	
Cell Transfer Delay ou CTD	
 Valeur maximale, valeur minimale 	
Gigue	
 (Peak to peak) Cell Delay Variation ou CDV 	
, , ,	
Chaout Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017	68
One prove initiation 2010/2017	- 08

lotoo .			
Notes :			
Notes:			
voics .			
<u> </u>	<u> </u>	 	

différents type	es de trafic		
ATM et la qualité de Introduction Les paramètres d	service de trafic de qualité de service es de trafic ice CBR ice RT-VBR ice NRT-VBR ice ABR ice UBR ice UBR ice GFR ses de service ontrats		
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	69 / 226

ATM et la qualité de service	Les différents types de trafic
La classe de service CBR	
 Constant Bit Rate (CBR, termin Deterministic Bit Rate (DBR por Classe de service corresponda débit constant Transmission vidéo Téléphonie 	,
 Service de type émulation de c Paramètres De trafic : PCR et CDVT De qualité de service : CLR, I 	

La classe de service RT-VBR • Real Time Variable Bit Rate (RT-VBR, terminologie ATM-Forum) ou Statistical Bit Rate (SBR pour l'ITU-T) • Service dédié à des applications temps-réel produisant un trafic à débit variable • Transmission vidéo compressée • Voix compressée à débit variable • Gain en multiplexage temporel statistique Paramètres • De trafic : PCR et CDVT, SCR et MBS • De qualité de service : CLR, Peak-to-Peak CDV, et max CTD

ATM et la qualité de service Les différents types de trafic

ATM et la qualité de service Les différents types de trafic La classe de service NRT-VBR • Non Real Time Variable Bit Rate (NRT-VBR, terminologie ATM-Forum) Service dédié à des applications non temps-réel produisant un trafic à débit variable Transfert de fichier • Service d'envoie de données Paramètres • De trafic : PCR et CDVT, SCR et MBS • De qualité de service : CLR

Notes :			
10100 .			
Notes :			
Notes :			

La classe de service ABR

Fournir un service simple d'usage
Sans paramètre complexe
Comme un réseau local
Pour les applications capables de s'adapter aux ressources disponibles

Une plage de débit est spécifier
Une rétroaction du réseau permet à l'application cliente de s'adapter
Paramètres
De trafic : PCR et CDVT, MCR (Minimum Cell Rate)
De qualité de service : CLR

ATM CLIA qualité de 361VICE

ATM et la qualité de service Les différents types de trafic

L'adaptation de la classe de service ABR

Comment le réseau demande aux sources ABR de s'adapter?

- Les sources ABR émettent régulièrement (1/32) des cellules RM (Resource Management, champ PTI=110) [54]
- Mode binaire
 - Un commutateur peut marquer le champ FECN (dans le bit PTI)
 - Le récepteur positionne le bit CI (Congestion Indication) d'une cellule RM de retour
 - Le marquage peut également se faire dans les cellules RM (aller ou retour) dans les bits CI (Congestion Indication) ou NI (No Increase)
- Mode explicite
 - Un commutateur peut modifier dans une cellule RM le champ ER (Explicit Cell Rate) si le débit qu'il peut accorder (en sens inverse) est plus faible
 - Le récepteur de la cellule RM reçoit donc le min des débits accordés

Chaput Emmanue

Une brève introductionàATM

2016-201

74 / 226

Notes :			
Notes:			

	ATM et la qualité de service	Les différents types de trafic
La classe de	service UBR	
 Unapposition 	l Pit Pata au dábit n	an anácifiá
• Unspecinea	<i>' Bit Rate</i> ou débit n	on specifie
 Service de t 	ype Best Effort, c'e	st-à-dire sans garantie
 Paramètres 		•
 De trafic 	: PCR et CDVT, mais	sans garantie
De quali sans ga		(Desirable Minimum Cell Rate), mais

Notes :			

ATM et la qualité de servi	Les differents types de tratic
La classe de service GFR	
 Guaranteed Frame Rate ou Fondé sur la notion de trame Pour des applications non te nécessitant un taux de perte Conformité vérifiée au nivea Pas de rétro-action du résea Paramètres De trafic : PCR, MCR, MBS De qualité de service : CLI 	mps-réel avec un débit minimal faible u d'une trame (F-GCRA) u, à l'application de s'adapter et MFS

ATM et la qualité de service Les différents types de trafic

Résumé des classes de service

Classe	Paramètres flux	Paramètres QoS
CBR	PCR/CDVT	CLR/CDV CTD
RT-VBR	PCR/CDVT SCR/MBS	CLR/CDV CTD
NRT-VBR	PCR/CDVT SCR/MBS	CLR
ABR	PCR/CDVT MCR	CLR
UBR	PCR/CDVT	DMCR
GFR	PCR MCR MBS MFS	CLR
	!	

ATM et la qualité de service Le respect des contrats

Le respect des co	ontrats		
ATM et la qualité de Introduction Les paramètres Les différents tyl Le respect des c Le contrôle d'ad	de trafic de qualité de service pes de trafic contrats		
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	78 / 226

Le respect des contrats

- Comment s'assurer que l'utilisateur respecte sa part du contrat?
- À l'interface UNI, mettre en place du policing (UPC User Parameter Control)
- Application d'un algorithme permettant de détecter les cellules hors profil (non conformes)
- Mise en place d'actions sur les cellules, voir sur les connexions fautives


Une brève introductionàATM

Notes:

ATM et la qualité de service Le respect des contrats

Modélisation de la gigue

- Algorithme GCRA(T, τ)
- T est la durée entre deux cellules
- \bullet τ est une tolérance sur T
- Algorithme appliqué à chaque cellule
 - t date d'arrivée réelle de la cellule
 - X est la date prévue
 - Initialement $X = t_0$ (date d'arrivée de la première cellule)



Notes:

ATM et la qualité de service Le respect des contrats

Application au débit crête

- Le GCRA est appliqué pour vérifier la conformité aux paramètres définissant le débit crête
 - *T* = 1/*PCR*
 - $\tau = CDVT$

Un exemple

- $T = 10, \tau = 15$
- Dates d'arrivée à l'UNI
 - 0, 12, 23, 30, 36, 42, 47, 53
- Quelles sont les cellules conformes ?

Notes:

Une brève introductionàATM

Application au débit soutenu

- Le GCRA est également appliqué débit soutenu
 - $T_s = 1/SCR$
 - $\tau_s = (MBS 1) \times (T_s T) + CDVT$
- Il faut en effet tolérer les bursts (contrôlés par le $GCRA(T, \tau)$)
- Nombre de cellules à tolérer
 - MBS 1 (la première cellule d'un burst est conforme, par définition)
- Avance tolérable pour une cellule dans un burst
 - $T_s T$ (différence avec l'inter-arrivée hors burst)

Une brève introductionàATM

Notes:

ATM et la qualité de service Le respect des contrats

La gestion du bit CLP

Lors de la vérification du respect du contrat

- Doit-on traiter conjointement les cellules CLP = 0 et CLP = 1?
- La mise en œuvre des GCRA et la garantie de taux de perte peuvent s'appliquer de différentes façons
- Une cellule CLP = 0 non conforme peut être
 - Détruite à l'UNI par l'UPC
 - Déclassée en CLP = 1 (Tagging)

	VBR.1				UBR.2
	CLP=0+1				-
SCR/MBS	CLP=0+1	CLP=0	CLP=0	-	-
Tagging	Non	Non		non	oui

ATM et la qualité de service Le respect des contrats

La gestion du bit CLP


Lors de la saturation d'un commutateur, que faire?

Détruire en priorité les cellules non conformes Efficace en termes d'utilisation du réseau

- Inefficace en terme de débit utilisateur
 - Un taux de perte cellule "faible" peut entrainer un taux de perte message dramatique
 - ATM ne connait pas la structure du contenu
- Utilisation du bit AUU, mis à 1 par l'AAL5 pour repérer une trame et la détruire intégralement ou pas
- Introduction du service GFR

Notes .

Une brève introductionàATM



ATM et la qualité de service	Le contrôle d'admission
Contrôle de congestion pré	ventif
 Lors de l'établissement d'un sv L'appelant envoie un messag virtuel à son commutateur de 	e Q.2931 d'établissement de circuit

Un message B-ISUP est routé au travers du réseau ATM jusqu'au

L'appelé reçoit un message Q.2931 de demande d'établissement

commutateur de raccordement de l'appelé

• Si tout se passe correctement, le svc est établi • Que se passe-t-il sur les commutateurs impliqués?

correspondant) • La signalisation permet d'établir le svc (voir le cours correspondant) • Les ressources nécessaires doivent être présentes et, le cas échéant, réservées

• Le routage permet de déterminer le chemin (voir le cours

 Nécessité d'une er 	ntité de contrôle d'admiss	sion	
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	86/2

de SVC et y répond

ATM et la qualité de service Le contrôle d'admission

Le contrôle d'admission


Call Admission Control (CAC)


- Mécanisme chargé d'accepter ou non une demande d'établissement de connexion
 - Algorithme fondé sur
 - L'état des ressources (fonctions des connexions déjà acceptées)
 - Les paramètres du flux et de qualité de service associés à la demande
 - En cas d'acceptation
 - La demande poursuit son chemin
 - Les ressources sont attribuées
 - La conformité sera vérifiée durant la connexion (UPC/NPC)
 - En cas de refus


	as ac icia.	,		
•	Un messag	e est renvoyer en direction de	la source	
•	Un autre ch	nemin peut être cherché		
nma	nuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	87 / 226

Notes :		

Notes :			









Notes :		
Notes :		
Nata a .		
Notes :		

La couche AAL	Introduction
Introduction	
Rôle de la couche d'AAL (ATM Adap	otation Layer)
 Adapter le service fourni par le des applications 	réseau ATM aux différents besoins
 Rêgler les difficultées liées à A 	TM (fragmentation)
 Les AAL sont décrites dans [30 	, 48, 27, 28]
 Décomposées en sous-couche 	es

La couche AAL Introduction Les types de service • Différents types de services définis en fonction de quelques caractéristiques • Objectif : définir quelques AAL correspondantes Classe | A В С D Synchronisme Oui Oui Non Non Débit constant | Oui Non Non Non Mode connecté Oui Oui Oui Non • Fin des années 80 • Les AAL actuelles n'y correspondent plus





Notes :			









Notes :			
_			
lotes :			

a (Jouche a adap	itation AAL-1		
•	Adaptée aux trafic Orienté connex Service de type Desserte d E1 (2 Mbit/s	kion e liaison louée	oit/s,	
•	même débit • Transfert d'info	és de service à débit consta rmations de référence de te rmations de structure		
	Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	96 / 226



Mata		
Notes :		



Structuration			
Dane una callula naira	si le bit CSI est positionné		
 Un champ d'offs 	et est présent après l'entête leur des données (7 bits)		
• .			
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	99 / 226




La couche AAL La couche d'adaptation AAL-2
La couche d'adaptation AAL-2
 "Transmission de paquets à faible débit, courts et de longueur variable dans des applications sensibles au retard" [48]
 Initialement prévue pour les applications de classe B
 Redéfinie pour permettre en particulier le transport de la parole compressée
 Débits très faibles (10 Kbits/s voir moins) Taille variable (compression) Sensible au délai
Bourrage ou délai?
 Multiplexage de plusieurs flux
Pas de sous-couche SAR

Chaput Emmanuel La couche AAL La couche d'adaptation La SOUS-COUCHE CPS Les paquets échangés (échantillons de CODE peuvent être de petite taille Définition d'une PDU spécifique appelée paq CID LI UUI HEC CID Channel Identifier Permet de multiplexer UUI USER T INDICAT	2016-2017 101 / 226
La sous-couche CPS • Les paquets échangés (échantillons de CODE peuvent être de petite taille • Définition d'une PDU spécifique appelée paq CID LI UUI HEC CID Channel Identifier UUI USER T	4AL-2
La sous-couche CPS • Les paquets échangés (échantillons de CODE peuvent être de petite taille • Définition d'une PDU spécifique appelée paq CID LI UUI HEC CID Channel Identifier UUI USER T	4AL-2
La sous-couche CPS • Les paquets échangés (échantillons de CODE peuvent être de petite taille • Définition d'une PDU spécifique appelée paq CID LI UUI HEC CID Channel Identifier UUI USER T	9AL-2
La sous-couche CPS • Les paquets échangés (échantillons de CODE peuvent être de petite taille • Définition d'une PDU spécifique appelée paq CID LI UUI HEC CID Channel Identifier UUI USER T	AAL-2
 Les paquets échangés (échantillons de CODE peuvent être de petite taille Définition d'une PDU spécifique appelée paq CID LI UUI HEC CID Channel Identifier UUI USER T 	
peuvent être de petite taille Définition d'une PDU spécifique appelée paq CID LI UUI HEC CID Channel Identifier UUI USER T	
CID Channel Identifier UUI USER T	,
	Données
248 canaux AAL2 • Trai LI Length Indicator rela • Longueur du paquet HEC Header	
Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM	ION asport d'informations tives à la SSCS

Notes :		
Notes :		
Notes :		





La sous-couche SSCS propre au service de segmentation et réassemblage

Permet de prendre en charge une taille de paquet supérieure. [31]

SSADT SS Assured Data Transfer service de transfert assuré (SSCOP)
SSTED SS Transmission Error Detection détection d'erreur similaire à l'AAL5
SSSAR SS Segmentation And Reassembly messages de 64Ko vers PDU de 45

La sous-couche SSCS pour les services à bande étroite

"Elle spécifie les formats de paquets et les procédures pour les types suivants d'information" [44]

Codage de signaux vocaux
Descripteurs d'insertion de silence
Informations numériques mode circuit
Chiffres composés (tonalités multifréquences)
Alarmes
Régulation du débit
...

Une brève introductionàATM

Notes :			

	La couche AAL	La couche d'adaptation	AAL-2	
La signalisation				
	nalisation A etre étendu p est pas la m ettre en place	TM ? oour une AAL) ême	connexions AAL	
Définition d'un nouvDifférents profilsAdressage, route	(capability s			
Chaput Emmanuel	Une brève intr	oductionàATM	2016-2017	106 / 22




La sous-coucheLa sous-coucheLa couche d'ada			
20 15	Une brève introductionàATM	2016-2017	107 / 226
Chaput Emmanuel	One breve introductiona Arrivi	2010-2017	107 / 220
Chaput Emmanuel	One prevenie oducionazim	2010-2017	107 / 220
Chaput Emmanuel	опе отече пиновалопачти	2010-2017	107 / 220


La couche d'adaptation AAL-3/4


La couche d'adaptation AAL-3/4

Notes :		
Notes:		
_		

•	Transfert non garanti de trames de données utilisateur [27] • Service en mode message ou en mode continu • Transfert garanti prévu mais non spécifié
•	Multiplexage de plusieurs connexions utilisateur
•	Préservation de l'ordre pour chaque connexion utilisateur
•	Détection d'erreur
•	Sous-couche de convergence divisée en deux parties (vrai pour
	l'AAL 5 également)
	SSCS Service Specific Convergence Sublayer
	CPCS Common Part Convergence Sublayer
•	La SSCS est facultative
	 Elle fournit une correspondance entre des primitives de service équivalentes de la couche AAL et de la sous-couche CPCS
•	Fusion de l'AAL-3 prévue pour les protocoles orientés connexion avec l'AAL-4 prévue pour les protocoles sans connexion







Notes :			

	La couche AAL	La couche d'adaptation	n AAL-3/4	
La sous-couche s	AR, identi	fication de	s segments	
Typage assuré par BOM (10) Begin COM (00) Conti EOM (01) End (SSM (11) Single Numérotation des Numérotation à Numérotation s Numérotation des	I le champ Sinnig Of Mess nuation Of M Of Message e Segment M SAR-PDU pa MID donnée ur une SAR-S	T age lessage flessage r le champ SN		
Chaput Emmanuel	Une brève intr	oductionàATM	2016-2017	111 / 226

Notes :			

La couche d'adaptation AAL-3/4

La sous-couche SAR, taille et protection des segments

- Taille donnée par le champ LI

 - 44 pour BOM et COM4 à 44 ou 63 pour EOM
 - 8 à 44 pour ssm
- Contrôle assuré par le champ CRC
 - Toute la SAR-PDU considérée comme un polynôme Reste modulo $X^{10}+X^9+X^5+X^4+X+1$
- Taille 63 utilisée pour signaler l'abandon d'une SAR-SDU


Une brève introductionàATM

Notes:

La couche d'adaptation AAL-3/4 La sous-couche SAR, multiplexage Assuré par le champ MID • Permet d'identifer les SAR-PDUs d'une même SAR-SDU • Permet l'entrelacement des SAR-PDUs • Sur une base utilisateur à utilisateur • Vue par ATM comme une connexion unique Connexions AAL point à point AAL Connexion ATM point à multipoint

	La couche AAL	La couche d'adaptation	on AAL-3/4				
La sous-couch	ne CPCS						
CPI Btag BASize	Données	Données PA	AD AL Etag Long.				
			estion de couche telle ance (non spécifié)				
Btag Begi i	nning Tag permet	de vérifier ur	ne CPCS-PDU				
	BASize Buffer Allocation Size donne une indication sur la taille de buffer nécessaire (taille de la PDU en mode message)						
AL Alig n	AL Alignment permet d'aligner l'en-queue sur 32 bits						
Etag <i>End</i>	Etag <i>End Tag</i> doit être égal au Btag						
Length Long	ueur de la charge	utile					
Chaput Emmanuel	Une brève intr	oductionà ATM	2016-2017 114/226				
Onaput Lillinanuei	One breve into	oddotionarti W	2010-2017 1147-220				

Notes :			




Notes :			
			_
			_
			_
			-


La couche AAL	La couche d'adaptation AAL-5
La couche d'adaptation AAL	5
La couche AAL Introduction La couche d'adaptation AAL-1 La couche d'adaptation AAL-3 La couche d'adaptation AAL-3 La couche d'adaptation AAL-5 La sous-couche cpcs La sous-couche SAR	<u>2</u> 3/4

Notes :			

La couche d'adaptation AAL-5 La couche d'adaptation AAL-5 Assez similaire à l'AAL 3/4 Plus simple C'est le but		
 Assez similaire à l'AAL 3/4 Plus simple C'est le but 	La couche AAL	La couche d'adaptation AAL-5
Plus simple C'est le but	La couche d'adaptation AAL	5
 Meme decoupe en sous-couche Service Specific Convergence Sublayer facultative Common Part Convergence Sublayer Segmentation And Reassembly Mêmes modes Mêmes primitives de service Quelques paramètres supplémentaires Priorité de perte 	 Assez similaire à l'AAL 3/4 Plus simple C'est le but Même découpe en sous-couch Service Specific Convergence Common Part Convergence Segmentation And Reassem Mêmes modes Mêmes primitives de service Quelques paramètres supplé 	ne ce Sublayer facultative Sublayer ably

Notes :				








	La couche AAL	La couche d'adaptation AAL-5				
La sous-couche SA	ıR					
 Découpe de chaque CPCS-PDU en tronçon de 48 octets Transmission directe dans une cellule ATM Utilisation du paramètre de service ATM-user-toATM-user indication d'ATM pour indiquer la fin d'une SAR-SDU 						
Données	6	PAD UU CPI Length CRC				
SAR-PDU PTI=xy0 PTI=xy	SAR-PDU	SAR-PDU Exercise PTI=xy1				

	La signalisation			
La signalisation				
La signalisation Introduction La couche SAAL Le protocole SSC Le protocole Q.29 Chaput Emmanuel		SATM.	2016-2017	120 / 226
Chaput Emilianuei	One breve introductions	2/ATIVI	2010-2017	1207220

Notes:			









La signalisation Introduction
Les interfaces (1/2)
 Interface entre un utilisateur et un réseau privé Private User Network Interface ou UNI Entre un utilisateur final (poste de travail) et un réseau privé Spécifiée par l'ITU-T [20] et l'ATM Forum [10] Signalisation spécifiée par l'ITU-T [26] et l'ATM Forum [9] Établissement/terminaison de connexions Interface entre un réseau public et un réseau privé
 Public User Network Interface Équivalente à l'interface privée
Mise en place de connexionsPas de routage

Notes :		





Notes :			
Notes :			

òle de la signali	sation		
Signalisation véhicPile protocolair	en place des connexions culée dans le plan de cont re spécifique ocole fiable (SSCOP)		
signalisation 5	dans le même VP que la voie	-	
Comment mettre of Par de la métaVPI/VCI = x/1	en place les connexions d -signalisation	e signalisation ?	
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	126 / 226



Notes :			

La signalisation La couche SAAL La couche SAAL Elle a pour but de fournir les fonctions nécessaires de la couche AAL pour la prise en charge d'une application de signalisation [24] SSCF • Offre un service en mode SSCOP message • Fournit un service garanti et un service non garanti C'est une AAL-5 • Seule la sscs est spécifique (!) Fonctions de coordination spécifiques au service (SSCF) Interface UNI [23] Interface NNI [25] • SSCOP [22]

Chaput Emmanuel

Notes :			

	La signalisation	Le protocole SSCOP		
Le protocole SSCOF	•			
 La signalisation Introduction La couche SAAL Le protocole SSCO Le protocole Q.293 	1			
Chaput Emmanuel	Une brève intr	oductionàATM	2016-2017	129 / 226

Notes :			
-			

La signalisation Le protocole SSCOP

Le protocole SSCOP

Service Specific Connection Oriented Protocol [22]

- Établissement et terminaison de connexions entre entitées homologues
- Échange de messages ordonnés entre les entités
- Reprise sur erreur, retransmission sélective, contrôle de flux
- À comparer à MTP2 pour SS7 ou LAP-D pour Q.921
- Possibilité de transmission hors connexion
- Normalisé en 1994
- Les deux sens de communication sont assurés par la superposition de deux mécanismes indépendants (pas de piggy-backing)

Ch			

Notes:

La signalisation Le protocole SSCOP

Les primitives de service

Principales "primitives de services" (pas de point d'accès) offertes à la sous-couche SSCF

AA-ESTABLISH pour établir une connexion

- Demande et Confirmation pour l'appelant
- Indication et Réponse pour l'appelé

AA-RELEASE pour terminer une connexion

- Demande et Confirmation pour le demandeur
- Indication pour l'homologue

AA-DATA pour envoyer un message en mode connecté

- Demande pour l'émetteur
- Indication pour le destinataire

AA-UNITDA pour envoyer des données non numérotées

- Demande pour l'émetteur
- Indication pour le destinataire

	La signalisation	De protocole SSCOP		
Les trames ssco)P			
Établissement	BGN	Demande de connexion		
Liabilocomoni		Accusé de réception de BGN		
	BGREJ	Demande de connexion		
Terminaison	END	Demande de déconnexion		
	ENDAK	Accusé de réception de END		
Resynchronisation	RS Demande de resynchronisation			
	RSAK	Accusé de réception de RE		
Reprise sur erreur	ER	Erreur protocolaire		
	ERAK	Accusé de réception de ER		
Envoi de données		Données en séquence		
	POLL	Demande d'échange d'état		
	STAT	Réponse état récepteur		
	USTAT	État récepteur		
Données non num.	UD	Données non numérotées		
Gestion	MD	Données de gestion		

La signalisation Le protocole SSCOP Principes de base de SSCOP

- Format des trame simple mais variable (15 trames, 15 formats!)
- Identification des SD dans un N (S) sur trois octets
 - Numérotation modulo 2²⁴
- Accusé de réception des trames de données numérotées
 - Par un message STAT, en réponse à un POLL
 - Par un message USTAT spontané
- Demande de retransmission (reprise sur erreur)
 - Message USTAT
- Demande d'état du récepteur par un message POLL
 - Dôté d'un numéro de séquence N (PS)
 - Réponse par un message STAT doté du même numéro
- Taille de fenêtre (contrôle de flux)
 - Véhiculée dans les messages BGN, BGAK, RS, RSAK, ER, ERAK, STAT et USTAT

Chaput Emmanuel

Une brève introductionàATM 2016-2017 133 / 226


Notes :		


La signalisation Le protocole SSCOP Établissement/terminaison de connexion • Mise en place d'une connexion AA-ESTABLISH.Demande BGN AA-ESTABLISH.Indicatio AA-ESTABLISH.Confirmation • Terminaison d'une connexion AA-RELEASE.Demande END ENDAK AA-RELEASE.Confirmation

Notes :			


Demande o	d'état du	récepteur			
 Polling ré 	gulier indép	endant des donnée	es		
	AA-DATA Demande AA-DATA Demande AA-DATA Demande AA-DATA Demande	SD SIAI	AA-DATA Indication AA-DATA Indication AA-DATA Indication AA-DATA Indication		
Chaput Emmani	uel	Une brève introductionàATM		2016-2017	135 / 226

Notes :			









	La signalisatio	n Le protocole Q.29	31		
Discr. 0 lg	Référence	Туре	Longueur	Informations	
	Discriminateur of	. `	•	31)	
lg	Longueur de la	référence d'a	ppel		
Référence	Référence d'appel (premier bit (fanion) à 0 pour l'émetteur)				
Type	Type du message				
Longueur	Longueur du me	essage			
Informations	Éléments d'infoi	rmation			
Chaput Emmanuel		introductionàATM	000	16-2017 138 / 226	

Notes :			

Les messages Q.2931 Différents types de messages sont définis Messages de commande d'appel Applicables pour la commande d'appel ou de connexion RNIS-LB Messages pour le RNIS Messages complémentaires ou modifiés Permettent la prise en charge de services en mode circuit à 64 Kbit/s du RNIS Messages utilisés avec la référence d'appel globale C'est-à-dire s'appliquant à toutes les références d'appel associées à la voie virtuelle de signalisation appropriée Message de réinitialisation et confirmation

2016-2017 139 / 226

La signalisation Le protocole Q.2931
es messages de commande d'appel
Établissement d'appel
SETUP demande d'établissement d'appel
ALERTING signifie que l'alerte du demandé a été
déclenchée
CALL PROCEEDING établissement de l'appel initialisé
CONNECT signifie que le demandé accepte la
communication
CONNECT ACKNOWLEDGE attribution de l'appel à l'usager par le
réseau
Libération d'appel
RELEASE demande de libération
RELEASE COMPLETE libération faite
Divers
NOTIFY founit une information relative à un appel
STATUS signale des conditions d'erreur
STATUS ENOUIRY sollicite un STATUS

Notes :		
-		


Notes:


La signalisation Le protocole 0.2931
Les éléments d'informations
Quelques exemples
 Paramètres de couche d'adaptation ATM (AAL)
Type d'AAL, de SSCS
Débit CBR pour l'AAL 1,
Descripteur de trafic ATM
Débit cellule dans chaque sens
Information de couche supérieure large bande (<i>Broadband High</i>
Layer Information ou B-HLI)
Utilisée par l'entité appelé pour vérifier la compatibilité
Délai de transit
De bout en bout acceptable
Numéro de l'appelé
Plan de numérotation
Adresse
 Identificateur de connexion


VPI/VCI

Chaput Emmanuel

Notes :			











	L'adressage ATM	Introduction		
Introduction				
8 L'adressage ATM Introduction Les adresses E.16 Les adresses AES	А			
Chaput Emmanuel	Une brève intr	oductionàATM	2016-2017	144 / 226

Notes :			







Les adresses E.1	64		
L'adressage ATM Introduction Les adresses E. Les adresses AE	SA		
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	146 / 226

Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017 146 / 226
	L'adressage ATM Les adresses E.164	
_es adresses E.1	64	
international Pour les zones Pour les servic Pour les Résea Pour les group	es mondiaux aux	
E.164 pour les géographique	1 à 3 1 à 15 - longueur(cc)	N
E.164 pour les réseaux	3 1 à 4 1 à 12 - longueur	(ic)
CC = Country Code, N Subscriber Number, IC	DC = National Destination Cod c = Identifcation Code	<i>de</i> , SN =
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017 147 / 226

Notes :		
Notes :		
Notes :		










Notes :			

Lauressage ATM Les auresses AESA
Les types d'adresses AESA
Différents formats ont été définis, distingués par la valeur du champ AFI
 Les adresses AESA IND
 Voir plus loin
Les adresses AESA E.164
Voir plus loin
 Les adresses AESA ICD
Comparables aux adresses IND
Gérées paer l'ISO
 Les adresses AESA IOTA
Sous-ensemble de ICD
 Introduit au Royaume Uni
 Les adresses AESA DCC
 Comparables aux adresses IND
 Gestion par pays (IDI = préfixe national)
 Les adresses AESA locales
 Dans les réseaux privs uniquement
Pas d'ini







Notes :			

		-9		
Le	routage dans /	ATM: PNNI		
9	Le routage dans AT Introduction Protocole à état Protocole à routa Établissement d'	des liaisons ige hiérarchique	2016-2017	153/226
	Onaput Emmanuer	One preve introductiona ATM	2010-2017	1007-220

Notes :			



Notes:		

Le protocole PNNI
Comment déterminer le chemin par lequel doit passer une connexion ATM ?
 Identification des terminaux de façon unique Adresse ATM
 Protocole d'échange d'informations décrivant la topologie du réseau
 Protocole PNNI (<i>Private Network-to-Network Interface</i>) Défini par l'ATM Forum dans UNI 4.0
 Application d'un algorithme de choix d'un chemin dans cette topologie
 Interaction avec la signalisation (établissement de circuits virtuels) Routage à qualité de service

Notes :			

Protocole à état des liaisons

9 Le routage dans ATM : PNNI

o Introduction

o Protocole à état des liaisons

o Protocole à état des liaisons

o Protocole à routage hiérarchique

o Établissement d'une connexion

Notes :			

Le routage dans ATM : PNNI Protocole à état des liaisons

Un protocole à état des liaisons

Principe

Chaque routeur construit une base de données représentant la topologie du réseau.

Grâce à cette base de données, il peut calculer les chemins recherchés.

Comment construire une telle base de données?

- Connaître ses voisins
 - Protocole Hello
 - Dialogue au travers de toutes les interfaces configurées
- Échanger les informations d'accessibilité dont chacun dispose
 - On envoie à tous ses voisins la topologie connue
 - On reçoie symétriquement leurs informations
- La base de données se met à jour de façon cohérente de proche en proche

Chaput Emmanuel

Une brève introductionàATM 2016-2017 157 / 226

Notes:

Le routage dans ATM : PNNI Protocole à état des liaisons Le protocole Hello

- Les routeurs découvrent les interfaces actives
- Ils échangent leurs informations entre voisins (uniquement A.1.1 et A.1.3 pour l'illustration)
- L'information se propage dans le réseau

Une brève introductionàATM

Notes :			
			_
			_

Le routage dans ATM : PNNI Protocole à routage hiérarchique

Protocole à routage hiérarchique



Le routage dans ATM : PNNI

- Introduction
- Protocole à état des liaisons
- Protocole à routage hiérarchique
- Établissement d'une connexion

Notes :			

Le routage dans ATM : PNNI Protocole à routage hiérarchique

Routage hiérarchique

Problème de passage à l'échelle

Les volumes échangés par un protocole à état des liaisons sont rédhibitoires dans des grands réseaux


- Réseau ATM partitionner en groupes (Peer Groups)
 - Ensemble de routeurs
 - Doté d'un Peer Group Leader (PGL)
 - Élu grâce au protocole Hello
- Utilisation de la souplesse des adresses ATM
 - Tous les éléments d'un groupe (et les systèmes desservis) partagent le même préfixe
- Cette découpe peut se répéter à plusieurs niveaux
 - Adressage et routage hiérarchiques
 - 104 niveaux maximum théoriques (13 octets disponibles)

Une brève introductionàATM

Notes:			

Le routage dans ATM : PNNI Protocole à routage hiérarchique

Constitution des groupes



- Grâce au protocole Hello, les voisins échangent également leurs identifiants de groupe
- Ils constituent ainsi les groupes
- Le protocole permet également l'élection du PGL

Une brève introductionàATM


Le routage dans ATM : PNNI Protocole à routage hiérarchique

Construction des liens logiques

- Lorsque deux noeuds de frontière (entre deux groupes) dialoguent par le protocole Hello
 - Ils savent qu'ils n'appartiennent pas au même groupe
 - Ils échangent leurs identifiants de groupe
 - Ils découvrent ainsi des Uplinks vers les nœuds logiques de niveau supérieur
- Ces uplinks sont utilisés par les nœuds logiques de niveaux supérieurs (implantés dans les PGL)
 - Construction de liens logiques
- L'architecture du niveau hiérarchique se construit ainsi
- À l'apparition des liens logiques, les nœuds logiques concernés utilisent le protocole Hello

Notes .			

Une brève introductionàATM



Le routage dans ATM : PNNI Protocole à routage hiérarchique

Gestion des groupes

- Un groupe est constitué
 - De nœuds logiques . . .
 - Au niveau le plus bas, ce sont les commutateurs
 - ... reliés entre eux par des liens logiques
 - Au niveau le plus bas, les liens physiques
 - Mais aussi des VPC
- Le PGL (leader de groupe) représente le groupe au niveau supérieur
 - Il se comporte comme un nœud logique
 - Il transmet une information résumée
 - Il utilise la même adresse qu'au niveau inférieur mais avec un SEL
- Deux nœuds logiques reliés par un lien logique utilisent en permanence le protocole Hello sur ce lien

Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017 164 / 226

Notes:

Le routage dans ATM : PNNI Protocole à routage hiérarchique
Construction des groupes de plus haut niveau
A
A.1.3 A.1.3 B.1 C.1.3 C.1.3 A.1.3 A.1.3 B.1 C.1.3 C.1.3 C.1.3 C.1.3 A.1.3 B.1 C.1.3
 La topologie du niveau supérieur se dessine ainsi Des groupes peuvent alors être constitués

Une brève introductionàATM

Des groupe leaders sont élus dans ces groupes

Échange d'information de topologie

Lors de l'échange de messages Hello

Deux routeurs voisins savent qu'ils appartiennent au même groupe ou non

Ils échangent leur Peer Group IDs
C'est par exemple un préfixe d'adresse ATM

Échanges de PTSEs (PNNI Topology State Elements)
Adresses des terminaux desservis
Identifiant du lien

Les PTSEs sont échangés dans des PTSP (PNNI Topology State Packets)
Acquités

Communication au travers du PNNI Routing Control Channel (RCC)

Chaput Emmanue

Une brève introductionàATM

2016-2017

Notes :			

Le routage dans ATM : PNNI Protocole à routage hiérarchique Échange d'informations agrégées

- Utilisation d'adresses agrégées (ou résumées)
 - Permettent de minimiser les volumes échangés
- Un préfixe d'adresses joignables (reachable address prefix) peut décrire un grand nombre de postes
- L'agrégation se poursuit dans la hiérarchie
 - De bas en haut
- Nécessité d'un plan d'adressage cohérent
 - Pour permettre une agrégation efficace

Chaput Emmanue


Une brève introductionàATM

2016-201

167 / 22

		_
		_

Le routage dans ATM : PNNI	Protocole à routage hiérarchique
Vision du réseau par un nœ	eud
A A	6
A.2 ,	
A.2.2 A.2.3	
Vue partagée par les nœud d'uChaque nœud connait la topolo	in même groupe ogie des groupes qui le contiennent



Le routage dans ATM : PNNI Établissement d'une connexion Établissement d'une connexion Choix du chemin Application d'un algorithme • Fondé sur la base de données décrivant la topologie Mis en œuvre à la source Mise en place de la connexion • De proche en proche dans le réseau Selon le chemin choisi par la source • Et si les ressources ne sont plus disponibles? Mécanisme de crankback


Notes:

Le routage dans ATM : PNNI Établissement d'une connexion Routage par la source

• C'est la source qui détermine le chemin

- En fonction des paramètres de QoS et de trafic fournis par l'utilisateur
- En fonction de sa vision de la topologie et de l'état du réseau
- Avantage d'un calcul par la source
 - Décision cohérente (pas de boucle) sur des données cohérentes
 - Charge de calcul sur un seul routeur
 - Décision optimale vis à vis de la topologie connue
- Route transmise dans le message de demande de connexion
 - Designated Transit List (DTL)

Notes :		
votes.		
Notes :		



Le routage dans ATM : PNNI Établissement d'une connexion

Routage partiel par la source

- PNNI fait du routage hiérarchique
- La source n'a donc pas une vision précise de l'ensemble du réseau
- Certaines portions du chemin ne sont pas détaillées
 - Abstraites par des liens logiques entre des nœuds logiques
- Les nœuds d'entrée sur ces portions ont la charge de déterminer le chemin plus précisément
 - Uniquement sur la portion abstraite
 - Le (sous) chemin doit être conforme au chemin global

Une brève introductionàATM


Notes.			

Le routage dans ATM : PNNI Établissement d'une connexion

Transmission de la route

- La route choisie par la source est transmise avec le message de demande de connexion
- La route complète est exprimé comme une séquence de DTLs
- Une DTL décrit un chemin complet au sein d'un groupe
 - Depuis le point de départ (ou d'entrée dans le groupe)
 - Jusqu'à la destination (ou la sortie du groupe)
 - Sous la forme d'une liste d'adresses
 - Doté d'un "pointeur" permettant de déterminer la progression
- Évolution de la séquence de DTLs au cours de l'acheminement du message de demande de connexion
 - Le pointeur de la DTL active progresse à chaque pas

	ott doit être créée lors de l'e		eau
groupe			
ut Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	174/:



Le routage dans ATM : PNNI Établissement d'une connexion

Mise en place du chemin

Application du mécanisme de CAC

- Au fur et à mesure de la progression du message de demande
- Sur chaque commutateur concerné
- Le long du chemin calculé par la source

Problème

L'algorithme du CAC ne peut être normalisé.

Comment la source peut-elle alors calculer un chemin acceptable en termes de QoS?

Introduction d'un mécanisme générique

- Generic Connection Admission Control ou GCAC
- Évaluation (plus conservatrice) du résultat que fournira un CAC
- Utilisé par la source pour choisir la route

Chaput Emmanue

Une brève introductionàATM

016-2017

176 / 22

Notes :			


Notes :			

Le routage dans ATM : PNI

Le routage dans ATM : PNNI Établissement d'une connexion


Que faire en cas d'échec?

- Le chemin trouvé par la source peut ne pas être utilisable
 - La topologie du réseau a changé
 - Les ressources ne sont plus disponibles
 - Le GCAC a mal évalué le résultat d'un CAC
- Le retour en arrière est alors possible
 - Mécanisme de crankback
 - On remonte jusqu'au dernier nœud qui a calculé une partie du chemin
 - On libère les ressources en "remontant" le chemin
 - Le calcul reprend avec un autre chemin



Une brève introductionàATM 2016-2017 180 / 226

Chaput Emmanuel



Notes :			

Les niveaux F1, F2 etF3

10 OAM: exploitation et maintenance
Introduction
Les niveaux F1, F2 et F3
Les liveaux F1, F2 et F3
Les liveaux F1, F2 et F3
Les flux F4 et F5



Dédiés à la couche physique
Format différent en fonction de cette dernière

ATM sur SDH [56, 55]
Les flux F1 et F2 sont dans le SOH
Le flux F3 est dans le POH

ATM Cell-based [50, 39, 38]
Insertion de cellules spécifiques pour F1, F3
Rôle de F2 assuré par F3

ATM sur PDH [17, 53, 32]
Mécanismes équivalents définis dans l'overhead (eg CRC)

Notes :			



Notes :			

De bout en bout ou sur un segment

Un ou plusieurs segments le long du chemin

Flux F4 de bout en bout / sur un segment

VCI = 4 / 3

Flux F5 de bout en bout / sur un segment

PTI = 101/100

End to end VCC

Segment VPC

Segment VPC

B

B

B

B

S

Les flux F4 et F5


votes :		


OAM: exploitation et maintenance Les flux F4 et F5 Les fonctions d'OAM

OAM function	Main application
AIS	For reporting defect indications in the forward direction
RDI	For reporting remote defect indications in the backward direction
CC	For continuously monitoring continuity
LB	For on-demand connectivity monitoring
	For fault localization
	For pre-service connectivity verification
FPM	For estimating performance in the forward direction
Backward reporting	For reporting performance estimations in the backward direction
Activation/deactivation	For activating/deactivating PM and CC
System management	For use by end-systems only
APS	For carrying protection switching protocol information

FIGURE - Table 3 de [37]

Notes :			





OAM : exploitation et maintenance	Les flux F4 et F5
Le continuity check	
 Transmission régulière de cellu 1 par seconde De bout en bout ou sur un s En cas d'absence de ces cellu Pendant 3 secondes Déclaration d'une panne Transmission d'un AIS Une terminaison de segment r Si elle en fait transiter Éviter la surcharge 	egment

Notes :			
Notes:			
Notes:			

OAM : exploit	ation et maintenance	Les flux F4 et F5		
Les cellules de re	bouclage			
 Comparable au pi Une cellule est rebouclage Ce dernier répo Plusieurs portées Segment De bout en bou Permet de tester li 	émise depuis ond en envoya	int une répons	·	
Chaput Emmanuel	Une brève intr		2016-2017	190 / 226


OAM : exploitation et maintenance	Les flux F4 et F5
Le Performance Monitoring	
 Mesure de performances Sur un vP ou un vC Sur un segment Insertion de cellules de surveilla Surveillance de blocs de cellules Tailles de blocs de 128, 256, Procédures d'activation/désactiv 	s utilisateur 32768 cellules


	Architecture des commutateurs ATM	
10	Architecture des commutateurs / • Introduction • Commutation temporelle • Commutation spatiale	ATM


Une brève introductionàATM 2016-2017 192 / 226

Notes :			
Notes :			
Notes:			

Notes :			








Architecture des commutateurs ATM Introduction Position des files d'attente La position des files d'attente dans l'architecture est une caractéristique fondamentale Files d'attente en entrée Nécessaires si la switch fabric n'est pas assez rapide Problème du Head Of Line Blocking Files d'attente en sortie • Nécessaires si le débit de commutation est supérieur au débit des liens de sortie • Il faut des mémoires très rapides, ou plusieurs buffer par sortie • À l'intérieur de la switch fabric • Souplesse dans le fonctionnement de cette denière • Impact (variabilité) sur son temps de traversée • Problème du Head Of Line Blocking

Une brève introductionàATM

Notes :		
Notes :		
Notes :		



Commutation temporelle

Toutes les cellules sont placées dans une mémoire commune

Le débit de cette mémoire doit être supérieur à la somme des débits entrants

Les cellules forment un flot unique

Commutateurs à média partagé

Toutes les cellules passent par un bus commun

Le débit de ce bus doit être supérieur à la somme des débits entrants

Les cellules forment un flot unique

Une brève introductionàATM 2016-2017 198 / 226

Une brève introductionàATM



Commutation spatiale • Fondée par exemple sur des MINS Multistage Interconnexion Networks • Interconnexion d'éléments de commutation Plusieurs chemins existent • Les cellules ne forment pas un flot unique • Plusieurs cellules peuvent être traitées simultanément sans interférer Entrées différentes Sorties différentes

Une brève introductionàATM

Architecture des commutateurs ATM Commutation spatiale

Notes:

Architecture des commutateurs ATM Commutation spatiale Commutation spatiale: les crossbar • Une grille d'interconnexion entrée/sortie


• Un cross point par couple


- d'entrée/sortie
- Coût en N²
- Chaque cross point a deux états possibles
 - Croisé (cross)
 - Droit (bar)
- Un seul chemin possible depuis une entrée vers une sortie
- Risques de blocage (interne) donc files d'attente
 - En entrée (besoin d'arbitrage)
 - Aux croisements (lourd)

· + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Chaput Emmanuel

Une brève introductionàATM





Toutes les architectures précédentes présentent des risques de blocage
Mémoires
Délais variables
Risque de pertes
Des architectures sont possibles pour l'éviter
Nécessité de N² chemins distincts

Blocage en sortie
knockout switch [62]
Sur chaque interface de sortie, des filtres puis un concentrateur sélectionnent les cellules à bufferiser
Très efficace mais très complexe

Un arbre cross bar

• Pour chaque entrée, un arbre d'éléments 1x2

Architecture des commutateurs ATM Commutation spatiale

Commutation spatiale : les architectures à N^2 chemins

Chaput Emmanue


Une brève introductionàATM

7 :

203 / 226

IP sur ATM		
12 IP sur ATM Introduction Encapsulation de LAN emulation Classical IP La route vers MPI	2016-2017	204/226

Notes :			



	IP SULATM INTOGUCTION	
Introduction		
 Utilisation de IP sur Profiter des appl Utiliser une infra Interconnexion de r Avec ATM Au travers d'ATM Difficultés Différences fond 	ications IP structure ATM éseaux locaux amentales cté/non connecté	
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017 206 / 226

Notes :			

IP Sur ATM Introduction
IP sur ATM : quelles pistes ?
 Les propositions de l'IETF Comment acheminer IP sur un réseau tel qu'ATM? Sur des réseaux locaux Classical IP [57], MARS (multicast) [2] Sur des réseaux longue distance NHRP [58]
MPLS Les propositions de l'ATM forum Comment acheminer un réseau tel qu'IP sur ATM? Sur des réseaux locaux LAN Emulation Sur des réseaux longue distance MPOA

Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017 207 / 226

Notes :			



Natar		
Notes :		

Encapsulation de paquets sur ATM
 Utilisation d'un SVC ATM pour acheminer des paquets (ou trames Utilisation de l'AAL5 Encapsulation selon RFC 1483 [16, 15] LLC encapsulation permet de multiplexer plusieurs protocoles VC Multiplexing utilise un VPI/VCI pour un protocole; les données sont transmises telles quelles adresses si nécessaire)
Utilisation de PPP également possible PPP over AAL5 [14] Utilisation des outils de PPP Permet par exemple de relier deux LAN Autropare de part LAN partif LAN (ATM)
 Au travers de pont LAN natif - LAN/ATM Pas de routage Pas de desserte directe (<i>ie</i> ATM) des équipements

IP sur ATM Encapsulation de paquets sur ATM

	IP SUR ATM	Lan emulation		
LAN emulation				
IP sur ATM Introduction Encapsulation LAN emulation Classical IP La route vers Mi			2016-2017	210/226
Chaput Emmanuel	One breve intr	DOUCTIONATIM	2016-2017	2107 226

Notes :			

IP sur ATM LAN emulation Lan emulation • Emulation de réseau local • Fournir un service équivalent à un réseau local type IEEE 802 (par exemple .3 ou .5) Unicast, broadcast, multicast, . . .

	 Plusieurs resea 	lux peuvent etre emules sin	nuitanement	
	 Permet d'introd 	luire ATM sans conséquence	es sur les utilisateur	rs
	 Transition en de 	Duceur vers ATM		
	 Utilisation of 	le SVC et/ou PVC		
	 Interconnexion 	(cœur de réseau)		
	 Implanté su 	ır des ponts		
	 Réseau local 			
	 Implanté su 	ır les machines d'extrémité		
•	Standardisation AT	·м-Forum		
	 LE v1.0 (1995). 	v2.0 (1997) [6]		
	 Interface LUNI 	LANE user Network Interfac	ce)	
			ŕ	
	Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	211

IP sur ATM LAN emulation Lan Emulation: architecture • Le client (LEC : LAN Emulation Client) Dessert un ou plusieurs clients Caractérisé par une adresse ATM • Le serveur (LES : LAN Emulation Server) • Enregistrement des clients • Assure la correspondance d'adresses MAC - ATM Un par LAN émulé

• Le serveur multipoint (BUS: Broadcast and Unknown Server) • Assure la diffusion, le multicast

• Au moins un par LAN émulé


- Le serveur de configuration (LECS : LAN Emulation Configuration and Server)
 - Assure la mise à jour et la configuration des clients (leur permet de trouver leur LANE)
 - Optionnel
- Les serveurs peuvent être colocalisés dans un même équipement


Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	212 / 22

Notes :			

	IP sur ATM LAN emulation	
Lan Emulation : a	architecture	
	LEC LECS	LEC
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017 213 / 226

Notes:			





IP sur ATM LAN emulation

 \bullet Ces derniers en profitent pour apprendre, comme des ponts \bullet Le LEC de $\mathbb A$ demande au LES l'adresse ATM du LEC de $\mathbb B$

A veut communiquer avec B en point à point • L'entité IP de A envoie une requête ARP

• Elle est transmise au BUS puis à tous les LECs


Le LEC de A établit une connexion ATM avec celui de B
Les données peuvent être transférées par cette connexion

Principes

LE_ARP

• Le LES fournit cette adresse


Notes:	
Notes:	
Notes:	



	IP Sur ATM	Classical IP
Class	sical IP	
• • •	sur ATM Introduction Encapsulation de paquets su LAN emulation Classical IP La route vers MPLS	r ATM

La route vers M		
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017 218 / 226
	IP sur ATM Classical IP	
Classical IP: intr	oduction	
I Itilisation d'ATM (comme remplaçant d'un LAN	classique
	(Logical IP Subnet)	ciassique
•	donc à un réseau local	
Même adressRoutage entre		
~	ation au sein d'un LIS se fait a	au travers d'une
 Maillage total 	potentiel	
Maillage total	potentiel	

Notes :				
Notes :				
Notes :				
	·		·	





ou l'adresse duou l'adresse (page de la contraction de la contracti	ı destinataire, ar exemple ATM) d'un intern	nediaire	
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	222 / 22

• Fournir l'adresse de l'interface du prochain équipement vers une

IP sur ATM La route vers MPLS

• Un paquet IP peut traverser un réseau ATM en progressant de

NBMA Next Hop Resolution Protocol (NHRP)

• On ne profite pas des performances d'ATM • On ne profite pas du routage ATM

Cela peut etre l'adresse d'un routeur, ...

• NBMA Next Hop Resolution Protocol (NHRP) [58, 3] • A l'origine Next Hop Resolution Protocol

• CLIP ne va pas plus loin qu'un routeur IP • Un LIS est un reseau local

routeurs en routeurs

destination

IP sur ATM	La route vers MPLS
Commutation ATM et routag	je IP
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t Protocol (GSMP) [60] itch ATM s connexions ATM
•	teurs de dialoguer afin de construire u travers desquels sont commutés des

• Proposition concurrente de Cisco (Tag Switching et TDP)

IP Sur ATM	La route vers MPLS
Introduction de MPOA	
entre eux	TM Forum (version 1.0 en 1997) dissent des connexions ATM directes est déterminée en interrogeant le
serveur MPOA (le MPC) • La demande d'adresse est ro	outée et se propage au travers de NHRP
 Les données circulent ensuite encapsulation LLC/SNAP (et év 	au travers de la connexion <i>via</i> une entuellement une étiquette)

Notes :		
-		
Notes :		
Notes :		
·	 	
-		
-		

	IP sur ATM La route vers MPLS		
Introduction of	de MPLS		Notes :
· ·	I Label Switching [61]		
II est cor	eau MPLS, un <i>label</i> est associé à ur nmuté dans le réseau sur la seule bas		
	par exemple un VPI/VCI ATM tion de proche en proche		
 Les paquets chemin 	partageant le même label suivent d	donc le même	
 Label Sv 	vitched Path LSP re construit dynamiquement		
• Grâ	ce au routage lide d'un protocole d'échange de label (par	ovomplo LDB à	
	gine [1])	exemple LDP a	
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017 226 / 226	
	Références bibliographiques		
	n, P. Doolan, N. Feldman, A. Frede	tte, and	Notes :
B. Thomas. LDP Specifi	cation.		
Technical Ro	eport 3036, Internet Engineering Ta	isk Force, January	
	y RFC 5036.		
[2] G. Armitage			

		east over UNI 3.0/3.1 base 2022, Internet Engineerin		
[3]	D. Cansever. NHRP Protocol A Technical Report	pplicability Statement. 2333, April 1998.		
[4]		Fechnical Comittee. interface (b-ici) specifica	tion version 2.0	
	Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-2017	226 /

	Références bibliographiques
	Technical Report Version 2.0, ATM Forum, December 1995.
[5]	The ATM Forum Technical Comittee. Private network-network interface specification version 1.0 (pnni 1.0). Technical Report Version 1.0, ATM Forum, March 1996.
[6]	The ATM Forum Technical Comittee. Lan emulation over atm, verion 2 luni specifications. Technical Report Version 2, ATM Forum, July 1997.
[7]	The ATM Forum Technical Comittee. Multi-protocol over atm. Technical Report Version 1.0, ATM Forum, July 1997.
[8]	The ATM Forum Technical Comittee. Multi-protocol over atm. Technical Report Version 1.1, ATM Forum, May 1999.
[9]	The ATM Forum Technical Comittee.

Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017 226 / 226

Nista			
Notes :			

Atm user-network interface (uni) signalling specification version Notes: Technical Report Version 4.1, ATM Forum, April 2002. [10] The ATM Forum Technical Comittee. Atm user-network interface (uni) specification. Technical Report Version 4.1, ATM Forum, November 2002. [11] M. Davison. ILMI-Based Server Discovery for ATMARP. Technical Report 2601, Internet Engineering Task Force, June [12] ATM Forum. Integrated local management interface (ilmi) specification. Technical Report Version 4.0, ATM Forum, September 1996. [13] L. Rodney Goke and G. J. Lipovski. Banyan networks for partitioning multiprocessor systems. SIGARCH Comput. Archit. News, 2(4):21-28, December 1973. Une brève introductionàATM 2016-2017 226 / 226 [14] G. Gross, M. Kaycee, A. Li, A. Malis, and J. Stephens. Notes: PPP Over AAL5. Technical Report 2364, July 1998. [15] D. Grossman and J. Heinanen. Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5. Technical Report 2684, Internet Engineering Task Force, September 1999. [16] Juha Heinanen. Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5. Technical Report 1483, IETF, July 1993. Obsoleted by RFC 2684. Digital hierarchy bit rates. Technical Report G.702, International Telecommunication Union, Geneva, November 1988. [18] ITU-T. Une brève introductionàATM 2016-2017 226 / 226

B-isdn user-network interface - physical layer specification.

Isdn user-network interfaces - reference configurations.
Technical Report I.411, International Telecommunication Union,
Geneva, March 1993.

[22] ITU-T.

Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017 226/3

Notes :			

Références bibliographiques

B-isdn atm adaptation layer - service specific connection oriented protocol (sscop).

Technical Report Q.2110, International Telecommunication Union, Geneva, July 1994.

[23] ITU-T.

B-isdn signalling atm adaptation layer - service specific coordination function for support of signalling at the user-network interface (sscf at uni).

Technical Report Q.2130, International Telecommunication Union, Geneva, July 1994.

[24] ITU-T.

B-isdn signalling atm adaptation layer (saal) - overview description.

Technical Report Q.2100, International Telecommunication Union, Geneva, July 1994.

[25] ITU-T.

Chaput Emmanuel

Une brève introductionàATM

2016-2017 226 / 22

Références b	ibliographiques
--------------	-----------------

B-isdn atm adaptation layer - service specific coordination function for signalling at the network node interface (sscf at nni). Q.2140, International Telecommunication Union, Geneva, February 1995.

[26] ITU-T.

Digital subscriber signalling system no. 2 - user-network interface (uni) layer 3 specification for basic call/connection control. Technical Report Q.2931, International Telecommunication Union, Geneva, Fabruary 1995.

[27] ITU-T.

B-isdn atm adaptation layer specification: Type 3/4 aal. Technical Report I.363.3, International Telecommunication Union, Geneva, August 1996.

[28] ITU-T.

B-isdn atm adaptation layer specification: Type 5 aal. Technical report, International Telecommunication Union, 1996.

Chaput Emmanuel

Une brève introductionàATM

2016-2017

226 / 226

Notes :			
			_
			_

Notes :			

References bibliographiques

[29] ITU-T.

B-isdn general network aspects.

Technical Report I.311, International Telecommunication Union, Geneva, August 1996.

[30] ITU-T.

I.363.1: B-isdn atm adaptation layer specification: Type 1 aal. Technical Report I.363.1, International Telecommunication Union, Geneva, August 1996.

[31] ITU-T.

Segmentation and reassembly service specific convergence sublayer for the aal type 2.

Technical Report I.366.1, International Telecommunication Union, Geneva, June 1998.

[32] ITU-T.

Transport of sdh elements on pdh networks - frame and multiplexing structures.

Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017 220

Notes :			

Références hibliographiques

Technical Report G.832, International Telecommunication Union, Geneva, October 1998.

[33] ITU-T.

Aal type 2 signalling protocol (capability set 1). Technical Report Q.2630.1, International Telecommunication Union, Geneva, December 1999.

[34] ITU-T.

Atm protection switching.

Technical Report I.630, International Telecommunication Union, Geneva, February 1999.

[35] ITU-T.

B-isdn asynchronous transfer mode functional characteristics. Technical Report I.150, International Telecommunication Union, Geneva, February 1999.

[36] ITU-T.

B-isdn atm layer specification.

Chaput Emmanuel

Une brève introductionàATM

2016-2017 226 / 226

Références	bibliographi	ques
------------	--------------	------

Technical Report I.361, International Telecommunication Union, Geneva, February 1999.

[37] ITU-T.

B-isdn operation and maintenance principles and functions. Technical Report I.610, International Telecommunication Union, Geneva, February 1999.

[38] ITU-T.

B-isdn user-network interface - physical layer specification: 1544 kbit/s and 2048 kbit/s operation.

Technical Report I.432.3, International Telecommunication Union, Geneva, February 1999.

[39] ITU-T.

B-isdn user-network interface - physical layer specification: 155 520 kbit/s and 622 080 kbit/s operation.

Technical Report I.432.2, International Telecommunication Union, Geneva, February 1999.

Chaput Emmanue

Une brève introductionàATM

2016-2017

Notes:			

Références bibliographiques

[40] ITU-T.

Functional description of the b-isdn user part (b-isup) of signalling system no. 7.

Technical Report Q.2761, International Telecommunication Union, Geneva, December 1999.

[41] ITU-T.

General functions of messages and signals of the b-isdn user part (b-isup) of signalling system no. 7.

Technical Report Q.2762, International Telecommunication Union, Geneva, December 1999.

[42] ITU-T.

Signalling system no. 7 b-isdn user part (b-isup) - basic call procedures.

Technical Report Q.2764, International Telecommunication Union, Geneva, December 1999.

[43] ITU-T.

Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM

2016-201

Notes:

Signalling system no. 7 b-isdn user part (b-isup) - formats and codes. Technical Report Q.2763, International Telecommunication Union, Geneva, December 1999. [44] ITU-T. Aal type 2 service specific convergence sublayer for narrow-band services. Technical Report I.366.2, International Telecommunication Union, Geneva, November 2000. [45] ITU-T. Aal type 2 signalling protocol (capability set 2). Technical Report Q.2630.2, International Telecommunication Union, Geneva, December 2000. [46] ITU-T.

Geneva, March 2000.						
Chaput Emmanuel	Une brève introductionàATM	2016-201	7 226/			
Onaput Emmander	One breve introductiona/Anvi	2010/201	, 220/1			

B-isdn addressing.

[47]	ITU-T. B-isdn atm layer cell transfer performance. Technical Report I.356, International Telecommunication Union, Geneva, March 2000.
[48]	ITU-T. I.363.2: B-isdn atm adaptation layer specification: Type 2 aal. Technical Report I.363.2, International Telecommunication Union, Geneva, November 2000.
[49]	ITU-T. Information technology - open systems interconnection -network service definition. Technical Report X.213, International Telecommunication Union, Geneva, October 2001.
[50]	ITU-T. B-isdn user-network interface - physical layer specification : General characteristics.

	Références bibliographiques
	Technical Report I.432.1, International Telecommunication Union Geneva, February 2002.
[51]	ITU-T. The international public telecommunication numbering plan. Technical Report E.164, International Telecommunication Union, Geneva, May 2002.
[52]	ITU-T. Aal type 2 signalling protocol (capability set 3). Technical Report Q.2630.3, International Telecommunication Union, Geneva, October 2003.
[53]	ITU-T. Atm cell mapping into plesiochronous digital hierarchy (pdh). Technical Report G.804, International Telecommunication Union, Geneva, June 2004.

Traffic control and congestion control in b-isdn.

Une brève introductionàATM

[54] ITU-T.

Notes:	Notes :		
Notes :			
Notes:			
Notes :			
Notes:			
Notes :			
Notes:			
Notes:			
Notes:			
	Notes :		

Technical Report I.371, International Telecommunication Union, Geneva, March 2004. [55] ITU-T. Characteristics of synchronous digital hierarchy (sdh) equipment functional blocks. Technical Report G.783, International Telecommunication Union, Geneva, March 2006. [56] ITU-T. Network node interface for the synchronous digital hierarchy (sdh). Technical Report G.707, International Telecommunication Union, Geneva, January 2007. [57] M. Laubach and J. Halpern. Classical IP and ARP over ATM. Technical Report 2225, IETF, April 1998. Updated by RFC 5494.

Chaput Emmanuel Une brève introductionàATM 2016-2017 226 / 226

[58]	J. Luciani, D. Katz, D. Piscitello, B. Cole, and N. Doraswamy. NBMA Next Hop Resolution Protocol (NHRP). Technical Report 2332, IETF, April 1998.
[59]	P. Newman, W. Edwards, R. Hinden, E. Hoffman, F. Ching Liaw, T. Lyon, and G. Minshall. Ipsilon Flow Management Protocol Specification for IPv4 Version 1.0. Technical Report 1953, May 1996.
[60]	P. Newman, W. Edwards, R. Hinden, E. Hoffman, F. Ching Liaw, T. Lyon, and G. Minshall. Ipsilon's General Switch Management Protocol Specification Version 2.0. Technical Report 2297, March 1998.
[61]	E. Rosen, A. Viswanathan, and R. Callon. RFC 3031: Multiprotocol label switching architecture. Standards track, IETF, January 2001.

Une brève introductionàATM

2016-2017 226 / 226

	Référe	nces bibliographiques		
	[62] YS. Yeh, M.G. H The knockout swi high-performance	lluchyj, and A. Acampora. itch: A simple, modular arch packet switching. Communications, IEEE Jou		
ı	Chanut Emmanuel	Une brève introductionà ATM	2016-2017	226 / 22

Notes :		
Notes .		
Notes :		