


AC DISPLAY GENERATOR · GUÍA DE INICIO

¿Cómo funciona el programa?

Todo lo necesario para diseñar tu primera pantalla para un coche de Assetto Corsa, instalarla y verla funcionar en el juego, aunque nunca hayas tocado un archivo de configuración.

Autor: **Eneas Menéndez**

V. **1.0.2**

Contenido


1	Qué hace el programa	La idea en una página y lo que necesitas
2	Conceptos básicos	Malla, display, perfil, proyecto, página, elemento…
3	Tu primera pantalla en 6 pasos	El camino completo de principio a fin
4	La pantalla de inicio	Elegir el coche y abrir proyectos
5	El asistente: del coche al proyecto	Vehículo, displays, imágenes y proyecto
6	El editor	Para qué sirve cada zona
7	Elementos y datos en vivo	Qué puedes poner en la pantalla
8	Reglas: que la pantalla reaccione	Colores, avisos y parpadeos según los datos
9	Páginas	Varias pantallas en un mismo display
10	Pantallas táctiles	Botones que se pulsan con el ratón dentro del coche
11	Botones, luces y agujas físicos	Piezas reales del modelo 3D
12	Probar antes de instalar	Simulación, previsualización y vista física
13	Generar e instalar	Qué se escribe en el coche y cómo deshacerlo
14	Problemas frecuentes	Qué hacer cuando algo no se ve como esperas
15	Atajos de teclado	Para trabajar más rápido

Cómo leer esta guía. Si tienes prisa, lee los capítulos 1 a 3 y sigue los seis pasos: con eso ya tendrás una pantalla funcionando. El resto de capítulos explica cada parte con detalle y puedes consultarlos cuando los necesites.

1 Qué hace el programa

Muchos coches de Assetto Corsa tienen una pantalla en el salpicadero o en el volante. AC Display Generator te permite diseñar lo que se ve en ella (velocidad, marcha, revoluciones, tiempos, avisos, botones táctiles…) de forma visual, como en un programa de diseño, sin escribir código.

El programa no modifica el juego: escribe unos archivos en la carpeta del coche que Custom Shaders Patch (CSP) sabe leer.



El recorrido completo: diseñas, el programa genera los archivos, y CSP los usa para pintar la pantalla del coche en cada fotograma con los datos reales.


Lo que necesitas

Requisito	Para qué
Assetto Corsa	El programa busca la instalación de forma automática. Si no la encuentra, puedes indicarla con **Cambiar carpeta** en la pantalla de inicio.
Custom Shaders Patch (CSP)	Es imprescindible: CSP es quien ejecuta las pantallas en el juego. Usa una versión reciente; en la pantalla de inicio verás qué versión tienes instalada.
Content Manager	Opcional, pero recomendable para lanzar el juego. El programa detecta si lo tienes.
Un coche con pantalla	El coche tiene que tener en su modelo 3D una pieza que haga de pantalla (normalmente un rectángulo en el salpicadero o en el volante).

> **Tranquilidad:** antes de tocar nada en un coche, el programa guarda una copia de seguridad. Siempre puedes desinstalar tu pantalla o restaurar los archivos originales desde la propia aplicación (capítulo 13).

2 Conceptos básicos

Son pocas palabras y aparecen en toda la aplicación. Merece la pena tenerlas claras antes de empezar.



Cómo encaja todo: un proyecto contiene uno o varios displays; cada display tiene páginas, y cada página, elementos. Los botones y agujas físicos son del coche entero.

Malla
Una pieza del modelo 3D del coche. La pantalla es una malla concreta (suele llamarse «DISPLAY», «SCREEN», «LCD»…).

Textura y resolución
El «lienzo» en píxeles donde dibujas, por ejemplo 1024 × 512. Se ajusta a la pantalla del modelo.

Proyecto
Tu diseño. Se guarda como `.acdisplay`; también se copia dentro del coche al instalar, para poder reabrirlo.

Elemento
Cada cosa que se dibuja: un texto, la marcha, una barra de revoluciones, un botón, una imagen…

Regla
«Si pasa esto, cambia aquello»: por ejemplo, poner un texto en rojo cuando el combustible baja de 5 litros.

Emisión
Lo que hace que la pantalla «brille» y se vea de noche o a la sombra.

Display
Una pantalla del coche que vas a diseñar. Un coche puede tener varias (conductor, copiloto, volante…).

Perfil
Describe cada display del coche: su malla, su resolución y su tamaño. El asistente lo crea o lo encuentra por ti.

Página
Una «vista» del display. Puedes tener varias y pasar de una a otra con un botón o de forma automática.


Variable
Un dato en vivo del juego (velocidad, rpm, combustible, temperatura…). Los elementos muestran variables.

Área visible
La parte de la textura que la malla muestra de verdad. Lo que quede fuera no se ve en el coche.

CSP
Custom Shaders Patch, la extensión de Assetto Corsa que ejecuta las pantallas.

3 Tu primera pantalla en 6 pasos

Este es el camino completo. Los capítulos siguientes explican cada paso con capturas.




1. **Elige el coche.** En la pantalla de inicio, busca el coche en la lista de la derecha y haz **doble clic**.
2. **Indica cuál es la pantalla.** El asistente busca si el coche ya tiene pantallas definidas. Si no, en el **modo creador** eliges la malla que hace de pantalla y el programa detecta su resolución.
3. **Diseña.** En el editor, añade elementos desde el panel izquierdo (por ejemplo **Texto / dato** con la variable *Velocidad*, o **Marcha**), colócalos en el lienzo y ajusta su aspecto en el panel derecho.
4. **Pruébala.** Mueve los deslizadores del panel **Simulación** (rpm, velocidad, marcha…) y comprueba que todo reacciona como esperas. Pulsa `P` para verla sin guías.
5. **Instálala.** Pulsa **Generar e instalar** (botón ámbar, arriba a la derecha) y confirma. El programa escribe los archivos en el coche y guarda una copia de seguridad.
6. **Mírala en el juego.** Arranca Assetto Corsa con ese coche y ve a la vista de cabina. Si cambias algo, vuelve a instalar y reinicia la sesión.

> **Consejo para empezar:** elige un coche que ya tenga pantalla (aparecen marcados con `PERFIL` en la lista). Así el paso 2 se hace solo y puedes ir directamente a diseñar.

> **Guardar:** el proyecto se guarda con `Ctrl`+`S`. Al instalar se guarda también una copia dentro del coche, así que puedes volver a abrirlo más tarde desde **Recientes** o haciendo doble clic en el coche.

4 La pantalla de inicio

Es lo primero que ves al abrir el programa. Desde aquí eliges con qué coche trabajar o retomas un proyecto.



1. **Instalación de Assetto Corsa.** Carpeta detectada, versión de CSP y si tienes Content Manager. **Cambiar carpeta** si no es la correcta.
2. **Proyectos. Abrir proyecto** carga un `.acdisplay`; **Carpeta de vehículo** abre un coche que esté fuera de la instalación.
3. **Aspecto.** Color de acento, intensidad del fondo y una imagen de fondo opcional. Es solo estético.
4. **Recientes.** Los últimos proyectos; un clic y vuelves donde lo dejaste.
5. **Buscador.** Escribe parte del nombre, la marca o la carpeta del coche.
6. **Marcas.** `PERFIL` el coche ya tiene sus pantallas definidas; `DISPLAY INSTALADO` ya tiene una pantalla hecha con este programa.
7. **Continuar.** Abre el coche seleccionado (también con doble clic).
8. **Autor y versión** del programa.


> **Si el coche ya tiene un proyecto instalado** con este programa, al abrirlo irás directamente al editor con tu diseño cargado.

5 El asistente: del coche al proyecto

Cuando abres un coche que todavía no tiene proyecto, un asistente de cuatro pasos prepara todo lo necesario. Arriba siempre ves en qué paso estás.

Paso 1 · Vehículo


El programa analiza la carpeta del coche y te enseña lo que encuentra: los datos (empaquetados o no), los modelos 3D (`.kn5`), las skins y si existe `ext_config.ini` en la carpeta `extension`. No tienes que hacer nada: revisa que es el coche correcto y pulsa **Siguiente**.



Paso 2 · Displays

Aquí se decide **qué pantalla(s) vas a diseñar**. Pueden darse tres casos:

- **El coche ya tiene un perfil**: aparece en la lista y se marca solo. Pasa al siguiente paso.
- **El coche ya tiene pantallas de su autor** (definidas en `extension/`): el programa las encuentra y puedes importarlas.
- **No hay nada**: pulsa **Crear perfil (modo creador)** y elige la malla de la pantalla en el modelo 3D.




Modo creador: a la izquierda las mallas del modelo y a la derecha el material de cada una. Al pulsar una, se rellenan la malla y la resolución.

> **¿Cuál es la malla de la pantalla?** Usa el filtro y prueba palabras como `display`, `screen`, `lcd`, `dash` o `monitor`, tanto en el nombre de la malla como en el del material. La pantalla suele ser una malla con pocos vértices (es un rectángulo). Si dudas, en el showroom de Content Manager puedes ver los nombres de las piezas.

Al terminar elige dónde guardar el perfil:


Guardar en el vehículo	Se escribe `extension/display_profile.json` en el coche. Lo recomendable: la próxima vez se detecta solo.
Guardar en mi biblioteca	Se guarda en los datos del programa, sin tocar el coche.
Usar solo ahora	Para probar: no se guarda en ningún sitio.



Con la pantalla elegida, aparece en «Displays del proyecto» y ya puedes seguir.


Paso 3 · Imágenes de fondo

Opcional. Puedes poner una imagen de fondo para cada pantalla (un diseño hecho en otro programa, por ejemplo). Lo ideal es que tenga la misma resolución que la pantalla; si no, se escala. Sin imagen, el fondo es un color liso. Se puede cambiar después.




Paso 4 · Proyecto

Pon nombre al proyecto, revisa el resumen y pulsa **Abrir editor**. Si el coche tenía una pantalla original sobre la misma malla, aquí se avisa de que se desactivará al instalar (no se borra: se comenta en su `.ini` y se reactiva al desinstalar).




6 El editor

Aquí es donde se diseña. Todo está a la vista: a la izquierda lo que puedes añadir, en el centro el lienzo, a la derecha las propiedades de lo que tengas seleccionado y abajo la simulación.



1. **Volver al inicio** y nombre del proyecto.
2. **Display** que estás editando (si hay varios), **+ Display** para añadir otro, **Botones**, **Luces** y **Agujas** físicos (capítulo 11).
3. **Páginas** del display. Clic para cambiar de página, **+** para añadir una.
4. **Guardar**, guardar como, deshacer/rehacer y zoom.
5. **Previsualizar** (sin guías), mostrar/ocultar la **Simulación** y **Vista física** (la proporción real en el coche).
6. **Generar e instalar**: lleva tu diseño al coche (capítulo 13).
7. **Añadir elemento**: un clic y aparece en el lienzo.
8. **Capas**: lista de elementos de la página. Clic para seleccionar; el ojo oculta y el candado bloquea.
9. **Lienzo**: la pantalla a tamaño real. La línea discontinua marca el **área visible**.
10. **Simulación**: deslizadores para fingir datos del coche y ver cómo reacciona el diseño.
11. **Propiedades** del elemento seleccionado; sin selección, las del proyecto y el display.
12. **Páginas** del display: tipo, orden y cómo se cambia entre ellas (capítulo 9).

Trabajar con elementos



Propiedades de un texto que muestra el tiempo de vuelta.

- **Seleccionar:** clic en el lienzo o en la lista de capas. `Shift`+clic para seleccionar varios.
- **Mover:** arrastra, o usa las flechas (`Shift` para saltos de 10 px). Se ajusta solo a la rejilla y a otros elementos; mantén `Alt` para moverlo libremente.
- **Cambiar tamaño:** arrastra los tiradores de las esquinas (`Shift` mantiene la proporción).
- **Copiar / duplicar / borrar:** `Ctrl`+`C`, `Ctrl`+`V`, `Ctrl`+`D`, `Supr`.
- **Orden:** los botones de abajo del panel de capas lo llevan al frente o al fondo.

El panel de propiedades se organiza en grupos:

Posición	X, Y, ancho, alto, rotación, opacidad y botones para centrarlo.
Contenido	Qué dato muestra (la **variable**) y con qué formato: decimales, prefijo, sufijo…
Estilo	Fuente, tamaño, color, alineación, negrita, destello…
Animación	Entrada y salida al aparecer la página.
Estados (reglas)	Cambios automáticos según los datos (capítulo 8).

> **Deshacer:** casi todo se puede deshacer con `Ctrl`+`Z`. Experimenta sin miedo.

7 Elementos y datos en vivo

Estos son los elementos que puedes añadir desde el panel izquierdo. Los que muestran datos se conectan a una **variable** del juego.

Elemento	Qué hace	Ejemplo de uso
Texto / dato	Un texto fijo o el valor de cualquier variable, con el formato que quieras.	Velocidad, tiempo de vuelta, «LAP»
Marcha	La marcha engranada, con R y N.	El número grande del centro
Barra RPM	Barra de revoluciones por segmentos o continua, con zonas normal, aviso, línea roja y limitador.	Tira de LEDs encima de la marcha
Shift light	Una única luz que se enciende o parpadea al llegar al régimen de cambio.	Testigo «SHIFT»
Luces de cambio	Fila de LEDs que se encienden progresivamente entre dos regímenes.	4 verdes, 3 ámbar, 3 rojos
Aguja	Una aguja dibujada en la pantalla que gira con un valor.	Cuentarrevoluciones digital
Botón táctil	Zona que se pulsa con el ratón dentro del coche (capítulo 10).	Cambiar de página, luces
Barra	Barra que se llena según un valor.	Combustible, acelerador, freno
Indicador	Arco o arco segmentado que se llena con un valor, con umbrales de color.	Temperatura de agua
Icono	Un icono integrado o tuyo que se enciende según un dato.	Testigo de ABS, TC, luces
Imagen	Una imagen del proyecto (PNG, JPG…).	Logotipo de la marca
Vídeo	Un vídeo que se reproduce al entrar en la página.	Animación de arranque
Rectángulo, Círculo, Línea	Formas para dar estructura al diseño.	Marcos, separadores, fondos

Las variables

Un elemento de datos se conecta a una variable desde **Contenido → Variable**. Hay más de 500, organizadas por categorías (coche, neumáticos, simulación y sesión): velocidad, rpm, marcha, combustible, temperaturas, presiones y temperaturas de neumáticos, tiempos y sectores, posición, ayudas (ABS, TC), reparto de frenada, luces, DRS, turbo, batería…

> **Unidades.** Por defecto se usan las del coche. Puedes forzar métricas (km/h, °C, bar, L) o imperiales (mph, °F, psi, gal) en las propiedades del display.


> **Formato.** Para cada dato eliges decimales, ceros a la izquierda, prefijo y sufijo (por ejemplo « km/h»), y para los tiempos el formato `1:23.456`.

8 Reglas: que la pantalla reaccione

Una regla cambia el aspecto de un elemento cuando se cumple una condición. Es lo que permite avisos como «combustible bajo» o un número que se pone rojo al llegar al corte.



Lo que puede cambiar una regla: **color**, **visibilidad** (mostrar u ocultar), **parpadeo** (en Hz) y **opacidad**.
Si hay varias reglas que se cumplen a la vez, se aplican en orden y la de abajo manda.



Regla real: si el interruptor táctil A está activo, el texto se pone ámbar.

Cómo crear una regla


1. Selecciona el elemento.
2. En **Estados (reglas)**, pulsa **+ Añadir**.
3. Elige la variable, la comparación y el valor (para las rpm puedes usar porcentajes del limitador, como 95 %).
4. Marca qué cambia: color, visibilidad, parpadeo u opacidad.
5. Mueve el deslizador de esa variable en **Simulación** para comprobarlo.

Ideas habituales

Quiero...	Regla
Que la marcha se ponga roja en el corte	Si *RPM* ≥ 95 % → color rojo
Un aviso de combustible que solo aparezca al final	Elemento oculto; si *Combustible* < 5 → visible y parpadeo
Un testigo que se encienda con el limitador de boxes	Si *Limitador de boxes* es verdadero → color ámbar
Que algo se vea solo con las luces encendidas	Si *Luces* es verdadero → visible

9 Páginas

Un display puede tener varias páginas, como un móvil con varias pantallas: una para la carrera, otra con los neumáticos, otra para boxes… Solo se ve una a la vez.



Al desaparecer la condición, el display vuelve a la página en la que estabas.


Tipo de página	Cuándo se ve
Datos (normal)	Las páginas de siempre. Se pasa de una a otra con el botón que elijas en **Cambiar con** (Extra A a H de CSP, que puedes asignar a un botón del volante) o con un botón táctil. Puedes añadirle condiciones para que aparezca sola: **Mostrar automáticamente si…**
▶ Arranque	Una secuencia que se muestra unos segundos al cargar el coche, como el logotipo al encender un coche real. Se puede repetir o saltar con un botón.
Funcionalidad	Una pantalla especial que se activa con un botón (KERS, Extra…), por ejemplo un launch control. Puede verse mientras mantienes el botón, entrar y salir con dos pulsaciones, o entrar con el botón y salir sola cuando se cumple una condición.


Dónde se configura. Sin ningún elemento seleccionado, el panel derecho muestra el grupo **Páginas**: ahí añades, ordenas, cambias el tipo y eliges el botón para cambiar de página. Con **Plantilla…** añades páginas ya hechas (launch control, limitador de boxes, ajustes del coche, combustible y menú táctil) que luego modificas a tu gusto: son un buen punto de partida.

Brillo de noche. En el grupo **Brillo** puedes bajar la intensidad del contenido con las luces encendidas o por la noche, para que la pantalla no deslumbre.

10 Pantallas táctiles

Con los **botones táctiles** la pantalla se puede «tocar»: dentro del coche, haces clic con el ratón sobre la pantalla y el botón actúa, igual que en un coche moderno con pantalla táctil.





Propiedades de un botón táctil: acción, interruptor, pulsación y aspecto.

Crear un botón

1. Añade **Botón táctil** y colócalo donde quieras.
2. En **Acción**, elige qué hace.
3. En **Pulsación**, elige si actúa *al tocar*, *mientras se mantiene* o *repite al mantener*.
4. En **Aspecto**, ajusta forma, colores (normal, puntero encima, pulsado y activo), texto o imagen.

Qué puede hacer un botón

Páginas	Siguiente, anterior, primera, ir a una concreta, volver, repetir el arranque.
Interruptores	Conmutar, activar o desactivar un interruptor táctil (ver abajo).
Luces	Luces, largas, diurnas, ráfaga, intermitentes, emergencia, limpiaparabrisas.
Ayudas	Control de tracción, ABS, reparto de frenada y freno motor (+ y −).
ERS / DRS	KERS, DRS y los modos de MGU-K y MGU-H.
Coche	Punto muerto, cambio automático e interruptores Extra A a D.

Interruptores táctiles

Un **interruptor táctil** es un «sí/no» que guarda la pantalla (hay seis: A a F). Un botón lo enciende o lo apaga y luego lo usas en reglas, iconos o condiciones de página. Por ejemplo: un botón **MODO** que, al pulsarlo, pone en ámbar un texto y cambia su leyenda.



Interruptor A apagado.



Tras pulsar MODO: el botón se ilumina y el texto se pone ámbar gracias a una regla.

Pruébalo en el editor: con **Previsualizar** activo, puedes hacer clic en los botones del lienzo y ver cómo cambian páginas e interruptores. Las acciones del coche (luces, ABS…) solo ocurren en el juego.


Otras opciones. En las propiedades del display, el grupo táctil permite activar el resalte al pasar el puntero y **deslizar para cambiar de página**, y poner nombre a cada interruptor y elegir si recuerda su estado entre sesiones.

11 Botones, luces y agujas físicos

Además de lo que se dibuja en la pantalla, el programa puede dar vida a **piezas reales del modelo 3D**: pulsadores del salpicadero que se aprietan con el ratón, LEDs de cambio que se encienden con las revoluciones y agujas de relojes analógicos.

Botones físicos

Se abren con **Botones** en la barra superior. Un botón físico es una malla del coche (un pulsador, una tecla de la botonera…) que, al hacer clic sobre ella dentro del coche, ejecuta una de las mismas acciones que un botón táctil.




A la izquierda, los botones configurados; en el centro, los ajustes del seleccionado; a la derecha, las mallas del modelo. Pulsa una malla para asignarla.

Una sola pieza con varios botones

A veces toda la botonera es una única malla. En ese caso, limita cada botón a su parte con la **Región UV** (la zona de la textura donde está dibujado el botón) o con un **punto y radio** en el coche.

Con **Probar la acción aquí** compruebas en el editor que la acción hace lo que esperas.




Una malla «BUTTON_BAR» repartida en dos botones por su UV

> **Importante:** los botones físicos van dentro del script de un display, así que ese display tiene que estar instalado para que funcionen.

Luces de cambio físicas

Se abren con **Luces** en la barra superior. Son LEDs que forman parte del modelo 3D (en el volante o en el salpicadero), no dibujos de la pantalla. Se encienden igual que las «Luces de cambio» del display: de forma progresiva entre dos regímenes, con colores por tramos y parpadeando en el corte.



Una tira de 8 LEDs con su vista previa. A la derecha, las mallas del modelo: pulsa una para añadirla como siguiente LED.

1. Pulsa **+ Añadir** y añade los LEDs pulsando sus mallas a la derecha, en su orden físico (de izquierda a derecha o de abajo arriba). Si filtras por «LED», un botón los añade todos en orden: LED1, LED2… LED10.
2. En **Encendido**, elige el orden y a qué rpm se enciende el primer LED y a cuáles están todos (en rpm o en % del limitador).
3. En **Tramos de color**, cuántos LEDs de cada color. Si no suman los LEDs de la tira, **Repartir** los ajusta manteniendo la proporción.
4. Mueve el deslizador de la **vista previa** para comprobarlo antes de instalar.

Ajuste	Qué hace
Potencia	La emisión del LED encendido (color × potencia). Entre 10 y 30 es lo normal; con más, el color tiende a blanco.
Destello (halo)	Refuerza la emisión hasta ×4 para que el bloom del juego haga resplandecer el LED. Se nota sobre todo de noche.

Núcleo	Blanquea la luz, como un LED muy brillante cuyo centro se ve casi blanco.
Respuesta	Milisegundos que tarda en encenderse y apagarse: 0 como un LED, de 60 a 150 como una bombilla.
Apagado	Color y potencia cuando el LED no está encendido (0 = sin emisión).
En el corte	Frecuencia, color, potencia y ciclo del parpadeo al llegar al limitador. Con 0 Hz no parpadean y siguen con los colores de sus tramos.

> **Importante:** como los botones físicos, las luces van dentro del script de un display, así que ese display tiene que estar instalado. Cada LED recibe su propio material, así que encender uno no enciende las piezas que compartan material con él.

Agujas físicas


Se abren con **Agujas** en la barra superior. Sirven para los relojes analógicos de verdad del salpicadero (no los dibujados en la pantalla). No dependen de ningún display.



El recorrido indica qué ángulo corresponde a cada valor.

1. Pulsa **+ Añadir** y elige en **Nodos del modelo** el objeto de la aguja (suele llamarse `NEEDLE_…` o `ARROW_…`).
2. En **Entrada**, el dato que la mueve: rpm, velocidad, turbo, combustible…
3. En **Recorrido**, indica pares *valor* → *ángulo*. Con dos puntos el giro es lineal; añade más para escalas no lineales.
4. Ajusta el **retardo** para que se mueva con suavidad, como una aguja real.

> **¿Gira al revés?** Cambia el signo de los ángulos (−120 ↔ 120). El ángulo se mide desde la posición en la que la aguja está modelada.



Diálogo de agujas físicas con la aguja de rpm seleccionada.

12 Probar antes de instalar

No hace falta abrir el juego cada vez. El editor imita el coche para que veas cómo se comporta el diseño.

Herramienta	Para qué sirve
Simulación	El panel de abajo tiene un deslizador para cada dato que usa tu diseño (velocidad, rpm, marcha, combustible…). Muévelos para ver cómo reaccionan los elementos y las reglas. Los botones de arriba simulan situaciones completas: **Ralentí**, **Vuelta rápida**, **Corte**, **Boxes**, **Avisos** y **RPM automáticas**. **Reiniciar** lo deja todo como al principio.
Ambiente día/noche	Oscurece el lienzo para ver cómo luce el diseño de noche.
Página	Elige qué página se muestra, o **Automático** para que se comporte como en el juego (condiciones incluidas).
Previsualizar P	Oculta tiradores, guías y rejilla: ves la pantalla tal cual. Los botones táctiles responden al clic.
Vista física	Deforma el lienzo a la proporción real de la pantalla en el coche. Útil cuando la textura no tiene la misma forma que la pantalla.

Comprueba siempre el área visible. La línea discontinua del lienzo marca lo que se verá en el coche. Si el modelo solo usa una parte de la textura, pulsa **Detectar** en el grupo **Área visible** (propiedades del display) y el programa la leerá del modelo 3D.



Textura completa: 1024 × 512 px

El modelo 3D puede mostrar solo una franja de la textura. Todo lo que coloques fuera de la línea discontinua quedará cortado en el juego.

Diseña dentro del área visible y pulsa «Detectar» si el contenido aparece desplazado o recortado.

13 Generar e instalar

Cuando el diseño te guste, pulsa **Generar e instalar**. El programa convierte tu diseño en los archivos que entiende CSP y los copia en la carpeta del coche.



1. Marca qué **displays** quieres instalar.
2. Deja el **destino** en *Coche (extension/ext_config.ini)*.
3. Opcional: convierte el fondo a DDS (CSP también carga PNG sin problema).
4. Pulsa **Generar e instalar** y revisa el informe: cada paso aparece como correcto o con su error.
5. **Reinicia la sesión en el juego** (o vuelve a cargar el coche): el juego solo lee estos archivos al cargar el coche.

Exportar sin instalar genera los mismos archivos en una carpeta aparte, sin tocar el coche (útil para compartir el trabajo o revisarlo).

Qué se escribe en el coche

content/cars/**tu_coche**/
└ extension/

ext_config.ini	se añade la sección del display entre marcadores (lo demás no se toca)
driver_display.lua	el script que dibuja la pantalla
imágenes y fuentes que uses	solo los que use el diseño
acdg_project.acdisplay	copia de tu proyecto, para reabrirlo desde el coche
INSTALAR.txt	explica qué se instaló

Antes de escribir nada, se guarda una copia de seguridad de lo que se va a modificar en los datos del programa.

El nombre del script es el del display. Si el coche ya tenía un script ajeno con ese nombre, el nuevo se llama `…_acdg.lua` para no pisarlo.

> **Instrumentos originales del coche.** Al crear el proyecto (y al instalar), se añade al final de `ext_config.ini` una sección `[DATA]` que anula los instrumentos de `data/`: las agujas de `analog_instruments.ini` y los textos de `digital_instruments.ini` (como la marcha que algunos coches dibujan sobre la pantalla). Así no se superponen con tus displays. Se deshace al desinstalar lo último que hayas instalado en el coche. Las agujas que quieras conservar se configuran en **Agujas**.

Deshacer y comprobar

Desinstalar	En el mismo diálogo, **Copias de seguridad y desinstalación** → **Desinstalar** el display. Quita lo que añadió el programa y reactiva la pantalla original del coche si la había.
Restaurar	Vuelve a dejar los archivos exactamente como estaban en una copia de seguridad.
Diagnóstico	**¿Se cargó el display en la última sesión?** lee el registro de CSP de tu última partida y te dice si el display se cargó o qué error dio. Muy útil si en el juego no ves nada.

14 Problemas frecuentes

Lo que pasa	Qué hacer
No veo nada en la pantalla del coche	Reinicia la sesión después de instalar. Usa **Diagnóstico** en el diálogo de instalación para ver si CSP cargó el display. Comprueba que la malla elegida es la pantalla y que tienes CSP actualizado.
El contenido sale desplazado o cortado	El modelo usa solo una parte de la textura. Pulsa **Detectar** en **Área visible** y coloca los elementos dentro de la línea discontinua.
El diseño sale estirado o aplastado	La textura no tiene la misma proporción que la pantalla física. Activa **Vista física** para diseñar con la forma real.
De noche o a la sombra no se ve	Revisa **Emisión en el juego** en las propiedades del display: elige *Solo emisión* y un valor de 3–4. Si aun así no luce, prueba *Shader ksPerPixel + emisión*.
De noche deslumbra	Usa el grupo **Brillo** para bajar la intensidad con las luces encendidas o por la noche.
Se ven números o la marcha originales del coche	Vienen de `digital_instruments.ini`. El programa los anula al crear el proyecto o al instalar; si los ves, vuelve a instalar y reinicia la sesión.
Los LEDs físicos no se encienden	El display al que pertenecen tiene que estar instalado. Revisa en el registro de CSP si avisa de que no encuentra alguna malla, y sube la **Potencia** si se encienden pero apenas se notan.
Sigue apareciendo la pantalla original	Si el coche ya tenía su propia pantalla sobre la misma malla, el programa la desactiva al instalar. Si la original usa otra malla o la añades a mano, puede haber dos pantallas a la vez: desactívala o elige otra malla.
Un botón táctil no responde	Haz clic justo sobre la pantalla en la vista de cabina. Comprueba en **Previsualizar** que el botón está donde crees y que su acción es la correcta. Algunas acciones (luces, ráfaga…) son difíciles de notar desde dentro a plena luz del día.
Un botón físico no responde	El display al que pertenecen tiene que estar instalado. Si la botonera es una sola malla, revisa la región UV de cada botón.
Una aguja física gira al revés	Cambia el signo de los ángulos de su recorrido.
Quiero volver a como estaba	**Desinstalar** o **Restaurar** en el diálogo de instalación (capítulo 13).

15 Atajos de teclado

En el editor, pulsa `F1` (o el botón ?) para verlos en cualquier momento.

Atajo	Acción
`Arrastrar` · `Shift`+clic	Mover · seleccionar varios
Tiradores + `Shift`	Redimensionar manteniendo la proporción
`Alt` al arrastrar	Mover sin ajustar a la rejilla
`Flechas` · `Shift`+`Flechas`	Mover 1 px · 10 px
`Rueda` · `Espacio`+arrastrar	Zoom · desplazar el lienzo
`Ctrl`+`0` · `Ctrl`+`+` · `Ctrl`+`−`	Ajustar · acercar · alejar
`Esc`	Deseleccionar

Atajo	Acción
`Ctrl`+`Z` · `Ctrl`+`Y`	Deshacer · rehacer
`Ctrl`+`C` · `Ctrl`+`V` · `Ctrl`+`D`	Copiar · pegar · duplicar
`Ctrl`+`A`	Seleccionar todo
`Supr`	Eliminar
`H` · `L`	Ocultar · bloquear la selección
`P`	Modo previsualización
`Ctrl`+`S` · `Ctrl`+`Shift`+`S`	Guardar · guardar como

Resumen de bolsillo. Elige el coche → indica la pantalla → añade elementos y conéctalos a variables → añade reglas para los avisos → prueba con la simulación → **Generar e instalar** → reinicia la sesión en el juego. Si algo no va, el capítulo 14 y el **Diagnóstico** te dirán por qué.