BACHELORPRÜFUNG

Prüfungsfach: Fortgeschrittene Programmierung

Prüfungstag: 30. Juli 2021

Reine Arbeitszeit: 90 Minuten

Erlaubte Hilfsmittel: keine

Aufgabe 1: Python: Datentypen von Variablen (10 Punkte)

Was ist der Wert und Typ folgender Python-Ausdrücke?

Ausdruck	Wert	Datentyp
11//3/2	1.5	float
2e+1j	20j	complex
[1,2] + [(3,4)]	[1,2,(3,4]]	list
(3, 5, 7, 9)[::-1]	(9,7,5,3)	tuple

Aufgabe 2: Python: Listen und Tupel (8 Punkte)

a) Definieren Sie eine Liste von Tripel (3er Tupeln), die alle Möglichkeiten darstellt, wie man drei Kugeln mit 1, 2 und 3 beschriftet aus einer Urne ziehen kann.

b) Schreiben Sie einen lambda-Ausdruck, der eine zweistellige Funktion (mit zwei Parametern x und y) darstellt, deren Rückgabewert eine Liste aller geraden Zahlen zwischen x und y ist. Damit soll folgende Ausgabe erzeugt werden:

```
>>> z = list(map(lambda _______, [1, 3], [7, 9]))
>>> print(z)
[[2, 4, 6], [4, 6, 8]]
```

Aufgabe 3: Python: Klassen (12 Punkte)

Schreiben Sie eine Python-Klasse Messwert. Diese soll folgende Elemente enthalten:

- a) Eine private Variable wert vom Typ float
- b) Einen allgemeinen Konstruktor, mit dem der Wert mit einem übergebenen Parameter initialisiert werden kann
- c) Eine Getter- und eine Setter-Methode für den Wert als Property.
- d) Eine Methode str () für Print-Ausgaben.
- e) Ein Testskript, das alle Methoden der Klasse nutzt und mit sinnvollen Werten aufruft.

class Messwert. a) __wert : float b) __init_(self,wert): self.__wert = wert einfache Möglichleit eine Methode als Eigenschaft zu dellarieren. Bet get-wert (self): return self.... wert c) aproperty @ seller-methode def set_wert (self, auto a): self._uert = a d) def_str_(self): Messuert m1 (69.42) Messuert m2 (7.13) w= n2. get. wrt() m1.set_wert(w) m1 __str. ()

Aufgabe 4: C++: Klassen, Konstruktoren und Destruktoren, Vererbung (31 Punkte)

Mit Hilfe des Entwurfsmusters "Strategie" soll eine Möglichkeit geschaffen werden, Bytearrays, d.h. Zeichenketten oder Binärdaten, mit unterschiedlichen Verfahren zu verschlüsseln. Die Verfahren verfügen dabei über verschiedene Systemparameter (neben Schlüssel z.B. die Bitbreite), die ebenfalls in Klassen repräsentiert werden sollen.

```
class Encryption
private:
    Parameter* params;
    Encryption(Parameter* p = nullptr);
    ~Encryption();
    virtual int encrypt(const char* source, char* dest, int size);
    virtual int decrypt(const char* source, char* dest, int size);
};
class Parameter
private:
    char*
                 key;
    unsigned int keysize;
public:
    Parameter();
    Parameter (const char* k, unsigned int ksize);
    Parameter(const Parameter& p);
    ~Parameter();
    // ...
```

a) Die Klasse Encryption soll die Schnittstelle für die verschiedenen Verschlüsselungsverfahren werden. Wie ist die Klasse zu ändern, damit die Methoden encrypt und decrypt rein virtuell sind? Welche Auswirkungen hat das?

Virtual int encrypt (const char*source, char*dest, int site) = 0;
virtual int decrypt (const char*source, char*dest, int site) = 0;

Danut luine Objete erschaffen werden (connen,
welche nicht direkt initialisiert & damit verwendet
werden. -> abstralle Ulasse

- b) Die Klasse Parameter benötigt einen Kopierkonstruktor, da sie über dynamisch verwalteten Speicher verfügt.
 - i. Warum benötigt die Klasse Parameter zusätzlich noch einen Zuweisungsoperator?

Da dynamische Speicherverwaltung vorhanden. Falls das Objeht dur Mosse Parameter einem anderen Objeht zugewiesen wird, dann muss der Speicher der Variablen freigegeben werden, da sonst ein Speicherlech entstehen hann. char* hey ist du dynamisch allohierter Speicher

ii. Geben Sie eine Implementierung des Zuweisungsoperators nach dem **copy&swap-Idiom** an.

```
Parameter & operator = (const Parameter & other) {

if (this!= & other) {

Parameter tmp(other);

otd::swap(hey, tmp.hey);

std::swap(huysize, leysize);

return *this
}
```

- c) Zur Klasse Parameter soll ein Movezuweisungsoperator hinzugefügt werden.
 - i. Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen Zuweisungsoperator und einem Movezuweisungsoperator?

Ein Zweisungsoperator hopiert die Dalen felder in ein anderes Objeht der Masse Dies erfordert aber eine wopie aller Dalen aus dem altrellen Objeht, was Zeit I Speicherplotz frist. Das ist insbesondere bei großen Objehten mit viel dynamischen Speicher Schlecht. Dementzegen obeht der Morezuweisunssop., welder die Eigentümerschaft des dynamischen Speichers kanderer Ressarcen auf das Zielabjeht überträgt. Das Quellobjeht wird dann anschließend in einen leeren Zustand versetzt. Dies ist in der Ragel schneller & speichereffizienter als eine Mopie, da heine talsächliche Uppie der Dalen erforderlich ist.

ii. Warum ist es für die Klasse Parameter sinnvoll, einen zu schreiben?

Da wahrscheinlich Ressourcen z.B dynamisch allohierker Speicher für die Schlüssel (Mcy) verwalket wird, melde bei der Überfragung unangetocket bleiben Lönnen Das verbessert die Leistung, da nicht unnöhig laphiert wird

iii. Können auch von Parameter abgeleitete Klassen diesen Operator nutzen? (Kurze Begründung!)

Die abzeleibte Wasse erbt die Methode, da diese in du Basishlasse definiert wurde. Solange bein weiterer dynamisch allohierter Speider dazu bommt wird alles richtig bearbeilet, ansondem muss die abzeleibte Wasse den Operator überschreiben.

iv. Schreiben Sie eine Implementierung für diesen Operator.

```
Parameter & operator = (const Parameter & other) {
    std::swap(key, other.leey);
    std::swap(keysize, other.leeysize);
    return *this;
}
```

d) Von Encryption soll eine Klasse DESEncryption abgeleitet werden, die das Verfahren DES implementiert. Dazu gibt es auch eine Ableitung der Parameter-Klasse:

```
class DESParameter : public Parameter
{
  private:
    int bitsize;
  public:
    DESParameter(const char* k, int sz, int bits);
    int getBitsize() const;
    // ....
};
```

Implementieren Sie den Konstruktor DESParameter.

```
DES Parameter (const char * k, int sz, int bits): Parameter (k, sz), bitsize (bits) {}
```

e) Die Ableitung DESEncryption übernimmt die Parameter aus der abgeleiteten Klasse, verwaltet selbst aber nur einen Zeiger auf die Basisklasse:

```
class DESEncryption : public Encryption
{
private:
    int bitsize;
public:
    DESEncryption(Parameter* p);
    ~DESEncryption();
    // ....
};
```

Implementieren Sie den Konstruktor von <code>DESEncryption</code> so, dass er, falls er über den Zeiger <code>p</code> ein Objekt vom Typ <code>DESParameter</code> erhält, aus diesem den Wert <code>bitsize</code> entnimmt und in der privaten Variable der Klasse speichert. Falls es ein anderer Zeiger ist, soll <code>bitsize</code> auf den Wert -1 gesetzt werden. Erläutern Sie kurz Ihre Vorgehensweise.

```
DES Encryption: DES Encryption (Parameks *p): Encryption (p) {

DES Parameter* des.p = dy namic_cast-2DES Parametes *>(p);

if (des.p) {

bitsize = des.p > get Bitsize();

} else {

bitsize = -1;
}
```

Aufgabe 5: C++: Operatorüberladung (13 P.)

Betrachten Sie folgende Klasse, die einen "intelligenten" Zeiger repräsentieren soll:

```
template<typename T>
class Pointer
{
  private:
     T* p;

public:
     Pointer(T* arg = nullptr) : p(arg) {};
     ~Pointer() {
          if (p != nullptr) delete p;
     }
};
```

Erweitern Sie diese Klasse um folgende Methoden (zu definieren <u>außerhalb</u> der Klassendeklaration):

a) Die Operatoren * und -> für die Dereferenzierung.

```
The operator * Ereturn *p3;

T* operator -> Ereturn p3;
```

b) Einen Inkrementoperator für Postfix-Notation.

```
Pointer & operator++(int) & Poot fix - Notation

p++;
return *+his;

Pointer & operator++() &

++p;
return *+his;

Pre fix - Notation

3
```

c) Einen Operator, der folgenden Zugriff erlaubt:

```
Pointer<int> ptr;

// ... ptr füllen

if (ptr) {

    // ... tu etwas
}

operafor bool() const {

reform p!= nullphr;
}
```

Aufgabe 6: C++: STL (16 Punkte)

a) Zum Bearbeiten von STL-Containern gibt es verschiedene Datenstrukturen, u.a. den Iterator. Was ist ein Iterator? Warum verwendet man gerne Iteratoren zum Zugriff auf solche Datenstrukturen?

Eine Art Zeiger, der auf ein Element innerhalb der Dalerstroletor verweist & es ermöglicht, die Elemenke sequentiell zu durchlaufen, ohne die Struktur zu kennen.

Heratoren werden gerne verwendet, meil sie eine abstrake Sicht auf die Dalenstruktur bielen & somit Implementierungsdetails verborgen sind. Auf diese Weise lann man Code schreiben, der unabhängig von der talsächlichen Dalenstruktur ist & somit beichter wiederveswendbar & wartbarist.

Außerdem ermöglicht es auf einheitliche Art & weise auf verschiedene Dalenstrukturen zuzugneifen & diese zu durchlaufen.

b) Welche Operatoren muss ein Iterator mindestens unterstützen? Nennen Sie mindestens drei (Syntax und Beschreibung).

```
Ein Herator muss mindeslens die Operatoren *,++ 8 != unkrstüteen.

*:Gibt den Wert des Elements zurück, auf das der Herator zeigt

++:Interementiert den Iterator, sodass es auf das nächsle Element verweist
!=: Prüft ob Ikrator auf das gleiche Element wie ein anderer Ikrator verweist.

Diese sind Pflicht.

Optionale: --, +,-,<,>,<=,>=
```

c) Wir betrachten einen STL-Vektor von Ganzzahlen. Schreiben Sie eine Funktion

```
std::vector<int> search_even(const std::vector<int>& numbers);
```

welche die übergebene Liste von Ganzzahlen durchläuft und alle geraden Zahlen in einen Ergebnisvektor übernimmt, den die Funktion dann zurückliefert. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- i) Definieren Sie einen Lambda-Ausdruck, der bestimmt, ob eine Ganzzahl gerade ist, und speichern Sie diesen in einer lokalen Variablen namens even.
- ii) Durchlaufen Sie in einer Schleife den übergebenen Vektor mittels eines Iterators bis zum Ende.
- iii) Prüfen Sie in dieser Schleife durch Aufruf der Standard-Funktion find_if(), ob sich eine weitere gerade Zahl im Vektor befindet. Dabei erwartet find_if drei Argumente: Anfang und Ende des zu durchsuchenden Bereichs als Iterator sowie eine Entscheidungsfunktion. Hierfür können Sie Ihren Ausdruck even verwenden. Als Ergebnis liefert find_if einen Iterator auf das gefundene Element oder auf das Ende des Vektors zurück.
- iv) Sobald Sie eine Zahl gefunden haben, fügen Sie diese in den Ergebnisvektor über die Methode push_back() ein.
- v) Die Funktion liefert am Ende den Ergebnisvektor zurück.

```
Std: vector < int > search_even(const std: vector int > & numbers) {
      old: vector link > Ergebnis
      auto even = [](int number) { return number %2 == 0;3,
i)
      for (auto it = numbers.begin(); it != numbers.end(); ++it) {
ii)
           auto found = std " find_if (it, numbers.end (), even);
(iii
           if (found != numbers end()) {
               Ergebnis. push_back(*found);
iv)
      return Ergebnis
v)
```

Klasse template vector<typename T>

Methode	Erklärung	
vector <t>()</t>	Konstruktor, der einen leeren Vektor erzeugt.	
void push_back(const type& value) $*\rho$	Der Wert value wird an das Ende des Vektors gehängt.	
<pre>int size()</pre>	Ermittelt die Länge der Liste.	
<pre>vector<t>::iterator begin()</t></pre>	Liefert einen Iterator, der auf das erste Element verweist.	
<pre>vector<t>::iterator end()</t></pre>	Liefert einen Iterator, der hinter das letzte Element verweist.	

Viel Erfolg!

Truy Wild

Priorität	Operatoren		Assoziativität
1	0	Funktionsaufruf	links
	[]	Array-Index	links
	-> .	Memberzugriff	links
2	! ~	Negation (logisch, bitweise)	rechts
	++	Innkrement, Dekrement	rechts
	sizeof	Sizeof-Operator	rechts
	+ -	Vorzeichen (unär)	rechts
	(Typname)	cast	rechts
	* &	Dereferenzierung, Adresse	rechts
3	* /	Multiplikation, Division	links
	%	modulo	links
4	+ -	Summe, Differenz (binär)	links
5	<< >>	bitweises Schieben	links
6	< <=	Vergleich kleiner, kleiner gleich	links
	> >=	Vergleich größer, größer gleich	links
7	== !=	Gleichheit, Ungleichheit	links
8	&	bitweises AND	links
9	^	bitweises XOR	links
10	1	bitweises OR	links
11	&&	logisches AND	links
12	II	logisches OR	links
13	?:	bedingte Auswertung	rechts
14	=	Wertzuweisung	rechts
	+= -= *= /= %= &= ^= = <<= >>=	kombinierter Zuweisungsopera- tor	rechts
15	,	Komma-Operator	links

[&]quot;C als erste Programmiersprache (4.Auflage)" S.552