

Sens d'évolution d'un système chimique

Déplacement, rupture d'équilibre et transformation totale

Guillaume SAGET, Professeur de Sciences Physiques au Lycée Champollion

Introduction

Ce chapitre est consacré à l'évolution spontanée d'un système chimique ; moult questions se posent alors : l'état d'équilibre chimique est-il toujours atteint lorsque l'évolution cesse ? Qu'appelle-t-on une transformation totale ? Comment reconnaître si une variable intensive est ou non un paramètre d'influence (appelé facteur d'équilibre) d'un équilibre chimique ? Quelles sont les lois de modération ? Afin de répondre à ces questions, nous serons amenés à recenser les variables intensives pertinentes de description du système à l'équilibre pour en déduire la variance ou le nombre de degrés de liberté de celui-ci.

I. Affinité chimique, enthalpie libre de réaction et sens d'évolution (spontanée) d'un système chimique

I. 1) Hypothèses de travail

Soit un système de N constituants siège d'une transformation chimique modélisée par l'équation de réaction $\sum_i \nu_i B_i = 0$ (ν_i le nombre stœchiométrique algébrique). La transformation chimique est monobare, monotherme, isobare, isotherme.

I. 2) Rappels

I. 2) a) Enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$

Ø,

Pour $G(T, P, n_1, ..., n_N)$:

$$dG = \underbrace{\frac{\partial G}{\partial T}}_{-S} dT + \underbrace{\frac{\partial G}{\partial P}}_{V} dP + \sum_{i=1}^{N} \underbrace{\frac{\partial G}{\partial n_i}}_{\mu_i} \Big)_{T,P,n_i \neq n_j} dn_i$$

Via un zepto-tableau d'avancement, $n_i(t) = n_i(t=0) + \nu_i \xi$. Durant dt, $n_i(t)$ a varié de façon élémentaire de $\mathrm{d} n_i = \nu_i \, \mathrm{d} \xi$. Donc :

$$dG = -S dT + V dP + \sum_{i=1}^{N} \nu_i \frac{\partial G}{\partial n_i} \Big|_{T,P,n_i \neq n_j} d\xi$$

On en déduit donc :

Quatrième identité fondamentale de la thermochimie

$$dG = V dP - S dT + \sum_{i} \nu_{i} \mu_{i} d\xi$$
 (1)

Avec $G(T, P, \xi)$:

$$dG = \frac{\partial G}{\partial T} dT + \frac{\partial G}{\partial P} dP + \underbrace{\frac{\partial G}{\partial \xi}}_{\Delta_{\mathbf{r}}G} d\xi$$

Pour une transformation isobare (dP = 0) et isotherme (dT = 0),

$$dG = \Delta_{\rm r}G \times d\xi \tag{2}$$

I. 3) Enthalpie libre standard de réaction $\Delta_{\rm r}G^{\circ}$

C'est la valeur de l'enthalpie libre de réaction lorsque tous les constituants sont dans leur état standard. Elle ne dépend que de la température T:

$$\Delta_{\mathbf{r}}G^{\circ}(T) = \sum_{i} \nu_{i} \mu_{i}^{\circ}(T)$$

∠ Démonstration

Pour une transformation isobare (dP = 0) et isotherme (dT = 0), on a :

$$dG \stackrel{(1)}{=} \sum_{i} \nu_i d\xi \stackrel{(2)}{=} \Delta_{\mathbf{r}} G d\xi$$

$$\xrightarrow{\underline{\mathrm{d}}\xi \neq 0} \Delta_{\mathrm{r}} G = \sum_{i} \nu_{i} \mu_{i} \tag{3}$$

Lorsque tous les constituants sont dans leur état standard, on a :

$$\Delta_{\mathbf{r}}G^{\circ}(T) = \sum_{i} \nu_{i} \mu_{i}^{\circ}(T)$$

I. 4) Enthalpie libre, affinité chimique et sens d'évolution

I. 4) a) Critère de l'évolution spontanée

Rappel

Z

Le critère de l'évolution spontanée prédit que \mathcal{A} d $\xi > 0$.

Conséquences.

- Si $\mathcal{A} > 0 \iff \Delta_{\mathrm{r}}G < 0$. Puisque $\mathcal{A} \, \mathrm{d}\xi > 0$, $\mathrm{d}\xi > 0 \implies \xi \nearrow \mathrm{donc}$ le système chimique évolue dans le sens direct.
- Si $\mathcal{A} < 0 \iff \Delta_{\rm r}G > 0$. Puisque $\mathcal{A} \, \mathrm{d}\xi > 0$, $\mathrm{d}\xi < 0 \implies \xi \searrow$ donc le système chimique évolue dans le sens indirect.

I. 4) b) Condition d'équilibre chimique

Le système est à l'équilibre chimique si et seulement si $\Delta_{\rm r}G=0$.

II. Utilisation de l'enthalpie libre de réaction et de l'affinité chimique

II. 1) Calcul de l'enthalpie libre de réaction et de l'affinité à partir des potentiels chimiques ou des activités

$$\Delta_{\mathbf{r}}G = \sum_{i} \nu_{i} \mu_{i}$$

II. 2) Définition du quotient de réaction Q_r

D'après le cours C2, on a vu qu'on peut toujours marquer :

$$\mu_i = \mu_i^{\circ} + RT \ln(a_i)$$

Il vient:

$$\Delta_{\mathbf{r}}G = \mu_i \nu_i \mu_i^{\circ} + RT \sum \nu_i \ln(a_i)$$
$$= \Delta_{\mathbf{r}}G^{\circ}(T) + RT \ln \left[\prod_{i=1}^{N} a_i^{\nu_i} \right]$$

On pose donc $Q_r = \prod_{i=1}^N a_i^{\nu_i}$ le quotient de réaction du système siège d'une transformation chimique.

Par définition de la constante d'équilibre $K^{\circ}(T)$:

$$\Delta_{\rm r} G^{\circ}(T) + RT \ln \left(K^{\circ}(T) \right) = 0 \implies \Delta_{\rm r} G = -RT \ln K^{\circ} + RT \ln Q_r$$

Et finalement,

$$\Delta_{\rm r}G = RT \ln \left(\frac{Q_r}{K^{\circ}}\right) \tag{4}$$

II. 3) Equilibre chimique : loi d'action des masses (relation de Guldberg et Waage)

D'après (4), à l'équilibre chimique,

$$\Delta_r G = 0 \iff K^{\circ}(T) = Q_{r,eq}$$

Loi d'action des masses


$$Q_{r,\text{eq.}} = \prod_{i=1}^{N} a_i^{\nu_i} = K^{\circ}(T)$$

II. 4) Déduction du sens de l'évolution spontanée par détermination du signe de l'enthalpie libre de réaction à partir de la comparaison de K° et Q_r


D'après (4),

• Si la réaction évolue spontanément dans le sens direct, $\mathcal{A} > 0 \iff \Delta_{\mathbf{r}} G < 0 \iff Q_{\mathbf{r}} < K^{\circ}$.

¹En vrai, NON!



• Si la réaction évolue spontanément dans le sens indirect, $\mathcal{A} < 0 \iff \Delta_{\rm r} G > 0 \iff Q_r > K^{\circ}$.



III. Système en fin d'évolution

III. 1) Rappels de C2 : variance ou nombre de degrés de liberté d'un système physicochimique

III. 1) a) Définition

La variance ou nombre de degrés de liberté d'un système physico-chimique est le nombre de paramètres intensifs indépendants que l'expérimentateur peut faire varier simultanément sans entraîner la rupture de l'équilibre chimique (Cf paragraphe suivant pour la définition de la rupture d'équilibre).

Nota Bene. Il existe deux types de paramètres intensifs descriptifs du système :

- \bullet les paramètres intensifs « physiques » T (température du système) et P (pression totale du système) ;
- les paramètres intensifs de composition de phase décrits par les fractions molaires $x_i = \frac{n_i}{n}$ ou des pressions partielles p_i s'il s'agit de constituants gazeux.

III. 1) b) Règle des phases de Gibbs

Règle des phases de Gibbs (admise)

La variance v se calcule comme suit :

$$v = 2 + n - \varphi - q - r$$

Avec:

- « 2 » pour les variables intensives 2 T et P;
- n (ou noté c) est le nombre de constituants physico-chimiques ;
- φ le nombre de phases ;
- \bullet q le nombre de relations supplémentaires imposées par l'expérimentateur ou issues de la stœchiométrie ;
- r le nombre d'équilibres chimiques indépendants.

III. 2) État d'un système en fin d'évolution (État final: EF)

III. 2) a) Position du problème

Lorsque l'évolution d'un système physico-chimique cesse, l'état final est atteint. Les équilibres mécanique et thermique sont atteints lors d'une transformation chimique monobare, monotherme ou isobare, isotherme. Qu'en est-il de l'équilibre chimique ? Réponse : L'état final n'est pas nécessairement un état d'équilibre chimique.

 $^{^{2}}$ À nuancer dans le paragraphe V.

III. 2) b) Critère d'atteinte de l'équilibre chimique à l'état final

Critère

L'état final (acronyme EF) correspond à un équilibre chimique (acronyme EQ) si et seulement si il y a coexistence dans le milieu réactionnel de tous les constituants intervenant dans l'équation de réaction.



Conséquence

À l'état final (EF), on a dG = 0. D'après (2), on a donc $\Delta_r G \times d\xi = 0$.

- Si $\Delta_{\rm r}G=0$, on atteint l'équilibre chimique, l'évolution cesse donc $\xi=\xi_{\rm eq.}={\rm cste.}$ (EF = EI)
- Si $d\xi = 0$, alors $\xi = \xi_f$. L'évolution cesse mais $\Delta_r G(\xi = \xi_f) \neq 0$ donc l'équilibre chimique n'est pas atteint. On parle de **rupture d'équilibre**.

III. 2) c) Définition : réaction totale ou complète

Une réaction est dite totale ou complète ou quantitative si l'espèce limitante (réactif limitant si la réaction a lieu dans le sens direct ou produit limitant si la réaction a lieu dans le sens inverse) a disparu.

III. 2) d) Rupture d'équilibre

On parle de rupture d'équilibre lorsque la réaction cesse sans qu'un état d'équilibre chimique soit instauré. Fort des définitions précédentes, une **réaction totale** correspond nécessairement à une **rupture d'équilibre** et réciproquement.

III. 3) Des exemples de systèmes physico-chimique

III. 3) a) Position du problème

Deux situations sont envisageables : système homogène ou système hétérogène.



- Système homogène : tous les constituants sont dans une même phase (par exemple en phase acqueuse).
- Système hétérogène: il existe plusieurs phases mises en jeu dans le mélange réactionnel.

NB: Cinq solides (non-almagamés) représentent cinq phases différentes.

III. 3) b) Système homogène

Un système homogène est un système mettant une seule phase (mélange de gaz : une seule phase gazeuse, des constituants en solution aqueuse (une phase aqueuse) ou encore un mélange de liquides miscibles : une seule phase liquide).

En phase homogène (gazeuse, aqueuse ou liquide), toutes les espèces (réactifs et produits) sont présentes à l'état final. Comme l'état d'équilibre chimique correspond à l'existence dans le milieu réactionnel de tous les constituants intervenant dans l'équation de réaction (même si certains constituants sont en quantité infime), l'état final est un état d'équilibre chimique. Il n'y a pas de rupture d'équilibre à envisager.

Remarque

Lorsque l'espèce limitante (réactif limitant ou produit limitant) est en quantité infinitésimale à l'état d'équilibre, on considère la réaction comme « totale » lors de l'écriture du tableau d'avancement mais elle ne **l'est rigoureusement pas** (car, répétons-le, tous les constituants sont présents). On devrait parler de réaction « quasi-totale ».

III. 3) c) Système hétérogène

Un système hétérogène est un système mettant en jeu une ou plusieurs phases condensées pures.

Certaines espèces (réactifs et produits) peuvent disparaître à l'état final. Le calcul de la variance ou de la variance réduite (Cf. TD C3) du système physico-chimique peut s'avérer utile pour savoir si une rupture d'équilibre est envisageable. Une rupture d'équilibre peut se produire pour les systèmes monovariants (v = 1) ou invariants (v = 0).

Exemple : Considérons la réaction ne mettant en jeu que des phases condensées pures (liquides non miscibles, solides) avec l'introduction de toutes les espèces (réactifs et produits).

L

Exemple : système hétérogène fermé de N constituants qui forment chacun une phase condensée pure.

A priori, la règle des phases de Gibbs donne :

$$v = 2 + n - \varphi - r - q \stackrel{\text{(AN)}}{=} 2 + N - N - 1 - 0 = 1$$

En réalité, si la pression a une influence sur le mélange réactionnel, alors $\sum_i \nu_{i,\text{gaz}} \neq 0$ et réciproquement. Dans ce cas, on dit que la pression est un facteur d'équilibre.

Pour notre exemple, chaque constituant forme une phase condensée pure donc $\sum_i \nu_{i,gaz} = 0$. Ainsi, P n'est pas un paramètre d'équilibre.

Ainsi, la règle des phases devient :

$$v = 1 + n - \varphi - r - q \stackrel{\text{(AN)}}{=} 1 + N - N - 1 - 0 = 0$$

Le système est invariant.

Travaillons à une température T. On a $K^{\circ}(T) = e^{\frac{-\Delta_r G^{\circ}}{RT}}$. Calculons le quotient de réaction. À l'EI, tous les constituants ont été introduits d'où pour tout $i \in \{1, \ldots, N\}$, $a_i = 1$. Et finalement,

$$Q_{r,\mathrm{EI}} = \prod_{i=1}^{N} a_i^{\nu_i} = 1$$

Il y a trois cas à traiter:

• Si $Q_{r,\text{EI}} = 1 < K^{\circ}(T)$: on sait d'après le critère de l'évolution spontanée que la réaction évolue spontanément dans le sens direct. Lors de la réaction, les réactifs s'épuisent. Tant que tous les constituants sont présents, leur activité vaut 1 et le quotient de réaction vaut $Q_r = Q_{r,\text{EI}} = 1$. Il existe une date t_f à laquelle le réactif limitant disparaît mettant fin à la réaction chimique : l'évolution cesse ; l'activité du réactif limitant vaut désormais 0.

$$Q_r(t) \xrightarrow[t \to t_f]{} +\infty \neq K^{\circ}(T)$$

Donc $EF \neq EI$: on a une rupture d'équilibre.

Si K°(T) < Q_{r,EI} = 1 : on sait d'après le critère de l'évolution spontanée que la réaction évolue spontanément dans le sens inverse jusqu'à épuisement du produit limitant.
Il existe une date t_f à laquelle le produit limitant disparaît du mélange réactionnel. À cette date, son activité est nulle.

$$Q_r(t=t_f) = Q_{r,EF} = 0 \neq K^{\circ}(T)$$

Donc EF = EI.

• Si $K^{\circ}(T) = Q_{r,\text{EI}} = 1$: on travaille à la température $T = T_0$ pour laquelle $\Delta_r G^{\circ}(T_0) = 0 \iff K^{\circ}(T_0) = 1$. (T_0 est appelée température d'inversion)

Ici, $Q_{r,\text{EI}} = 1 = K^{\circ}(T_0) = 1$. Le système est à l'équilibre chimique ($\mathcal{A} = 0$). Il n'y a pas d'évolution macroscopique.

En conclusion (pour cet exemple):

- Si $Q_r = 1 < K^{\circ}(T)$: à la température T, le système évolue dans le sens direct jusqu'à l'épuisement du réactif limitant. L'état final n'est pas un état d'équilibre chimique. La réaction est totale.
- Si $K^{\circ}(T) < Q_r = 1$: à la température T, le système évolue dans le sens inverse jusqu'à l'épuisement du « réactif limitant » (c'est l'un des produits de la réaction). L'état final n'est pas un état d'équilibre chimique. La réaction est totale.
- Si $K^{\circ}(T_0) = Q_r = 1$: le système est à l'**équilibre chimique** et c'est seulement à cette température T_0 qu'il y a coexistence des phases condensées. La réaction n'est donc pas totale. A cette température T_0 , appelée température d'inversion, $\Delta_r G^{\circ}(T_0) = 0$.

Remarque

Notons qu'une réaction peut être totale même avec $K^{\circ}(T_0) \approx 1$ (Cf. exemple précédent) !!!

En résumé:

Le problème est de savoir si tous les constituants sont présents ou non à la fin de l'évolution du système.

- Si c'est le cas, l'EF est un état d'équilibre chimique à la température $T_0: Q_{r,eq.} = K^{\circ}(T_0)$.
- Si une phase condensée a disparu, l'équilibre chimique ne peut être atteint $(Q_r = 0 \text{ voire non défini}^3)$: il y a rupture d'équilibre et l'état final n'est pas un état d'équilibre chimique. À cette température T_0 , la réaction est alors **totale ou quantitative**.

IV. Rappels et cadre de travail

IV. 1) Déplacement ou rupture de l'équilibre chimique conduisant à une transformation totale

L'état du système à l'équilibre chimique est parfaitement déterminé et on envisage une perturbation modérée de ce système.

La perturbation peut provenir de la modification d'un paramètre physique (pression ou température) ou d'un paramètre de composition du système (ajout d'un constituant inerte⁴ ou actif).

Pour réaliser cette étude, on considère le nouvel état du système après perturbation et on analyse, pour le système bloqué (avant toute réaction chimique donc) les valeurs relatives du quotient de réaction Q'_r et de la constante d'équilibre $K^{\circ}(T)$ après la perturbation afin de prévoir le sens d'évolution.

À la suite de la perturbation, le système pourra évoluer vers un nouvel d'équilibre chimique. Tous les constituants du système demeurent présents dans le milieu après son évolution. C'est le cas des systèmes homogènes ou des systèmes hétérogènes dont le nombre de degrés de liberté (ou variance) est supérieure ou égal à deux.

Mais l'évolution du système chimique peut aussi conduire, comme on le verra dans le TD C3 dans l'exercice de la dissociation du calcaire (le nombre de degrés de liberté vaut un pour ce système) à une rupture d'équilibre chimique (avec disparition d'un constituant formant une phase pure condensée) conduisant au **caractère total** de la transformation mise en jeu.

IV. 2) Lois de modération

Dans la plupart des cas, le système obéit à la *loi de modération* : son évolution tend à s'opposer à la perturbation qui l'a engendré, c'est-à-dire à en modérer les effets (lois de modération de Vant'Hoff, de Le Châtelier, ...).

³On peut calculer $Q_{r,EF}$ lorsqu'il reste encore un « grain » d'espèce limitante de façon à ce que le calcul de l'affinité chimique ou de l'enthalpie libre de réaction à l'EF soit possible (Cf. exercice n°10 du TD C3).

⁴Un constituant est dit inerte si ce n'est pas un des constituants participant à la transformation chimique. Dans le cas contraire, il est dit actif. Cette étude réalisée dans les anciens programmes n'est désormais plus au programme de MP... mais réintroduite dans notre cours millésimé 2019-2020 (du fait de la frénésie des banques de concours à faire tout azimut des entorses au programme... Rappelez-vous : il n'y a plus de programme en MP!)

V. Modification d'un paramètre physique du système

V. 1) Modification de la température du système

V. 1) a) Position du problème

Soit un système chimique initialement à l'équilibre chimique. On travaille à $T_0=298\,\mathrm{K}$. On envisage une modification modérée de la température, à pression et composition constantes. À T_0 ,

$$K^{\circ}(T_0) = e^{\frac{-\Delta_{\mathbf{r}}G^{\circ}(T_0)}{RT_0}}$$

V. 1) b) Loi de Van't Hoff

Loi de Van't Hoff

Une élévation modérée de température à pression constante et composition constantes entraı̂ne une évolution du système dans le sens endothermique de la réaction.



<u>^</u>

Il faut que la température $T=T_0$ soit un paramètre d'équilibre, i.e. $\Delta_{\rm r} H^{\circ}(T=T_0) \neq 0$. En effet, si $\Delta_{\rm r} H^{\circ}(T=T_0)=0$, la réaction est athermique et T n'est pas un paramètre d'équilibre.

Démonstration à partir de :
$$\frac{\mathrm{d}(\ln K^{\circ})}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta_{\mathrm{r}}H^{\circ}}{RT^{2}}.$$

Augmentons la température du système : $T \nearrow \Longrightarrow dT > 0$. On passe de T_0 à $T_0 + dT$. D'après la relation de Van't Hoff :

$$d(\ln K^{\circ}) = \frac{\Delta_{r} H^{\circ}(T_{0} + dT)}{R(T_{0} + dT)^{2}} dT$$

$$\approx \frac{\Delta_{r} H^{\circ}}{RT_{0}^{2}} \underbrace{dT}_{>0}$$

Il y a maintenant trois cas à étudier :

• Premier cas : la réaction est endothermique (dans le sens direct) On a ainsi $\Delta_{\mathbf{r}} H^{\circ}(T_0) > 0$ et donc :

$$d(\ln K^{\circ}) = \frac{\Delta_{\mathbf{r}} H^{\circ}}{R T_0^2} dT > 0$$

Donc $\ln K^{\circ} \nearrow \text{lorsque } T \nearrow \text{et ainsi } K^{\circ} \nearrow \text{lorsque } T \nearrow.$ Effet de la perturbation induite par l'augmentation de T: nouvel état initial.

- Avant perturbation : EQ. $Q_{r,eq.} = K^{\circ}(T_0)$.
- Perturbation appliquée : EI'. $Q'_{r,eq.} = Q'_{r,EI} < K^{\circ}(T_0 + dT)$.

Le système évolue spontanément dans le sens direct i.e. le sens endothermique

$$Q'_{r,\text{EI}}$$
 $K^{\circ}(T_0 + dT)$ Q_r

• Second cas : la réaction est exothermique dans le sens direct (ou endothermique dans le sens inverse)

On a ainsi $\Delta_r H^{\circ}(T_0) < 0$ et donc :

$$d(\ln K^{\circ}) = \frac{\Delta_{\mathbf{r}} H^{\circ}}{R T_0^2} dT < 0$$

Donc $\ln K^{\circ} \setminus \text{lorsque } T \nearrow \text{ et ainsi } K^{\circ} \setminus \text{lorsque } T \nearrow.$ Effet de la perturbation induite par l'augmentation de T: nouvel état initial.

- Avant perturbation : EQ. $Q_{r,eq.} = K^{\circ}(T_0)$.
- Perturbation appliquée : EI'. $K^{\circ}(T_0 + dT) < Q'_{r,eq} = Q'_{r,EI}$.

Le système évolue spontanément dans le sens inverse i.e. le sens endothermique

$$K^{\circ}(T_0 + dT)$$
 $Q'_{r,EI}$ Q_r

• Troisième cas : la réaction est athermique

On a ainsi $\Delta_r H^{\circ}(T_0) = 0$ et donc la température n'est pas un facteur d'équilibre lors d'une augmentation modérée de la température T. Finalement, la température n'a pas d'impact sur un éventuel déplacement de l'équilibre.

La loi de Van't Hoff est démontrée.

Conséquence

Pour une transformation endothermique (respectivement exothermique), l'équilibre chimique sera favorable aux produits à haute température (respectivement à basse température).

V. 2) Modification de la pression du système

V. 2) a) Position du problème

Soit un système chimique initialement à l'équilibre chimique. On envisage une modification de la pression, à température et composition constantes.

V. 2) b) Équilibre en phase condensée

Tant que l'on peut négliger l'influence de la pression sur le potentiel chimique en phase condensée, le quotient de réaction ne dépend pas de la pression : la pression est sans influence sur l'équilibre chimique ; on dit que la pression n'est pas un facteur d'équilibre.

Le nombre de degrés de liberté « physiques » intervenant dans le calcul de la variance (ou nombre de degrés de liberté du système physico-chimique) via la règle des phases n'est plus égal à 2 (T, P) mais à 1 (T).

Question

Pour une réaction chimique athermique, où tous les constituants sont en phase condensée, que vaut le nombre de degrés de liberté « physiques » du système ?

Puisque T n'est pas un facteur d'équilibre et que P non plus $(\sum_i \nu_{i,\text{gaz}} = 0)$, la règle des phases devient :

$$v = 0 + n - \varphi - q - r$$
The

V. 2) c) Système homogène ou hétérogène gazeux

i) Position du problème

Soit un système hétérogène contenant des constituants gazeux.

ii) Loi de le Châtelier

Loi de le Châtelier

Une élévation modérée de pression à température constante et composition constantes entraîne une évolution du système dans le sens d'une diminution du nombre total de moles gazeuses du milieu.



Démonstration dans le cas où il existe une seule phase gazeuse

À l'équilibre chimique :


$$Q_{r,\text{eq.}} = \prod_{i} a_{i,\text{eq.}}^{\nu_{i,\text{gaz}}} = K^{\circ}(T_0)$$

On applique une perturbation : en augmentant la pression, on a donc dP > 0 et donc Q_r est impacté.

$$\begin{split} Q_i &= \prod_i a_i^{\nu_{i,\text{gaz}}} = \prod_i \left(\frac{p_i}{P^\circ}\right)^{\nu_{i,\text{gaz}}} = \prod_i \left(\frac{x_i P}{P^\circ}\right)^{\nu_{i,\text{gaz}}} = \prod_i \left[\left(\frac{x_i}{P^\circ}\right)^{\nu_{i,\text{gaz}}} \times P^{\nu_{i,\text{gaz}}}\right] \\ &= \left[\prod_{i=1}^N \left(\frac{x_i}{P^\circ}\right)^{\nu_{i,\text{gaz}}}\right] \times P^{\sum_i \nu_{i,\text{gaz}}} = \text{cste} \times P^{\Delta_r \nu_{\text{gaz}}} \\ \Longrightarrow & \ln Q_r = \ln(\text{cste}) + \Delta_r \nu_{\text{gaz}} \ln(P) \\ \Longrightarrow & \frac{\mathrm{d}Q_r}{Q_r} = \Delta_r \nu_{\text{gaz}} \frac{\mathrm{d}P}{P} \end{split}$$


En rappelant que dP > 0 et $Q_r > 0$, on étudie les trois cas suivants :

• Premier cas : $\Delta_r \nu_{\mathbf{gaz}} > 0$ On a donc $dQ_r > 0$ et donc $Q_r \nearrow$ lorsque $P \nearrow$. Nouvel état initial : $Q'_{r,\mathrm{EI}}$.



D'après le critère de l'évolution spontanée, le système évolue spontanément dans le sens inverse, i.e. dans le sens où la phase gazeuse s'appauvrit.

• Second cas : $\Delta_r \nu_{\mathbf{gaz}} < 0$ On a donc $dQ_r < 0$ et donc $Q_r \setminus \text{lorsque } P \nearrow$. Nouvel état initial : $Q'_{r,\text{EI}}$.



D'après le critère de l'évolution spontanée $(Q'_{r,\mathrm{EI}} < K^{\circ}(T_0))$, le système évolue spontanément dans le sens direct, i.e. dans le sens où $\Delta_{\mathrm{r}}\nu_{\mathrm{gaz}} < 0$ i.e. dans le sens d'une diminution du nombre total de moles gazeuses.

• Troisième cas : $\Delta_r \nu_{\mathbf{gaz}} = 0$ On a donc $dQ_r = 0$ et donc Q_r n'est pas affecté par l'augmentation de P. Ainsi, P n'est pas un facteur d'équilibre : il est sans influence sur un éventuel déplacement d'équilibre.

La loi de le Châtelier est démontrée.

Conséquence

Pour une transformation au cours de laquelle il y a diminution (respectivement augmentation) de la quantité de matière gazeuse, l'équilibre chimique sera favorable aux produits à haute pression (respectivement à basse pression).

VI. Modification des paramètres de phase : ajout d'un constituant gazeux sur un équilibre

VI. 1) Définitions : constituants inerte (ou inactif) et actif

Un constituant est dit inerte si ce n'est pas un des constituants participant à la transformation chimique. Dans le cas contraire, il est dit actif.

VI. 2) Ajout d'un constituant gazeux inerte

VI. 2) a) Ajout isotherme et isochore

L'introduction isotherme et isochore d'un constituant gazeux inerte ne provoque aucun déplacement d'équilibre.

L

Démonstration

Le système est à léquilibre avant l'introduction du constituant gazeux donc $Q_{r,eq.} = K^{\circ}(T)$.

On ajoute un constituant inerte A gazeux à T, V fixés.

Si tous les constituants du mélange réactionnel sont gazeux, la réaction est d'équation chimique suivante : $\sum_i \nu_i B_i = 0$.

La quantité de matière totale est $n_A + \sum_i n_i$ donc n n'est pas constant et on va chercher à exprimer Q_r indépendamment de n.

Ainsi, après introduction de A, le quotient de réaction est le suivant :

$$Q_r = \prod_{i=1}^{N} a_i^{\nu_i} = \prod_{i=1}^{N} \left(\frac{p_i}{P^{\circ}}\right)^{\nu_i}$$

Or, on a d'après la loi de Dalton (valable pour les gaz parfaits) : $p_i = x_i P = \frac{n_i}{n} P$. Ainsi,

$$Q_r = \prod_{i=1}^N \left(\frac{n_i P}{n P^{\circ}}\right)^{\nu_i}$$

Sauf que cette expression dépend de n ce qui est contraire à ce que l'on veut.

On travaille à T et V fixés et d'après la loi des Gaz Parfaits : $PV = nRT \implies P = \frac{nRT}{V}$. Au final,

$$Q_r = \prod_{i=1}^{N} \left(\frac{n_i RT}{P \circ V} \right)^{\nu_i}$$

L'ajout d'un constituant inerte gazeux à T,V fixés est sans effet dur le système qui demeure à l'équilibre. CQFD.

VI. 2) b) Ajout isotherme et isobare

L'introduction isotherme et isobare d'un constituant gazeux inerte dans un système siège d'un équilibre chimique entraîne un déplacement de cet équilibre dans le sens d'une augmentation de la quantité de matière gazeuse.



Démonstration où tous les constituants sont gazeux Le système est à léquilibre avant l'introduction du constituant gazeux donc $Q_{r,eq.} = K^{\circ}(T)$.

On ajoute un constituant inerte A gazeux à T, V fixés.

Initialement, d'après la Loi d'Action des Masses (LAM) :

$$Q_r = \prod_{i=1}^{N} a_i^{\nu_i} = \prod_{i=1}^{N} \left(\frac{x_i P}{P^{\circ}} \right)^{\nu_i} = \prod_{i=1}^{N} \left(\frac{n_i P}{n P^{\circ}} \right)^{\nu_i}$$

Ici, les n_i , P sont fixés donc on cherche à tout exprimer en fonction d'eux :

$$Q_r = \prod_{i=1}^N \left(\frac{n_i P}{P^{\circ}}\right)^{\nu_i} \times \frac{1}{n^{\nu_i}} = \frac{1}{n^{\sum_i \nu_i}} \times \prod_{i=1}^N \left(\frac{n_i P}{P^{\circ}}\right)^{\nu_i}$$

Or ici, $\sum_{i} \nu_{i} = \Delta_{\rm r} \nu_{\rm gaz}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} Q_r &= \text{cste} \times \frac{1}{n^{\Delta_r \nu_{\text{gaz}}}} \\ \Longrightarrow & \ln Q_r = \ln(\text{cste}) - \ln(n^{\Delta_r \nu_{\text{gaz}}}) = \ln(\text{cste}) - \Delta_r \nu_{\text{gaz}} \ln(n) \\ \Longrightarrow & \frac{dQ_r}{Q_r} = -\Delta_r \nu_{\text{gaz}} \times \frac{dn}{n} \end{aligned}$$

Or l'ajout d'un constituant gazeux provoque une augmentation de n i.e. dn > 0. On rappelle que $Q_r > 0$ et ainsi, on discerne les trois cas suivants :

• Premier cas : $\Delta_r \nu_{\mathbf{gaz}} > 0$ On a donc $\frac{\mathrm{d}Q_r}{Q_r} < 0$ et donc $\mathrm{d}Q_r < 0$ d'où $Q_r \searrow$. Initialement :

$$K^{\circ}(T_0) = Q_{r,\text{eq.}}$$
 Q_r

Après perturbation :

En vertu du critère de l'évolution spontanée, le système évolue spontanément dans le sens direct, i.e. dans le sens d'une augmentation d'un nombre de moles gazeuses.


Exemple :
$$2 C_{(gr)} + O_{2(g)} = 2 CO_{(g)}$$
. On a $\Delta_r \nu_{gaz} = -1 + 2 = +1 > 0$.

• Second cas : $\Delta_r \nu_{\mathbf{gaz}} < 0$

On a donc $\frac{dQ_r}{Q_r} > 0$ et donc $dQ_r > 0$ d'où $Q_r \nearrow$. Initialement

$$K^{\circ}(T_0) = Q_{r,\text{eq.}}$$
 Q_r

Après perturbation :



En vertu du critère de l'évolution spontanée, le système évolue spontanément dans le sens inverse, i.e. dans le sens d'une augmentation d'un nombre de moles gazeuses.

Exemple: $2 CO_{(g)} = 2 C_{(gr)} + O_{2(g)}$. On a $\Delta_r \nu_{gaz} = -2 + 1 = -1 < 0$.

 \bullet Troisième cas : $\Delta_r \nu_{\mathbf{gaz}} = 0$

On a $Q \neq 0$ donc $dQ_r = 0$.

Donc l'ajout d'un constituant est sans effet sur le système qui demeure à l'équilibre.

Exemple: $C_{(gr)} + O_{2(g)} = CO_{2(g)}$. On a $\Delta_r \nu_{gaz} = -1 + 1 = 0$.

CQDF.

L

VI. 3) Ajout d'un constituant gazeux actif

VI. 3) a) Ajout isotherme et isochore

L'introduction isotherme et isochore d'un constituant actif dans un système siège d'un équilibre chimique tend à déplacer cet équilibre dans le sens de la consommation de ce constituant.

Démonstration avec tous les constituants gazeux

Initialement, d'après la Loi d'Action des Masses (LAM) :

$$Q_r = \prod_{i=1}^{N} a_i^{\nu_i} = \prod_{i=1}^{N} \left(\frac{x_i P}{P^{\circ}} \right)^{\nu_i} = \prod_{i=1}^{N} \left(\frac{n_i P}{n P^{\circ}} \right)^{\nu_i} = \prod_{i=1}^{N} \left(\frac{n_i RT}{P^{\circ} V} \right)^{\nu_i}$$

On ajoute un constituant actif noté B_j (de quantité de matière n_j) à T,V fixés. Ainsi,

$$Q_r = \left[\prod_{i=1}^N \left(\frac{n_i RT}{P^{\circ} V} \right)^{\nu_i} \right] \left(\frac{n_j RT}{P^{\circ} V} \right)^{\nu_j}$$

$$= \underbrace{\operatorname{cste}} \times \left(\frac{RT}{P^{\circ} V} \right)^{\nu_j} \times n_j^{\nu_j}$$

$$\implies \ln(Q_r) = \ln(\operatorname{cste}) + \nu_j \ln(n_j)$$

$$\implies \frac{\mathrm{d}Q_r}{Q_r} = \nu_j \frac{\mathrm{d}n_j}{n_j}$$

Puisqu'on ajoute B_j , on a donc $dn_j > 0$. De plus $Q_r > 0$ donc on discerne ainsi deux cas :

• Premier cas: B_j est produit $(\nu_j > 0)$ On a $dQ_r > 0$ donc $Q_r \nearrow$.

Initialement:

$$K^{\circ}(T_0) = Q_{r,\text{eq.}}$$
 Q_r

Après perturbation:

évolution spontanée dans le sens inverse
$$\xrightarrow{K^{\circ}(T_0)} Q_r' \xrightarrow{Q_r'} Q_r$$


En vertu du critère de l'évolution spontanée, le système évolue spontanément dans le sens inverse, i.e. dans le sens où B_j est consommé.

• Second cas : B_j est réactif $(\nu_j < 0)$ On a $dQ_r < 0$ donc $Q_r \searrow$.

Initialement:

$$K^{\circ}(T_0) = Q_{r,\text{eq.}}$$
 Q_r

Après perturbation:



En vertu du critère de l'évolution spontanée, le système évolue spontanément dans le sens direct, i.e. dans le sens où B_j est consommé.

 ${\rm CQFD}.$

VI. 3) b) Ajout isotherme et isobare

L'introduction isotherme et isobare d'un constituant actif dans un système siège d'un équilibre chimique provoque une évolution du système qui dépend de la stoechiométrie de la réaction et de la nature (réactif ou produit) du constituant ajouté, et de l'état du système avant la perturbation.

Il est nécessaire à chaque fois d'étudier le signe de dA (variation élémentaire de l'affinité chimique) ou de dQ_r .