## Web SDK 下载和集成说明

1. brtc 的 API 位于 baidu.rtc.sdk.js 中,详细的接口说明如下:

```
/**
 启动 BRTC SDK
 @param server 百度的 RTC 服务器, 使用默认值即可。
 @param appid 百度 派发的数字 ID, 开发者的唯一标识
 @param token app server 派发的 token 字符串, 用来校验对应 signal 通信的合法性
 @return void
 @discussion 启动 SDK 时使用。
 */
 BRTC_Start()
参数详解:
{
server: "wss://rtc.exp.bcelive.com:8989/janus", //RTC Server URL
appid: "appID32581fcfe2c9c3011d5", //AppID
token: "tokenae5432581fcfe2c9c3011d515507391219c0629530000000000", //token
string.
roomname: "8889", //roomname
userid: "100" + Math. floor(Math. random() * 1000000). toString(), //user ID
displayname: "brtc webclient", //display name
remotevideoviewid: "therevideo", //for display remote video
localvideoviewid: "herevideo", //for display local video
showvideobps: false, //turn off display video bps, default is ON.
aspublisher: true, //as publisher
usingdatachannel: true, // Datachannel.
usingvideo: true, //using Video, default is true.
usingaudio: true, //using Audio , default is true.
sharescreen: false, //ShareScreen
videodeviceid: defaultDeviceID, //selected VideoDevice, value from DeviceID
API, default is default camera
```

```
rtmpserver: "rtmp://server/stream", //RTMP server URL
rtmpmix: false, //RTMP mixing
recording: false, //Recording stream
showspinner: true, //show loading, default is true
                       //Auto SubscribeVideo, default is true
autosubscribe: true,
autopublish: true, //Auto Publish, SelfVideo, default is
                                                              true
remotevideoon: function(idx) { //remote video streaming on.
           console.log("remotevideoon, index:"+ idx);
},
remotevideooff: function(idx) { //remote video streaming off.
        console.log("remotevideooff, index:"+ idx);
},
remotevideocoming: function(id, display) { //user online event.
        console. log("remotevideocoming, feedid:"+ id + ":" + display);
},
remotevideoleaving: function(id) {
                                                       //user leaving event.
          console.log("remotevideoleaving, feedid:"+ id);
},
remotedata: function(data, label) { //DataChannel' data callback.
        console.log("got remote data:"+ data);
},
success: function() {
localvideopublishing: function() {
localvideopublished ok: function() {
error: function(error) {
destroyed: function(error) {
},
 停止 BRTC
```

```
@return NA
@discussion 停止 BRTC
*/
BRTC_Stop()
/**
获得 SDK 的版本号
@return 返回值位 BRTC SDK 的版本号
@discussion 获得 SDK 的版本号信息
*/
BRTC_Version();
/**
发送文本数据
@param data 是自定义的文本数据
@discussion 发送文本数据
*/
BRTC_SendData(data)
/**
获得视频设备列表
@param 回调对象
@return 通过回调返回视频设备列表
@discussion 获得视频设备列表
*/
BRTC_GetVideoDevices()
参数详解:
var callback = {
success: function (devices) {
     const str = JSON. stringify(devices);
BRTC GetVideoDevices(callback);
/**
切换视频设备
```

```
@param 视频设备的 ID 号
@return NA
@discussion 用于多个摄像头设备上进行摄像头切换
*/
```

## BRTC\_ReplaceVideo(DeviceID)

/\*\*

订阅指定的视频流

@param manualvideo用于显示视频的 DOM 标签, feedid 是要订阅的视频流 @return NA

@discussion 订阅指定的视频流,并显示到指定的视频标签上 \*/

BRTC SubscribeStreaming ("manualvideo", feedid);

## 参数详解:

视频流的 feedid, 标识一个特定视频流,可以在 BRTC\_Start 方法的回调函数 remotevideocoming 中获得,或者在 BRTC\_GetUserList 中取得。

/\*\*

停止订阅视频流

@param feedid 是要停止订阅的视频流

@return NA

@discussion 停止订阅的视频流

\*/

BRTC StopSubscribeStreaming(feedid);

## 参数详解:

视频流的 feedid, 标识一个特定视频流。

/\*\*

获得房间的用户列表

@param 回调参数 callback

@return 回调返回 json 对象表示发布流的 feedid 值

@discussion 获得房间中的用户列表

```
*/
BRTC_GetUserList(callback);
参数详解:
let callback = {
success: function (userlist) {
const str = JSON.stringify(userlist);
"publishers":[
"clientUserId":1002518, //发布流的 feedid 值
"status":"publishing"
],
BRTC GetUserList(callback);
/**
 发布本地音视频流
@discussion 发布本地音视频流
 */
BRTC_StartPublish();
```

```
停止发布本地音视频流
@discussion 停止发布本地音视频流
*/
```

BRTC\_StopPublish();

```
/**
麦克风静音
@param muted, 静音标识, true 表示要静音, false 是取消静音
@return NA
@discussion 麦克风静音
*/
BRTC_MuteMicphone (muted);
/**
静默视频
@param muted, 静默标识, true 表示要静默, false 是取消静默
@return NA
@discussion 静默视频
*/
BRTC_MuteCamera(muted);
      WEB SDK 在线下载:
https://code.bdstatic.com/npm/baidurtc@0.7.1/dist/baidu.rtc.sdk.js
3.
    Sample Codes:
https://redwinner.github.io/brtc/brtc.html
https://redwinner.github.io/brtc/brtc_sharescreen.html
https://unpkg.com/baidurtc/demo/brtc.html
```

4. WEB SDK 发布主页:

https://www.npmjs.com/package/baidurtc