

# 计算机网络实验报告



- 1.实验报告如有雷同,雷同各方当次实验成绩均以0分计。
- 2. 当次小组成员成绩只计学号、姓名登录在下表中的。
- 3.在规定时间内未上交实验报告的,不得以其他方式补交,当次成绩按0分计。
- 4.实验报告文件以 PDF 格式提交。

| 院系 | 计算机学院    | 班 级 | 行政15 | 圧 | 组长 |  |
|----|----------|-----|------|---|----|--|
| 学号 | 19335015 |     |      |   |    |  |
| 学生 | 陈恩婷      |     |      |   |    |  |

## 【实验题目】IPv6 构建园区主干网

【实验目的】掌握在大型网络中如何采用 IPv6 相关技术构建园区主干网络。

## 【实验要求】

建设双协议栈的网络,既能访问 IPv6 的站点,又能访问 IPv4 的站点;在建设的初期,为了保证 IPv6 网络的顺利开通,要求进行 IPv6 全网的测试工作;进行基于 IPv6 的访问控制,要求能够提供基于 IPv6 的主机防 ping 功能。

## 【实验拓扑】




图 13-12 IPv6 综合实验拓扑

#### 【实验设备】

双协议栈交换机 3 台, IPv6 计算机 2 台。

### 【实验步骤】

步骤 1: 配置 PC1 的 IPv6 地址。

| ○ 自动获取 IPv6 地址(O)  |                   |
|--------------------|-------------------|
| ● 使用以下 IPv6 地址(S): |                   |
| IPv6 地址(I):        | 3001:f0c3:45a0::2 |
| 子网前缀长度(U):         | 64                |
| 默认网关(D):           | 3001:f0c3:45a0::1 |



# 计算机网络实验报告

### 步骤 2: 配置 PC2 的 IPv6 地址。

| ○ 自动获取 IPv6 地址(O)  |              |
|--------------------|--------------|
| ● 使用以下 IPv6 地址(S): |              |
| IPv6 地址(I):        | 4008:31:f::2 |
| 子网前缀长度(U):         | 64           |
| 默认网关(D):           | 4008:31:f::1 |

## 步骤 3: 配置 3 台交换机的相关端口地址。

## 交换机 1 的配置如下:

```
20-S5750-1(config-if-VLAN 10)#ipv6 enable
20-S5750-1(config-if-VLAN 10)#ipv6 address 1000:f80c::1/64
20-S5750-1(config-if-VLAN 10)#vlan 20
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#ipv6 enable
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#ipv6 address 3001:f0c3:45a0::1/64
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#int gi 0/1
20-S5750-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#switchport access vlan 10

20-S5750-1(config-if-GigabitEthernet 0/1)#int vlan 10
20-S5750-1(config-if-VLAN 10)#no ipv6 nd suppress-r
20-S5750-1(config-if-VLAN 10)#no shut
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#no ipv6 nd suppress-r
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#no ipv6 nd suppress-r
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#no ipv6 nd suppress-r
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#no shut
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#no shut
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#no shut
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#
```

#### 交换机 2 的配置如下:

```
20-s5750-2(config-if-VLAN 10)#vlan 20
20-s5750-2(config-vlan)#int vlan 20
20-s5750-2(config-if-VLAN 20)#ipv6 enable
20-s5750-2(config-if-VLAN 20)#ipv6 address 4008:31:f::1/64
20-s5750-2(config-if-VLAN 20)#int gi 0/1
20-s5750-2(config-if-GigabitEthernet 0/1)#switchport access vlan 10
```

### 交换机 3 的配置如下:

```
9-S5750-1(config)#int vlan 1
9-S5750-1(config-if-vLAN 1)#*Feb 2 12:03:47: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface VLAN 1, changed state to up.
9-S5750-1(config-if-VLAN 1)#ipv6 enable
9-S5750-1(config-if-VLAN 1)#ipv6 address 1000:f80c::2/64
9-S5750-1(config-if-VLAN 1)#no ipv6 nd suppress-r
9-S5750-1(config-if-VLAN 1)#no shut
9-S5750-1(config-if-VLAN 1)#no shut
```

```
9-S5750-1(config-if-VLAN 20)#ipv6 add 1001:f80c::2/64
9-S5750-1(config-if-VLAN 20)#int vlan 10
9-S5750-1(config-if-VLAN 10)#ipv6 enable
9-S5750-1(config-if-VLAN 10)#no ipv6 nd suppress-r
9-S5750-1(config-if-VLAN 10)#no shut
9-S5750-1(config-if-VLAN 10)#int vlan 20
9-S5750-1(config-if-VLAN 20)#ipv6 enable
9-S5750-1(config-if-VLAN 20)#no ipv6 nd suppress-r
9-S5750-1(config-if-VLAN 20)#no shut
```

这样就完成了对交换机地址的配置。

## 步骤 4: 配置 OSPFv3 构建骨干网络。

```
20-S5750-1(config)#int vlan 10
20-S5750-1(config-if-VLAN 10)#ipv6 ospf 1 area 0
20-S5750-1(config-if-VLAN 10)#ipv6 ospf 1 area 1
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#ipv6 ospf 1 area 1
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#ipv6 ospf 1 area 1
20-S5750-1(config-if-VLAN 20)#ipv6 ospf 1 area 1
20-S5750-1(config-if-Lopback 1)#ip a*Jun 26 10:58:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback 1, changed state to up.
*Jun 26 10:58:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback 1, changed state to up.
ddress 3.3.3.3 25: 255.255.0
20-S5750-1(config-if-Loopback 1)#ipv6 router ospf
20-S5750-1(config-if-Loopback 1)#ipv6 router ospf
20-S5750-1(config-router)#router)#rou*Jun 26 10:58:46: %OSPFV3-5-ADJCHG: Process [1], Nbr [2.2.2.2-VLAN 10] from Loading to Full, LoadingDone.
ter-id 1*Jun 26 10:58:51: %OSPFV3-5-ADJCHG: Process [1], Nbr [1.1.1.1-VLAN 10] from Down to Init, HelloReceived.
*Jun 26 10:58:51: %OSPFV3-5-ADJCHG: Process [1], Nbr [1.1.1.1-VLAN 10] from Exchange to Full, ExchangeDone.

% Invalid input detected at '^' marker.

20-S5750-1(config-router)#router-id 3.3.3.3
Change_router-id and update OSPFV3 process! [yes/no]:yes
```



# ·算机网络实验报告

```
9-S5750-1(config-if-VLAN 1)#ipv6 ospf 1 area 0
9-S5750-1(config-if-VLAN 1)#ipv6 router ispf
% Invalid input detected at '^' marker.
9-S5750-1(config-if-VLAN 1)#ipv6 router ospf
% OSPFv3 process 1 don't have a valid router-id, Please configure manually
9-S5750-1(config-router)#int loopback 1
9-S5750-1(config-if-Loopback 1)#*Feb 2 12:26:15: %LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback 1, changed state to up.
*Feb 2 12:26:15: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback 1, changed state to up.
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
9-S5750-1(config-if-Loopback 1)#ipv6 router ospf
9-S5750-1(config-router)#router-id 1.1.1.1
Change router-id and update OSPFv3 process! [yes/no]:yes
9-S5750-1(config-router)#
```

如图所示,在交换机 3 上配置 OSPFv3。

交换机 2 上的配置与上面的类似,这里不再赘述了。

此时各交换机的路由表如下。

交换机1的路由表:

```
20-S5750-1>enable 14
```

#### 交换机 2 的路由表:

```
20-s5750-2(config-if-VLAN 10)#
```

#### 交换机 3 的路由表:

```
9-S5750-1>enable 14
Password:
9-S5750-1#conf
9-S5750-1(config)#
```



# 计算机网络实验报告

至此,我们已经实现了主机之间的互联互通了,PC1 ping PC2 的结果如下:

```
C:\Users\Administrator>ping 4008:31:F::2
正在 Ping 4008:31:f::2 具有 32 字节的数据:
来自 4008:31:f::2 的回复: 时间<1ms
来自 4008:31:f::2 的回复: 时间<1ms
来自 4008:31:f::2 的回复: 时间<1ms
来自 4008:31:f::2 的回复: 时间<1ms
4008:31:f::2 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms
```

步骤 5: 配置 IPv6 访问控制列表。

```
ipv6 access-list deny_ping2
60 deny icmp host 4008:31:F::2 any
70 deny icmp host 3001:F0C3:45A0::2 any
80 permit ipv6 any any
(13 packets filtered)
```

配置结果如图所示,此时 PC1 与 PC2 无法 ping 通,如下:

```
C:\Users\Administrator>ping 3001:f0c3:45a0::2
正在 Ping 3001:f0c3:45a0::2 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
3001:f0c3:45a0::2 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4(100% 丢失),
```

至此我们就完成了实验的全部配置过程。

### 【实验总结】

1. 实验中遇到的问题和解决方案

问题:配置完 OSPFv3 协议后主机之间无法 ping 通

解决方案:检查前面的配置过程,猜想可能是网络地址的设置有问题。我们讲交换机 3 和交换机 2 之间的网段的地址(该网段原来和交换机 1、3 间相同)改为其他网段的地址,再修改相关步骤的配置,发现可以 ping 通了。

#### 2. 实验感想

在本次实验中,我们综合运用学过的计算机网络实验的知识,完成了实验中要求的各种协议 配置,其中也遇到了不少困难,锻炼了在小组内与同学合作、分析问题、解决问题与请教他 人的能力,将困难——解决,体会到了团队协作的快乐和完成实验的成就感。

非常感谢老师与助教在我遇到问题时的耐性解答,这次的实验让我感受到了自己在计算机网络方面的知识在慢慢积累,我希望再接再厉,向老师请教,向同学学习,掌握好这门课程。