# Technologie sieciowe - laboratorium

KMN ► 2TSI-lab ► Zasoby ► Wprowadzenie: Konfiguracja interfejsów sieciowych

Konfiguracja interfejsów sieciowych w oknie graficznym jest bardzo prosta w każdym systemie operacyjnym z graficznym interfejsem użytkownika. Różnice w przypadku kolejnych wersji systemów Windows są niewielkie, dotyczą jedynie zmian w samym interfejsie graficznym systemu operacyjnego. W przypadku rodziny systemów operacyjnych Linux rozbieżności są zdecydowanie większe, ale generalnie również dotyczą wykorzystanego interfejsu graficznego (Gnome, KDE, Xfce i inne) i menadżera sieci.

Większym wyzwaniem jest konfiguracja interfejsów sieciowych z wykorzystaniem wiersza poleceń, dlatego niniejsze ćwiczenie będzie dotyczyć tego problemu.

Konfiguracja związana jest z przypisaniem do interfejsu:

- 1. adresu IP,
- 2. maski sieci,
- 3. adresu domyślnej bramy,
- 4. adresu serwera DNS.

Adres IP służy identyfikacji naszego urządzenia w sieci lokalnej (tzw. adres prywatny, nie przenoszony poza sieć lokalną) lub poza nią (tzw. adres publiczny widziany przez urządzenia w sieci globalnej) w warstwie 3 modelu OSI (lub 2 modelu TCP/IP).

Maska sieci (podsieci) służy do wyodrębnienia w adresie IP części będącej adresem sieci (podsieci), w której znajduje się urządzenie – czyli adresu jednoznacznie identyfikującego sieć (podsieć). Wartość maski musi być znana wszystkim urządzeniom w danej sieci (podsieci).

Brama domyślna jest to urządzenie w sieci lokalnej (najczęściej router), które pozwala na komunikację z innymi sieciami. Kierowane są do niej wszystkie pakiety, które mają adres poza siecią lokalną.

Serwer DNS pozwala na zamianę adresów IP na nazwy słowne (tzw. mnemoniczne). Pominięcie adresu serwera DNS w konfiguracji interfejsu nie jest krytyczne z punktu widzenia komunikacji – urządzenie będzie w stanie wymieniać dane z innymi urządzeniami w sieci ale tylko na poziomie adresacji IP. Niemożliwe będzie skorzystanie z nazw słownych (typu adresy www, np. ii.uwb.edu.pl). Jest to zdecydowane utrudnienie z korzystania z np. przeglądarek www, dlatego adres serwera DNS powinien znaleźć się w konfiguracji interfejsu.

#### Konfiguracja interfejsów sieciowych w systemie Windows (wiersz poleceń)

Konfiguracja interfejsu sieciowego wymaga praw administratora, dlatego należy zapewnić takie prawa w wierszu poleceń uruchamiając go jako administrator.

Podstawowe polecenie konfiguracyjne:

1. netsh

#### 2. ipconfig

Polecenie netsh służy do obsługi skryptów uruchamianych w wierszu polecenia, zezwala na lokalne lub zdalne wyświetlanie lub modyfikowanie konfiguracji sieciowej uruchomionego komputera.

Polecenie ipconfig, wprowadzone bez dodatkowych opcji, wyświetla aktualny adres IP, maskę podsieci oraz automatyczne ustawienia na poziomie interfejsów sieciowych rozpoznanych na lokalnej maszynie.

**Praca własna:** znajdź w Internecie pełniejsze informacje dotyczące składni wymienionych poleceń.

- 1. Nadanie adresu IP 192.168.0.25, maski 255.255.255.0 oraz adresu domyślnej bramy 192.168.0.1 dla połączenia sieciowego o nazwie "Bezprzewodowe połączenie lokalne"
  - C:\>netsh interface ip set address name="Bezprzewodowe połączenie lokalne" source=static 192.168.0.35 255.255.255.0 192.168.0.1 1
- 2. Dodanie adresów serwerów DNS:
  - C:\>netsh interface ip set dns "Bezprzewodowe połączenie lokalne" static 194.204.159.1 primary
  - C:\>netsh interface ip add dns "Bezprzewodowe połączenie lokalne" 194.204.145.16
- 3. Konfiguracja interfejsu z wykorzystaniem DHCP:
  - C:\>netsh interface ip set address name="Bezprzewodowe połączenie lokalne" source=dhcp
  - C:\>netsh interface ip set dns "Bezprzewodowe połączenie lokalne"
    source=dhcp

#### Konfiguracja interfejsów sieciowych w systemie Linux (wiersz poleceń)

Konfiguracja interfejsu sieciowego wymaga praw administratora (root), dlatego należy zapewnić takie prawa w wierszu poleceń przez przełączenie wiersza poleceń na użytkownika root: \$su - lub używanie przed każdym wywołaniem polecenia \$sudo polecenie.

## Podstawowe polecenia konfiguracyjne:

- 1. ifconfig (szczegóły dotyczące pełnej składni w manualu systemowym: man ifconfig lub na stronach www, np. pl.manpages.org)
- 2. ip route (szczegóły dotyczące pełnej składni w manualu systemowym: man ip route lub na stronach www, np. pl.manpages.org)
- 3. plik resolv.conf

Polecenie ifconfig jest używane do konfigurowania rezydujących w jądrze systemu interfejsów sieciowych. Jest używane podczas rozruchu, do skonfigurowania interfejsów do stanu pracy. Później jest zwykle potrzebne przy debugowaniu lub tuningowaniu systemu.

Polecenie ip route służy do zarządzania tablicami routingu wewnątrz jądra. Pozwala na dodawanie, usuwanie i modyfikowanie tras. Potrzebne do skonfigurowania adresu domyślnej bramy.

W pliku resolv.conf wskazane są serwery DNS. Operacja ta następuje automatycznie, jeżeli korzystamy z serwera DHCP. W przeciwnym przypadku należy wyedytować plik /etc/resolv.conf i podać przynajmniej jeden (zazwyczaj nie więcej niż dwa) serwer nazw za pomocą słowa kluczowego nameserver np.: nameserver 8.8.8.8

Przywrócenie domyślnych ustawień interfejsu sieciowego, zwykle powrót do pobierania adresów z serwera DHCP, możliwe jest na kilka sposobów (nie każdy sposób musi działać w danej wersji systemu - zależy od stosowanych menadżerów sieci):

- 1. \$sudo dhclient
- 2. \$sudo ifconfig ethX down

\$sudo ifconfig ethX up

gdzie: X - numer interfejsu

- 3. zmiana w graficznym interfejsie menadżera sieci
- 4. restart systemu

**Praca własna:** znajdź w Internecie pełniejsze informacje dotyczące składni wymienionych poleceń.

Wynikiem działania polecenia \$sudo ifconfig jest wyświetlenie informacji o stanie wszystkich interfejsów w systemie, np.:

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 26614 bytes 278495586 (278.4 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 26614 bytes 278495586 (278.4 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::20f5:764d:58fe:2737 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:21:6a:3c:b7:20 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 340654 bytes 413726749 (413.7 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 199301 bytes 36279928 (36.2 MB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

**Praca własna:** znajdź w Internecie wiadomości dotyczące wyświetlanych powyżej informacji.

1. Nadanie adresu 192.168.0.25 interfejsowi systemowemu eth0 z maską 255.255.25.0:

```
$sudo ifconfig eth0 192.168.0.25 netmask 255.255.255.0 lub skrócona wersja $sudo ifconfig eth0 192.168.0.25/24
```

2. Dodanie wirtualnego interfejsu do eth0 i zaadresowanie jako 192.168.10.125 z maska 255.255.254.0:

```
$sudo ifconfig eth0:1 192.168.10.125/23
```

### 3. Konfiguracja domyślnej bramy:

sudo ip route add unicast 0.0.0.0/0 via 192.168.0.1 dev eth0 table main proto boot

#### lub skrócona wersja

\$sudo ip route add default via 192.168.0.1 dev eth0

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 24 luty 2020, 09:11

Jesteś zalogowany(a) jako Bartosz Wiśniewski (Wyloguj)

2TSI-lab