# Electromagnétisme

## Equations locales d'électromagnétique

#### Maxwell

$$\overline{Div(\vec{E}) = \frac{\rho}{\varepsilon_0}} \qquad (Gauss - Maxwell)$$

$$Div(\vec{B}) = 0$$

$$\overrightarrow{Rot}(\overrightarrow{E}) = -\frac{\delta \overrightarrow{B}}{\delta t}$$
 (Maxwell – Faraday)

$$\overrightarrow{Rot}(\overrightarrow{B}) = \mu_0 \overrightarrow{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\delta \overrightarrow{E}}{\delta t}$$
 (Ampère Maxwell)

#### **Equations aux potentiels**

$$\vec{B} = \overrightarrow{Rot}(\vec{A})$$

$$Div(\vec{A}) + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\delta V}{\delta t} = 0$$
 (Cond. de Lowenz)

$$\vec{E} = -\overrightarrow{grad}(V) - \frac{\delta \vec{A}}{\delta t}$$

 $\rho$  = Densité de charge volumique [ $C.m^{-3}$ ]

 $\varepsilon_0$  = Permittivité diélectrique du vide [S.I.]

 $\mu_0$  = Permittivité magnétique du vide

 $\vec{E}$  = Vecteur champ électrique

 $\vec{B}$  = Pseudo vecteur champ magnétique

 $\vec{A}$  = Potentiel vecteur

 $\vec{I}$  = Vecteur densité de courant

V = Potentiel électrique

#### Dans le vide

$$\rho = 0 \text{ et } J = 0$$

## **Equations de propagation**

# Forme générale

$$\Delta f - h \frac{\delta^2 f}{\delta t^2} = g$$

## **Equations**

$$\Delta \vec{E} - \mu \varepsilon \frac{\delta^{2} \vec{E}}{\delta t^{2}} = \mu \frac{\delta \vec{J}}{\delta t} + \frac{1}{\varepsilon} \overline{grad}(\rho)$$

$$\Delta \vec{B} - \mu \varepsilon \frac{\delta^{2} \vec{B}}{\delta t^{2}} = -\mu . \overline{Rot}(\vec{J})$$

$$\Delta V - \mu \varepsilon \frac{\delta^{2} V}{\delta t^{2}} = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

$$\Delta \vec{A} - \mu \varepsilon \frac{\delta^{2} \vec{A}}{\delta t^{2}} = -\mu \vec{J}$$

$$k = \frac{2\pi}{3}$$

g = Fonction terme source

 $\vec{k}$  = Vecteur d'onde (et k = nombre d'onde)

#### Dans le vide

$$g=0, \rho=0$$
 et  $J=0$