T.P. 1 – Corrigé Initiation

Étape 7

```
GetMin
                    ; Comparaison entre D1.L et D2.L (D2 - D1).
                    ; L'instruction CMP ne modifie que les flags.
                    ; Les registres D1 et D2 ne sont pas modifiés.
                    cmp.1 d1,d2
                    ; Si D2 est inférieur ou égal à D1, on saute à d2min.
                    ; (LS = Low or Same, comparaison non signée.)
                    bls.s d2min
d1min
                    ; D1 est inférieur à D2.
                    ; On le copie dans DO, puis sortie.
                    move.1 d1,d0
                    rts
d2min
                    ; D2 est inférieur à D1.
                    ; On le copie dans DO, puis sortie.
                    move.1 d2,d0
                    rts
```

Étape 8

Voici une première solution possible pour StrLen:

```
StrLen
                    ; Sauvegarde A0 dans la pile.
                    move.1 a0,-(a7)
                    ; Initialise le compteur de caractères à 0
                    ; (D0 = compteur de caractères).
                    clr.1
                            d0
loop
                    ; Si fin de chaîne, on quitte.
                    ; (On profite également de ce test pour faire pointer AO
                    ; sur le caractère suivant.)
                    tst.b
                           (a0) +
                    beq.s
                            quit
                    ; Sinon, on incrémente le compteur de caractères.
                    addq.1 #1,d0
                    ; Puis on reboucle.
                    bra.s loop
                    ; Restaure A0 puis sortie.
quit
                    move.1 (a7) + , a0
                    rts
```

T.P. 1 – Corrigé

Voici une seconde solution que vous n'êtes pas obligés de comprendre pour le moment. Une optimisation, consistant à réduire au maximum les instructions de la boucle, a été réalisée. En effet, plus la chaîne est longue, plus le sous-programme passe de temps dans la boucle. Donc plus la boucle est courte, plus le sous-programme est rapide. C'est volontairement qu'aucun commentaire n'est présent dans le code : à vous de chercher.

```
StrLen move.l a0,d0

loop tst.b (a0)+
bne.s loop

sub.l a0,d0
add.l d0,a0
not.l d0

rts
```

Étape 9

```
Atoui
                    ; Sauvegarde les registres dans la pile.
                    movem.1 d1/a0, -(a7)
                    ; Initialise la variable de retour à 0.
                    clr.1
                          d0
                    ; Initialise la variable de conversion à 0.
                    ; On copie le caractère courant dans D1
loop
                    ; (puis on fait pointer AO sur le caractère suivant).
                    move.b (a0)+,d1
                    ; Si le caractère copié est nul,
                    ; on quitte (fin de chaîne).
                    beq.s quit
                    ; Sinon, on réalise la conversion numérique du caractère.
                    subi.b #'0',d1
                    ; On décale la variable de retour vers la gauche (x10),
                    ; puis on y ajoute la valeur numérique du caractère.
                    mulu.w #10,d0
                    add.l
                          d1,d0
                    ; Passage au caractère suivant.
                    bra.s
                          loop
quit
                    ; Restaure les registres.
                    movem.1 (a7) + d1/a0
                    rts
```

T.P. 1 – Corrigé 2/2