Le niveau paquet

LA COUCHE RÉSEAU

LE ROUTAGE

Introduction

- IP repose sur un routage de proche en proche
- On cherche à chaque fois le prochain saut à effectuer
- Que ce soit pour IPv4 ou pour IPv6, les routeurs reposent toujours sur des tables pour décider du chemin que doit emprunter un paquet Д
- Table de routage
- Table de forwarding
- Table de correspondance d'adresses
- Attention: IP n'est pas un protocole de routage A
- C'est un protocole routable, il explique comment le réseau est organisé
- Il ne fournit pas de chemins mais un moyen de les mettre en œuvre

. . ,

Introduction

Un protocole de routage va expliquer comment est réalisé l'acheminement des paquets dans un réseau

Pour le fonctionnement d'un routeur, on distingue donc deux niveaux


Le plan de contrôle

- Définit la signalisation et les informations à échanger pour rendre un service
- Mise en œuvre du protocole de routage

Le plan de données

- Assure le bon traitement des paquets en fonctions des instructions définies par le plan de contrôle
- Assure les fonctions de niveau 2


Architecture générique d'un routeur



En pratique les tables de routage et de forwarding sont souvent fusionnées

Architecture générique d'un routeur

- ▼ Traitement simplifié d'un routeur
- Les deux premiers traitements sont effectués pour chaque interface d'entrée
- La mise en file d'attente et la gestion du buffer de sortie pour chaque interface de sortie



Architecture générique d'un routeur

- Concrètement la mise-à-jour de l'en-tête consiste à modifier
- Les informations de niveau 2 et en particulier les @MAC
- L'adresse du nœud émetteur est remplacée par l'@MAC de l'interface du routeur sur laquelle le paquet sera envoyé
- L'adresse du destinataire est positionnée à l'adresse de prochain saut
- Mettre à jour le nombre de sauts restants dans l'en-tête IP
- Quelques questions restent encore en suspend néanmoins
- Comment sont construites ces tables ?
- Comment gère-t-on les changements dans le réseau ?
- Quid des boucles?
- Comment assurer qu'un chemin est optimal ?
- Qu'est ce qu'un chemin optimal?

Les méthodes de routage

Il existe deux solutions pour établir et maintenir les tables de routage

Routage statique

- Les routes sont construites manuellement
- Pbm: passage à l'échelle impossible
- ★ Lorsque le nombre d'éléments constitutifs du réseau est très important
- ★ Lorsque le réseau évolue très fréquemment
- On limite souvent le routage statique aux nœuds d'extrémité du réseau

Routage dynamique

- Nécessite un protocole de routage dédié
- ★ Mise en place de signalisation pour assurer l'échange des tables de routage
- Recommandé pour les éléments d'interconnexion comme les routeurs

LES ALGORITHMES DE ROUTAGE

Objectifs

- L'objectif est de partager les tables de routage entre tous les nœuds pour assurer une cohérence d'ensemble
- Un protocole de routage doit donc permettre l'adaptation des routeurs à l'évolution d'un réseau A
- Apparition et disparition de liens ou de routeurs au cours du temps
- Pour cela, il doit assurer
- La sélection d'un chemin de manière optimale
- L'élimination des boucles de routage
- Une faible consommation de bande passante et de CPU pour sa signalisation
- Une convergence rapide vers un résultat (principe de stabilité)
- Une configuration simple

10

L'inondation

Principe: Les routeurs retransmettent les paquets sur toutes leurs interfaces (sauf l'interface d'entrée)


Solution la plus simple pour assurer la diffusion d'un paquet

Pas besoin de table ni de connaître la topologie du réseau

Par contre, les routeurs reçoivent plusieurs fois le même paquet et doivent traiter une masse très importante d'information

Problème de boucles

➤ Ne permet pas de passer à l'échelle



Les grandes classes d'algorithmes

Il existe deux grandes catégories d'algorithmes de routage

Par vecteur de distance

- Echange périodique d'informations entre routeurs voisins
- Traitement effectué de manière indépendante par chaque nœud
- Chaque routeur à une vision parcellaire du réseau d'ensemble
- ★ II ne connait que ses voisins et le poids des liens qui les relient
- ★ Il obtient la carte complète du réseau par l'échange de tables entre routeurs adjacents

Par état de liens

- Chaque routeur dialogue avec tous les autres routeurs du réseau
- Il détermine localement les plus courts chemins de tous les nœuds vers lui-même
- * Plus de problèmes de boucles
- Nécessite une connaissance globale du réseau (carte)


Les algorithmes par vecteur de distance

- Ces algorithmes vont utiliser deux informations
- La direction
- La distance
- Plusieurs métriques sont envisageables pour déterminer la distance A
- Le délais d'acheminement
- Le nombre de sauts
- Le nombre de paquets en attente sur un chemin
- ➤ La table de routage va se composer de trois informations
- La destination à atteindre
- Le prochain saut à emprunter
- La distance qui nous sépare de la destination
- Chaque nœud échange les entrées de la table avec ses voisins A
- Echange d'informations de manière périodique et lorsqu'un changement survient

- 🗡 La technique du routage par vecteur de distance est également appelée l'algorithme de Bellman-Ford en hommage à ses concepteurs
- Principe de l'algorithme pour une destination D **A**
- Prérequis: Un routeur doit pouvoir évaluer la distance qui le sépare de ses voisins
- Si la distance est le nombre de sauts alors la distance vaut 1, pour le délais il peut utiliser ICMP etc.
- Au début de l'algorithme la distance de tous les nœuds vers D vaut ∞
- Sauf bien sur la distance de D vers D qui vaut 0
- D envoie son vecteur de distance à ses voisins toutes les T secondes
- Lorsqu'un voisin reçoit un vecteur, il met à jours les informations de sa table en cherchant la distance minimum
- Il envoie ensuite l'information à ses voisins (on reprend à l'étape 3)
- Pour l'ensemble des destinations possible on applique le même principe en cherchant à chaque fois le voisin avec la plus faible distance pour aller à D A

Exemple d'application pour la destination R6

R6	0			
	R6, 0			
R5				
R4				
R3				
R2				
R1				
Itération	Début	П	2	3




Exemple d'application pour la destination R6

R6, 2		$d_{R6} = 0+1$ 1 $d_{R6} = 0+2$
R6, 2		0+1, 1
		$d_{R_6} = 0+1$
		R3 (85)
5, 1		4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Re		2 2
		8
		R1
DUT		
	1 R6, 1	

Exemple d'application pour la destination R6

Itération	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Début						R6, 0
П			R6, 1		R6, 2	
2	R3, 3	R5, 6	R6, 1	R3, 3	R6, 2	
8	R3, 3	R4, 4	R6, 1	R3, 3	R6, 2	



- ▼ Le problème de la valeur infinie
- En théorie l'algorithme à vecteur de distance fonctionne parfaitement mais dans la pratique certaines situations peuvent poser problème
- Un des inconvénients majeur est qu'il réagit très vite aux bonnes nouvelles et plus lentement aux mauvaises

R3 R2 R1 Exemple •

R4 R3, 3 R3, 3 R3, 3 R3,5 **R3** R2, 2 R2, 2 R2,4 **R2** R3, 3 R3, 3 R1, 1 R3,5 R1R1, 0 Itération Début Rupture du lien R1-R2 \longrightarrow 1 ~ \mathcal{C} Table vers R1

Le processus est infini

- 🗡 🏽 Technique de l'horizon éclaté (split horizon)
- Un routeur n'annonce jamais la route à son voisin v si celui-ci est le prochain saut à contacter pour cette destination
- Technique de l'intoxication d'information (poison reverse)
- On prévient le voisin duquel on a appris la route d'une route vers la destination avec une distance infinie
- Méthode agressive qui permet de supprimer les boucles directes
- Les boucles indirectes persistent par contre...

6


Le protocole RIP


- RIP (Routing Internet Protocol) est une mise en œuvre de l'algorithme de **Bellman-Ford**
- On parle également d'algorithme distribué de Bellman-Ford
- Utilisé dès l'époque d'ARPANET
- ★ 3 versions du protocole
- RIP-1 [RFC 1058], RIP-2 [RFC 2453], RIPng [RFC 2080]
- La métrique retenue dans RIP est le nombre de sauts
- Compris entre 1 et 15 et où 16 représente l'infini
- Ce protocole n'est utilisable qu'à l'intérieur d'un domaine peut étendu
- Les informations sont échangées toutes les 30s entre le routeur et ses voisins
- Si aucune nouvelle d'un routeur pendant 180s, on considère que la route est

20

Le protocole RIP

Le paquet RIP est encapsulé à l'intérieur d'un paquet UDP (port 520)





- ➢ Principales nouveautés de RIP-2
- Support de la notation CIDR
- Remplacement de la diffusion broadcast des routes de RIP-1 par du multicast (adresse 224.0.0.9)

Le protocole RIP


- Avantages de RIP
- S'adapte rapidement à une panne sur le réseau
- Très utilisé
- Principales limitations
- La distance ne tient compte que du nombre de sauts
- Pas de prise en compte de la bande passante, du délais, de l'occupation d'un lien...
- Distance max = 15
- Trafic de signalisation très important
- Pas d'authentification pour RIP-1


- L'algorithme de Dijkstra (1959) est un algorithme par état de liens qui sert à résoudre le problème du plus court chemin
- Exemple classique du Voyageur de commerce
- Il s'applique à un graphe connexe dont le poids de chaque arc est un entier positif
- La topologie du réseau et le coût des liens sont partagés par tous les nœuds
- Différent de la vision fragmentée de Bellman-Ford
- Routage par inondation de l'état des liens
- L'algorithme consiste à déterminer pour chaque nœud le plus court chemin de ce nœud vers tous les autres
- Détermine la table de routage locale en fonction des connaissances partagées


▼ Principe de l'algorithme


- Prérequis: La connaissance du réseau et des poids des liens sont connus
- A l'étape 1, on considère le routeur de départ avec un poids de 0
- On évalue ensuite le poids de chacun de ses voisins
- Le voisin le plus proche est ajouté à l'ensemble de recherche (noté S)
- On recherche ensuite le voisin le plus proche des nœuds du graphe et on l'ajoute à l'ensemble de recherche
- On répète l'opération tant que tous les nœuds du réseau n'ont pas été ajoutés


🗡 Exemple pour trouver un chemin de R1 à R6




















32

- Ce protocole est une des applications les plus courantes de l'algorithme de Dijkstra
- Défini dans [RFC 2328] et dans [RFC 5340] pour la version 3 qui supporte IPv6
- 🗡 Il a été conçu pour répondre à la plupart des limitations de RIP
- Possibilité de gérer plus de 16 routeurs
- Plus rapide à converger vers une solution
- Métrique plus fine que RIP (prise en compte des débits)
- Segmentation possible du domaine en aires
- :
- Par contre OSPF est plus complexe que RIP à mettre en œuvre A
- Nécessite des routeurs plus puissants

OSPF est donc adapté à des réseaux de grande taille

Il oblige à structurer son réseau

Attribut un poids aux liens (aussi appelé coût)

Le poids est défini suivant la formule : $poids = \frac{1}{bande\ passante\ en\ b/s}$

Ex: pour un réseau 100Mb/s le poids est de 1

▶ Principe de fonctionnement

Chaque routeur connait ou peut identifier ses voisins

S'il y a plusieurs routeurs sur un réseau, un routeur principal est élu

Le routeur principal va fournir sa base de donnée aux autres routeurs


Chaque routeur diffuse à ses voisins (messages Link State Advertisement ou LSA)


La liste de ses voisins immédiats


Le poids des liens vers ses voisins

- Chaque routeur met à jours sa base de données et doit obtenir à la fin du processus une vision complète du réseau
- grâce à l'algorithme de Dijkstra et construit les tables de routage correspondantes Chaque routeur calcule de manière autonome les meilleures routes à emprunter
- On choisit toujours en premier la branche avec le poids minimum
- Lorsqu'un changement se produit dans le réseau, chaque routeur se met à diffuser sa table d'états de lien
- La recherche de routes est ensuite relancée pour tous les routeurs
- Dans le cas d'un très grand domaine OSPF, les changements peuvent être fréquents A
- Consommation importante de bande passante et de CPU au niveau des routeurs
- La modification peut être mineure

- ➤ Pour cloisonner ses modifications, OSPF introduit la notion d'Aires
- Une aire est plus simple et donc plus stable
- Les aires sont numérotées
- Les modifications sont contenues au niveau d'une aire
- Une aire globale (backbone) relie toutes les aires entre elles
- Elle connait toutes les informations de routage mais ne diffuse que des condensés
- Un condensé va contenir des routes agrégées par exemple
- L'aire globale prend toujours le numéro 0








- ➤ OSPF définit 5 types de paquets différents
- HELLO (type 1)
- Maintenance des liens et échange d'informations entre routeurs
- Database description (type 2)
- description des LSA
- Link State Request (type 3)
- Pour obtenir un LSA
- Link State Update (type 4)
- Pour la mise à jours d'un LSA
- Link State Acknowledgment (type 5)
- Pour acquitter la réception d'un Link State Update

38

Le protocole OSPF

> Les link state advertisement (LSA) possèdent également un format particulier



V On compte 7 types différents pour

- Décrire l'état des interfaces d'un routeur
- Décrire les routeurs attachés à un sous-réseau
- Envoyer un condensé de route pour un ABR
- •

3

Autonomous System

- L'ensemble des routeurs administrés par un même ISP va définir un système autonome (AS) dans Internet
- Les protocoles que nous avons vus ne sont utilisables qu'à l'intérieur d'un AS
- On parle de routage interne
- ➤ Pour effectuer du routage entre AS on va parler de routage externe et des protocoles dédiés comme Border Gateway Protocol (BGP) existent
- ▶ BGP est le standard pour internet
- Repose sur la notion de vecteur de chemin
- Il utilise TCP pour l'échange de sa signalisation