Conception des systèmes V. Felea / vafelea at femto-st dot fr / 411C

- système d'exploitation SE (définition, fonctionnalités)
- gestion mémoire
- gestion processus
- allocation des ressources


Bibliographie

- "Principes des systèmes d'exploitation des ordinateurs", <u>S. Krakowiak</u>, Dunod, 1987
- "Systèmes d'exploitation", <u>A. Tanenbaum</u>,
 Pearson Education, 2003 (et multiples éditions ultérieures)
- "Principes des systèmes d'exploitation", 4ème édition, <u>A. Silberschatz</u> et <u>P. Galvin</u>, Addison-Wesley, 1994


Conception des systèmes

Généralités d'un système d'exploitation

Vue générale d'un SE



Objectifs d'un SE



Système d'exploitation

place

 intermédiaire entre un ordinateur et les applications qui l'utilisent


rôles

- d'interface : fournit une interface plus commode à utiliser que celle du matériel
- contrôleur de l'exécution des applications (ordonnanceur)
- gestionnaire de ressources : gère les ressources matérielles et logicielles – mémoire, processeurs, programmes, communications (et l'allocation, le partage et la protection)

Ressources et leur gestion

- types de ressources
 - physiques: mémoire, unités E/S, processeur, ...
 - logiques (virtuelles): fichiers et bases de données partagés, canaux de communication logiques, virtuels
 - les ressources logiques sont bâties par le logiciel sur les ressources physiques
- allocation de ressources : gestion de ressources, leur affectation aux usagers qui les demandent, suivant certains critères
 - \Rightarrow aux *processus*

Processus – états et transitions



Etats Nouveau, Terminé

Nouveau

- le SE a créé le processus
 - construit un identificateur pour le processus (PID)
 - construit une nouvelle entrée (PCB) dans la table de processus
- des ressources ne lui sont pas encore allouées ⇒ pas encore admis pour être ordonnancé

• Terminé

 le processus n'est plus exécutable, mais ses ressources sont encore requises par le SE

PCB


- Process Control Block (bloc de contrôle de processus)
 - état du processus
 - compteur d'instructions
 - registres CPU
 - information d'ordonnancement
 - information sur la gestion mémoire (table des pages/segments)
 - information de comptabilisation
 - état des E/S
- sert à sauvegarder et restaurer le contexte mémoire et processus lors d'une commutation de contexte

Transitions entre états (1)


- Prêt → Exécution
 - lorsque le SE choisit un processus pour exécution
- Exécution → Prêt
 - résultat d'une interruption causée par un événement indépendant du processus
 - il faut traiter cette interruption, donc le processus courant perd
 l'UC
 - cas important : le processus a épuisé son intervalle de temps (minuterie)

Transitions entre états (2)


- Exécution → Bloqué
 - lorsqu'un processus demande un service du SE que le SE ne peut pas offrir immédiatement (interruption causée par le processus lui-même)
 - accès à une ressource pas encore disponible
 - opération d'E/S
 - attente d'une réponse d'un autre processus
- Bloqué → Prêt
 - lorsque l'événement attendu se produit



Mémoire




Hiérarchie de mémoire



Mémoire d'un programme/processus


• mémoires logique / physique




Linker/Loader in C

```
building process _____
                                              loader
        (including linker)
          gcc p1.c p2.c \rightarrow a.out
                                             ./a.out
              cpp preprocessor
                                                       building process option:
cc1
              cpp p1.c -o /tmp/p1.i
                                                                --save-temps
internal cmd
                                                        → keeps intermediate files
              cpp compiler - generate assembler code
              csl /tmp/p1.i -o /tmp/p1.s
              assembler - generate object
                                                       (Linux)
                                                       more assembly_file
              as /tmp/p1.s -o /tmp/p1.o
                                                       readelf —a object_file
              linker
              Id /tmp/p1.o /tmp/p2.o -o a.out
```


Adresses Linker/Loader (liaison statique)



Adresses Linker/Loader (liaison dynamique)



Synthèse historique des SE



Windows - évolution

The Guardian 2.10.2014 – Samuel Gibbs

 https://www.theguardian.com/technology/20 14/oct/02/from-windows-1-to-windows-10-29-years-of-windows-evolution

Windows – évolution sur 29 ans (1)

- 1985 Windows 1.0 (1^{er} essai de IHM pour architecture processeur 16b) / jeu Reversi
- 1987 Windows 2.0 (fenêtres recouvrantes, minimiser/maximiser les fenêtres) + Microsoft Word et Excel
- 1990 Windows 3.0 (plus de disque dur pour l'installation mais version préinstallée) + jeu Solitaire

Windows – évolution sur 29 ans (2)

- 1992 Windows 3.1 (caractères TrueType représentation à base de courbes Bézier quadratiques, 1M RAM, contrôle des programmes MS-DOS par la souris, distribution sur CD-ROM) + jeu Minesweeper
- 1995 Windows 95 (premier Menu/bouton start, plug&play sur périphériques, compatible archi 32b, multitâches + InternetExplorer)
- 1998 Windows 98 (connecteur USB + IE4, Outlook Express, Microsoft Chat, Windows Media Player)

Windows – évolution sur 29 ans (3)

- 2000 Windows ME (outils de restauration, autocomplétion dans WE + IE 5.5, Windows Media Player 7, Windows Movie Player) + buggy!
- 2000 Windows 2000 basé sur Windows NT et base de Windows XP (mise à jour automatique, 1^{er} système de mise en veille)
- 2001 Windows XP (effort sur l'IHM) de longévité remarquable (maintenu jusqu'en 2014), 430m PC + problème : sécurité (Bill Gates « Trustworthy Computing »)

Windows – évolution sur 29 ans (4)

- 2007 Windows Vista (options de recherche, sécurité, reconnaissance vocale, distribution sur DVD + Windows DVD player, Photo Gallery) + buggy!
- 2009 Windows 7 (convivialité moins de boîtes de dialogue, plus rapide, plus stable, plus facile d'utilisation, plus de mécanismes automatiques de redimensionnement des fenêtres) = upgrade de Windows XP

Windows – évolution sur 29 ans (5)

- 2012 Windows 8 (écran tactile, interface 'tuilée', périphériques rapides USB 3.0, réintégration de l'usage de la souris et du clavier malgré l'apparition des IPad et smarphones)
- 2014 Windows 10 (réapparition du menu Start, redésigné pour clients 'traditionnels', compatible toutes plateformes pour multiples dispositifs – iPhones, tablettes)

Linux – évolution sur 25 ans (1)

- 1991 Linus Benedict Torvalds (étudiant finois de 21 ans) propose un S.E. gratuit : Linux 0.01
- 1993 distributions Linux (Slackware, Debian)
- 1994 Linux 1.0 pour architecture uniprocesseur i386 (176 250 lignes de code)
- 1996 Linux 2.0 pour architecture multiprocesseur type SMP et divers types de processeur + projet KDE
- 1998 Google Search Engine (basé sur Linux)

Linux – évolution sur 25 ans (2)

- 1999 Gnome desktop (l'environnement orienté bureau par défaut dans la plupart des distributions Linux : Debian, Fedora, RedHat, SUSE)
- 2000 2^{ème} rang parmi les plus populaires S.E. pour les serveurs (après Windows NT)
- 2004 Ubuntu 4.10 (!! 1st release) en octobre
 + adoption de Linux pour les portables
- 2007 Google annonce Android

Linux – évolution sur 25 ans (3)

- 2009 revue NYT:"More than 10 million people are estimated to run Ubuntu today"
- 2011 Google: cloud Chrome OS for ChromeBooks + Linux 3.0 "Big change: nothing" (L. Torvalds)
- 2016 Linux 4.0 (stable : 4.7.2 en 2016)

Conception des systèmes

Gestion mémoire

Mémoire d'un processus

- = espace d'adressage d'un processus
- le code et les données statiques du programme à exécuter
- la pile
- les données dynamiques

espace d'adressage d'un processus

code

taille connue

données
statiques

données
données
données
dynamiques (tas)

pile

Rôles d'un gestionnaire mémoire

- comment référencer les informations (instructions /données) ? directement dans la mémoire RAM ?
- comment organiser la mémoire ?
 - une ou plusieurs partitions, le nombre et la taille des partitions fixes ou variables au cours du temps
 - comment mémoriser l'état de la mémoire ?
- comment allouer de la mémoire à un processus ?
 - ⇒politique d'allocation / politique de placement
- comment allouer de la mémoire à plusieurs processus ?
 - libérer de l'espace mémoire
 - ⇒ politique de remplacement
 - assurer la protection d'accès

Exigences

efficacité

 allouer la mémoire de manière équitable et à moindre coût, en assurant une bonne gestion des ressources (mémoires, processeurs, disque)

protection

les processus ne peuvent pas se corrompre

transparence

 chaque processus ignore l'existence des autres processus (concernant la mémoire)

relocation

 la possibilité de déplacer un exécutable en mémoire (lui changer de place) – besoin d'adresses relatives

Solutions

- monoprogrammation
- multiprogrammation
 - partition
 - pagination
 - mémoire virtuelle
 - segmentation

Monoprogrammation

 la mémoire est allouée à un seul processus utilisateur à un instant donné

– adresse physique = adresse logique

– exemple : DOS

pilotes de périphérique en ROM

mémoire allouée à un processus utilisateur

système d'exploitation en RAM

0xFF...


0

Multiprogrammation

- plusieurs allocations mémoire à divers processus à la fois
- objectif: maximiser la ressource processeur (processus interactifs - processus de calcul)
- protéger les adresses (physiques) entre processus
 - mêmes adresses pour l'espace d'adressage mais adresses distinctes en mémoire RAM pour éviter corruption (sauf en cas de partage mémoire)


Mécanisme de conversion d'adresses

 traduction d'une adresse logique (appartenant à l'espace d'adressage du processus) en adresse physique (en mémoire RAM) = translation d'adresses




Mécanismes de protection d'adresses (1)

- paire de registres limites
 - registre limite inférieure (LBR)
 - registre limite supérieure (UBR)



Mécanismes de protection d'adresses (2)

registres de base et limite
 (architectures CDC 6600 Intel 8088)



Partitionnement

- division de la mémoire en partitions
- cas
 - partitionnement fixe : partitions de tailles fixes (égales ou inégales)
 - partitionnement variable : partitions de tailles variables
- état de la mémoire
- allocation/libération mémoire


Partitionnement fixe

- partitions fixes
 - = multiples partitions de mémoire à tailles fixes (égales ou inégales)

Problème: fragmentation


- 2 types d'espace mémoire non utilisé
 - partie d'une partition non utilisée
 - → fragmentation interne
 - partition non utilisée
 - → fragmentation externe

Fragmentations interne/externe



Stratégies d'allocation mémoire

- file unique pour toutes les partitions
- file d'entrée multiple



Limites du partitionnement fixe


- objectifs du partitionnement
 - chargement simultané de plusieurs images processus en mémoire
 - protection d'adresses
- inconvénient
 - fragmentation
- solution : technique de partitionnement variable
 - multiples partitions de mémoire à taille variable
 - mémorisation des zones libres et occupées
 - réduire au maximum la fragmentation

Partitionnement variable

- la mémoire présente des zones (libres/occupées) de tailles variables
- connaître l'état de la mémoire
 - méthodes (principales) : table de bits et listes chaînées
- avoir une politique de placement et de récupération d'espace mémoire
 - la première zone libre
 - la zone libre suivante
 - le meilleur ajustement
 - le plus grand résidu

Gestion par table de bits (1)

- mémoire divisée en unités d'allocation
 - unité de taille variant d'un mot à plusieurs Ko
 - unité ↔ bit à 1 si occupée
 - ⇔ bit à 0 si libre



Gestion par table de bits (2)

inconvénients


- nécessite un espace mémoire important
 - directement dépendant de la taille de l'unité d'allocation et de la taille de la mémoire principale
- recherche de k zéros consécutifs pour un processus demandant k unités mémoire (lente)

avantage

– simple à mettre en œuvre

Gestion par listes chaînées (1)

- segments libres et occupés
- chaque segment
 - bit d'état (1 occupé, 0 libre)
 - adresse de début
 - taille
- liste triée par adresse de début (d'autres critères : taille du segment libre)




Gestion par listes chaînées (2)

inconvénients

- maintien plus complexe de la liste lors des libérations de mémoire
- ⇒ double chaînage
- avantages
 - moins d'espace mémoire pour stocker
 l'information

Gestion par listes chaînées (3)

optimisation



Allocation de la mémoire

- stratégies
 - la première zone libre (first fit)
 - la zone libre suivante (next fit)
 - le meilleur ajustement (best fit)
 - le plus grand résidu (worst fit)




Libération de mémoire

pendant l'exécution après l'exécution du processus Pdu processus P P_2 P_2 P_2

Récupération de la mémoire

- problèmes lors de l'allocation / libération
 - fragmentation
 - fuite
- solutions
 - le compactage
 - le ramasse-miettes (garbage collector)

Compactage




Ramasse-miettes

- libération de la mémoire facilitée explicitement par le programmeur
 - fonctions de bibliothèque (par exemple free ())
- récupération automatique
 - langage Java

Swapping

- lors de l'allocation, si aucune partition ne peut être allouée
- mouvement des exécutables (image mémoire du processus) entre la mémoire principale et le disque



Limites du partitionnement

- cas : tous les processus ne peuvent pas tenir simultanément en mémoire
- déplacement temporaire de certains processus sur une mémoire provisoire (swap)
- permet de pallier le manque de mémoire nécessaire
- n'autorise pas l'exécution de programmes de taille supérieure à celle de la mémoire centrale

Taille de l'espace mémoire d'un processus (1)

- image mémoire d'un processus
 - informations statiques : programmes, données statiques
 - structures dynamiques : tas, pile d'exécution
- fixer arbitrairement une taille pour la pile et le tas
- lorsqu'un processus a utilisé toutes ses ressources
 - soit le système met fin au processus
 - soit le système réalloue de la mémoire au processus dans une nouvelle zone en lui réservant plus de ressources


Question

- le processus doit résider dans sa totalité en mémoire (et les gros processus ?)
- besoin de recopier toute l'imagine mémoire d'un processus pour seulement agrandir quelques unes de ses structures de données
 - ⇒ mémoire virtuelle
 - \Rightarrow segmentation

Pagination (1)


- simplification et accélération des mécanismes d'allocation de mémoire (pourquoi ???)
- la mémoire physique est découpée en pages de taille fixe (quelques kilo-octets) : cadre (page frame)
- l'espace d'adressage d'un processus est également découpé en *pages*
 - pages du processus chargées à des cadres libres de mémoire
 - correspondance → table des pages

Correspondance page-cadre



Pagination (2)

- adresse dans un système paginé
 - numéro de page
 - position / déplacement dans la page



Avantages et inconvénients de la pagination

avantages

- pas besoin de zone contiguë de mémoire
- allouer de la mémoire à un processus sans forcément devoir réaliser le compactage


inconvénient

fragmentation interne

Mémoire virtuelle (1)


- méthodes swap, pagination
 - espace adressable par un processus qui s'exécute présent en mémoire
- remarque : pas toutes les parties d'un programme sont utilisées en même temps
- mémoire virtuelle
 - permet d'exécuter des programmes qui ne tiennent pas entièrement en mémoire centrale lors de leur exécution
 - découpage du processus et de la mémoire en pages /cadres
 - chargement partiel des pages du processus

Mémoire virtuelle (2)




Mémoire virtuelle (3)


- adresse virtuelle
 - manipulée par le programme
 - espace d'adressage virtuel
 - divisé en pages
- Memory Management Unit (MMU)
 - unité de gestion de la mémoire (dispositif matériel)
 - traducteur des adresses virtuelles en adresses physiques



Transcodage des adresses virtuelle (1)




Transcodage des adresses virtuelles – exemple



Transcodage des adresses virtuelles (2)

table des pages multi-niveaux



Défaut de page


- contexte : un processus veut accéder à une page logique de la mémoire virtuelle
- définition : page non présente en mémoire physique
- traitement du défaut de page
 - cas 1 : cadre disponible en mémoire physique
 - solution : y charger la page logique
 - cas 2 : pas de cadre libre en mémoire physique
 - solution : remplacement de page

Algorithmes de remplacement de pages

- choix des pages à supprimer de la mémoire centrale pour faire place aux nouvelles pages
- algorithmes
 - remplacement optimal (OPT)
 - remplacement de page première entrée, première sortie (First In First Out - FIFO)
 - remplacement d'une page non récemment référencée (Not Recently Used - NRU)
 - remplacement de la page la moins récemment utilisée (Least Recently Used - LRU)
 - remplacement d'une page peu utilisée (Not Frequently Used NFU)
- critère d'évaluation : minimiser le taux de défaut de pages à long terme

Taille d'une page

- avec une petite taille
 - mettre un grand nombre de pages en mémoire centrale
 - chaque page contient uniquement le code utilisé
 - peu de défauts de page
- en augmentant la taille
 - moins de pages peuvent être gardées en mémoire centrale
 - chaque page contient plus de code qui n'est pas utilisé
 - plus de défauts de page
 - mais le taux de défaut de pages diminue lorsque nous approchons le point P où la taille d'une page est celle d'un programme entier



Situation considérée normale





Figure 10.7 Graph of page faults versus the number of frames.


Anomalie de Belady

- plus de défauts avec plus de mémoire !
 - exemple d'algorithmes : FIFO, mais pas LRU, OPT
- exemple : FIFO
 - pages référencées : 0 1 2 3 0 1 4 0 1 2 3 4
 - nombre de cadres disponibles : 3 / 4

Anomalie de Belady – exemple




pages référencées: 0 1 2 3 0 1 4 0 1 2 3 4



Segmentation (1)

- Intérêt : exemple des besoins en mémoire d'un compilateur
- informations construites au cours de la compilation
 - le code source sauvegardé
 - la table de symboles contentant le nom et les propriétés des variables
 - la table des constantes utilisées
 - l'arbre d'analyse syntaxique du programme
 - la pile utilisée pour les appels de sous-programmes

Segmentation (2)



Segmentation (3)

- espaces d'adresses indépendants = segments
- segment
 - suite d'adresses contiguës
 - correspond à un découpage logique du programme (segment de pile, de données, de code...)
 - sa taille varie en cours d'exécution et indépendamment d'un autre segment

Segmentation (4)

- adresse dans une mémoire à segmentation
 - numéro de segment
 - adresse au sein du segment






Table de segments

- le PCB du processus
 - contient un pointeur à l'adresse en mémoire de la table de segments
- la table de segments contient descripteurs de segments
 - adresse de base
 - longueur du segment
 - infos de protection

Transcodage des adresses en mémoire segmentée



Transcodage des adresses en mémoire segmentée - exemple



Segmentation – motivations (1)

- Gestion dynamique de la mémoire
 - on ne peut prévoir à l'avance la taille de certaines structures de processus
 - prévoir un trop grand espace mémoire peut être pénalisant
 - prévoir un espace trop petit peut limiter
 l'utilisation du programme
 - permettre l'évolution de la taille des structures de données dynamiques d'un processus

Segmentation – motivations (2)

- partage des bibliothèques chargées en mémoire
 - modularité
 - éviter la duplication de code dans plusieurs processus
 - plus simple d'avoir des bibliothèques partagées avec un système segmenté (qu'avec un système paginé)

Segmentation – motivations (3)

- gestion de la sécurité
 - chaque segment représente une entité logique : procédure, tableau, pile, etc.
 - des segments différents peuvent avoir des protections différentes
 - segment de procédure peut être déclaré en exécution seule : pas de lecture ni d'écriture
 - tableau de réels peut être déclaré en lecture écriture (pas d'exécution) : pas de branchement vers ce segment
 - type de protection utile pour détecter les erreurs de programmation


Pagination, segmentation – conclusions

- pagination
 - **— ??**
- segmentation
 - **— 5**5

Segmentation et pagination

- les espaces d'adressage des processus sont divisés en segments et les segments sont paginés
- donc chaque adresse de segment n'est pas une adresse de mémoire, mais une adresse à la table de pages du segment

Transcodage des adresses en mémoire segmentée et paginée



Conception des systèmes

Gestion processus

Ordonnancement de l'exécution

- définition
- contexte : multiprogrammation
- cycle d'exécution
- ordonnancement
 - préemptif
 - non préemptif

Sauvegarde des informations du

processus terminaison terminé exécution suspension attente élection \ par SE d'un événement par SE bloqué prêt arrivée de admission l'événement nouveau


- en multiprogrammation, un processus détient l'UC de façon intermittente
- reprise cohérente
 - ⇒ sauvegarde des informations essentielles
 - PCB
 - l'état des données du programme : image du programme en mémoire principale ou secondaire (le PCB pointera à cette image)

Création de processus

- allocation PID
- allocation image mémoire (clone de l'image mémoire du père)
- allocation + initialisation PCB (à partir du PCB du père)
- ajout PCB dans la table des processus
- ajout du processus créé dans la file des processus prêts
- blocage du père :
 - arrête le père et sauvegarde son contexte dans le PCB
 - état du père : bloqué
 - donne le processeur à un autre processus (commutation)
- renvoie le PID du processus créé


Commutation de l'UC entre processus

changement de contexte (context switching)



Ordonnancement des processus


- objectif: avoir à chaque moment un processus en exécution afin de maximiser l'utilisation de l'UC
- files d'attente
 - pointeurs vers les PCBs



Files d'attente (1)

- les ressources d'ordinateur sont souvent limitées par rapport aux processus qui en demandent
- file de processus en attente associée à chaque ressource
 - file prêt : les processus en état prêt
 - files associées à chaque unité E/S
 - etc.
- en changeant d'état, les processus se déplacent d'une file à l'autre
 - les PCBs ne sont pas déplacés en mémoire pour être mis dans les différentes files : les pointeurs changent


Files d'attente (2)



Ordonnancement des processus

- objectif: avoir à chaque moment un processus en exécution afin de maximiser l'utilisation de l'UC
- files d'attente
 - pointeurs vers les PCBs
- solution : quand l'UC devient disponible, le SE choisit un processus parmi ceux de la file d'attente des processus prêts pour être exécuté ⇒ ordonnanceur de l'UC

Quand invoquer l'ordonnanceur ?



- l'ordonnanceur intervient quand :
 - un processus se présente en tant que nouveau ou se termine ou
 - un processus exécutant devient bloqué
 - un processus change d'exécutant à prêt
 - un processus change de bloqué à prêt
- ⇒ tout événement dans un système cause une interruption de l'UC et l'intervention de l' ordonnanceur, qui devra prendre une décision concernant quel processus aura l'UC après
- préemption : si on enlève l'UC à un processus qui l'avait et peut continuer à s'en servir
 - dans les premiers deux cas, il n'y a pas de préemption

Critères d'ordonnancement

• situation:


- plusieurs processus prêts (file prêt)
- quand l'UC devient disponible lequel des processus choisir pour exécution ?

Critères

- l'utilisation de l'unité centrale : à maximiser
- le *débit* (throughput) : à maximiser
- le délai de rotation (turnaround) : à minimiser
- le *temps de réponse* : à minimiser
- le *temps d'attente* : à minimiser

Algorithmes d'ordonnancement (1)


• premier arrivé, premier servi (FCFS)



FCFS – exemple (1)

Exemple: Processus Temps de cycle P_1 26 P_2 5 P_3


• les processus arrivent au temps 0 dans l'ordre P_1 , P_2 , P_3



- temps d'attente pour *P*1= 0 *P*2= 26 *P*3= 31
- temps moyen d'attente : (0 + 26 + 31)/3 = 19
- utilisation UC: 100%
- débit : 3/40 = 0.075
 - 3 processus complétés en 40 unités de temps
- temps moyen de rotation : $(26+31+40)/3 \approx 32,3$

FCFS – exemple (2)


• les processus arrivent au temps 0 dans l'ordre P_2 , P_3 , P_1



- temps d'attente pour $P_1^{14} = 14 P2 = 0 P3 = 5$
- temps moyen d'attente : $(14 + 0 + 5)/3 \approx 6.3$
 - beaucoup mieux !
 - donc pour cette technique, le temps d'attente moyen peut varier grandement
- utilisation UC: 100%, débit: 3/40=0,075
 - mêmes
- temps moyen de rotation : $(5+14+40)/3 \cong 19,6$

Algorithmes d'ordonnancement (2)

travail le plus court d'abord (SJF)




Ordre d'exécution

Algorithme SJF - critique

- difficulté d'estimer la longueur à l'avance
- les processus longs souffriront de famine lorsqu'il y a un apport constant de processus courts
- la préemption est nécessaire pour des environnements à temps partagé
 - un processus long peut monopoliser l'UC s'il est le 1er à entrer dans le système et il ne fait pas d'E/S

Algorithmes d'ordonnancement (3)

- ordonnancement à tourniquet (circulaire ou Round Robin)
 - quantum (tranche) de temps (qt)




Priorité

- affectation d'une priorité à chaque processus (p.ex. un nombre entier)
 - souvent les petits chiffres dénotent des hautes priorités
 - 0 la plus haute
- l'UC est donnée au processus prêt avec la plus haute priorité
 - avec ou sans préemption
 - il y a une file prêt pour chaque priorité

Algorithmes d'ordonnancement (4)

ordonnancement avec priorité



Ordre d'exécution


$$p_1 < p_2 < p_3$$

Problème possible avec priorités


- *famine* : les processus moins prioritaires n'arrivent jamais à s'exécuter
- Solutions :
 - modifier la priorité d'un processus en fonction de son âge et de son historique d'exécution ⇒ vieillissement
 - assignation dynamique des priorités
 - grouper les processus en catégories de priorités

Algorithmes d'ordonnancement (5)

 ordonnancement à files multiniveaux (Multilevel Queue)



Ordonnancement à files multiniveaux



Algorithmes d'ordonnancement (6)

- ordonnancement avec files d'attente multiniveaux et à retour (Multilevel Feedback Queue)
 - ordonnancement avec files multiniveaux
 - les processus peuvent passer d'une file à une autre
 - déplacer un processus vers une file d'attente de priorité plus/moins élevée
 - empêche la famine
 - paramètres : le nombre de files, l'algorithme d'ordonnancement pour chaque file, méthode de déplacement d'un processus

En pratique

- les méthodes d'ordonnancement sont toutes utilisées en pratique (sauf plus court servi *pur* qui est impossible)
- les SE sophistiqués fournissent au gérant du système une bibliothèque de méthodes, qu'il peut choisir et combiner au besoin après avoir observé le comportement du système
- pour chaque méthode, plusieurs paramètres sont à définir : p.ex. durée du quantum, coefficients, etc.

Conception des systèmes

Allocation ressources


Types de ressources

- ressource préemptible
 - peut être retirée sans risque au processus qui la détient
 - exemple : la mémoire
- ressource non préemptible
 - exemple : l'imprimante

Interblocage

- un ensemble de processus est en interblocage si chaque processus attend un événement que seul un autre processus de l'ensemble peut l'engendrer
 - la plupart du temps, événement = libération d'une ressource détenue par un autre processus

Exemples



Sémaphores

 P_0 P_1

 P(A)
 P(B)


 P(B)
 P(A)

A et B initialisés à 1

Interblocages – caractéristiques

- conditions nécessaires
 - exclusion mutuelle
 - détention et attente
 - pas de préemption
 - attente circulaire

Exercice: passage sur un pont



- des voitures sont dans une situation d'interblocage sur un pont
- Comment les différentes conditions sont-elles satisfaites ?

Interblocages – solutions

Stratégies pour traiter les interblocages

- les ignorer (exemple : Linux)
- détection et correction
- prévention
- empêchement

Détection des interblocages

- cas d'un seul type de ressources
 - modélisation sous la forme d'un graphe
 - des demandes d'allocation de ressources
 - des détentions de ressources
 - détection de cycle
- cas de plusieurs types de ressources
 - construire
 - matrice d'allocations courantes
 - matrice de demandes
 - matrice de ressources disponibles

Correction d'interblocages

- au moyen de la préemption des ressources
- au moyen de rollback (basé sur des points de reprise - checkpoints)
- au moyen de suppression (terminaison) de processus

Prévention des interblocages

- = éliminer au moins une des conditions
- exclusion mutuelle
- détention et attente
- pas de préemption
- attente circulaire

Elimination de la condition « occupation et attente »

- un processus demande toutes ses ressources en même temps
- le système lui alloue sur une base tout ou rien
- inconvénient : beaucoup de processus ne connaissent pas à l'avance les ressources dont ils ont besoin

Elimination de la condition « pas de préemption »

- un processus qui attend pour une ressource doit libérer toutes les ressources qu'il détient
- inconvénients
 - coûteux
 - famine
 - l'état de certaines ressources ne peut pas être sauvegardé

Elimination de la condition « attente circulaire »

- allocation des ressources dans un ordre bien défini
- $R = \{r_1, ..., r_n\}$ l'ensemble des types de ressources
- fonction $f: R \to N$
- règle : un processus qui détient une ressource r_i peut demander une ressource r_j ssi $f(r_i) < f(r_i)$ (ordonner les ressources)
 - = empêche l'apparition de cycles dans le graphe des ressources
- inconvénients
 - nombres élevés
 - ajout de nouvelles ressources

Empêchement des interblocages

état sûr

- séquence $\langle P_0, P_1, ..., P_n \rangle$ sûre
 - si \forall i, les ressources que P_i pourrait encore demander peuvent être satisfaites par celles disponibles et celles des processus P_i , j < i

• Exemple: 12 ressources disponibles

cas 1 : $\langle P_1, P_0, P_2 \rangle$ séquence sûre ? cas 2 : $\langle P_1, P_0, P_2 \rangle$ séquence sûre ?

allouées Processus Besoin max P_0 10 P_{2} 9

Processus	Besoin	allouées
	max	
P_0	10	5
P_1	4	2
P_2	9	2

Empêchement

- algorithme permettant une allocation ssi celleci laisse le système dans un état sûr
 - un interblocage est un état non sûr
 - un état non sûr n'implique pas un interblocage
 - un processus demandant une ressource peut attendre même si elle est disponible
- algorithme du banquier (Dijkstra, 1965)

Algorithme du banquier (1)

- supposition : un seul type de ressources
- soit
 - dem_i le vecteur des demandes de P_i
 - disponible le nombre de ressources disponibles
 - allouées; le nombre de ressources allouées à Pi
 - max_i le maximum de ressources requises par P_i
 - $-besoin_i$ les besoins restants de P_i ($max_i allouées_i$)

Algorithme du banquier (2)

- lors d'une demande d'allocation du processus P_i
 - si dem_i > besoin_i alors erreur
 - si dem_i > disponible alors attente
 - le système simule l'allocation
 - disponible = disponible dem_i
 - allouées_i = allouées_i + dem_i
 - besoin_i = besoin_i dem_i
 - si l'état résultant est sûr alors l'allocation est effectuée

Algorithme du banquier (3)

Algorithme pour vérifier qu'un état est sûr

- $travail = disponible \text{ et } \forall P_i : fini[i] = faux$
- pour ∀i, tel que fini [i]= faux et
 besoin_i ≤ travail
 - travail = travail+allouées;
 - *-fini* [i] = vrai
- si ∀i, *fini* [i] = vrai alors l'état est sûr

Algorithme du banquier (4)

inconvénients

- nombre fixe de ressources
- nombre fixe de demandeurs
- besoin d'informations supplémentaires (par ex. maximum de ressources nécessaires)

Bilan du cours (conception des systèmes d'exploitation)

- Gestion mémoire
 - partionnement
 - pagination
 - segmentation
- Gestion processus : ordonnancement de l'exécution
 - algorithmes (FCFS, SJF, RR, priorité)
- Allocation des ressources
 - interblocage
 - stratégies de traitement