

تمرین کامپیوتری ۳

مخابرات دیجیتال دکتر ربیعی

عرفان پناهی ۱۰۱۹۸۳۶۹

فهرست:

*** فایل مربوط به این تمرین کامپیوتری با نام CA3_panahi.mlx پیوست شده است.


	۲ (لینک)	صفحة	••••••	•••••	••••••••	1	بخش
خش ٢ صفحه ۴ (لينک)	/ - 1\ -	ء ۽				J	* *

بخش ۱: توليد و ارسال سمبل ها با استفاده از مدولاسيون 4-PAM

 $oldsymbol{lpha}$ ت**ولید پالس:** پالس Raised-cosine را با داشتن $oldsymbol{eta}$ به صورت زیر تعریف می شود:

$$p(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{4T} sinc\left(\frac{1}{2\beta}\right) &, \quad t = \pm \frac{T}{2\beta} \\ \frac{1}{T} sinc\left(\frac{t}{T}\right) \frac{\cos\left(\frac{\pi\beta t}{T}\right)}{1 - \left(\frac{\pi\beta t}{T}\right)^2} &, \quad o.w. \end{cases}$$

در ابتدا با استفاده از مقادیر اولیه فرکانس نمونه برداری و بازه تعریف پالس ، بردار زمانی را در سه حالت خطای نمونه برداری و بازه تعریف میکنیم. تصویر ۱ پالس به ازای $\beta=0$ را نشان می دهد. (تصویر از تمرین کامپیوتری ۲)



eta=0 به ازای Raised-cosine تصویر ۱: رسم پالس

* تولید سیگنال ارسالی: در این قسمت ابتدا با استفاده از دستور rand یک بردار تصادفی یکنواخت بین 0 و 1 به طول ۱ میلیون تولید میکنیم:

$$0 < random < 0.1 \rightarrow A_m = -3 (A)$$

$$0.1 \le random < 0.5 \rightarrow A_m = -1 \ (B)$$

$$0.5 \le random < 0.9 \rightarrow A_m = 3 (C)$$

$$0.9 \le random < 1 \rightarrow A_m = 3 (D)$$

سپس بردار بدست آمده را upsample می کنیم تا بتوان هر دامنه را با یک ضربه مدل کرد و بتوان بک پالس را در محل هر سمبل قرار داد. در نهایت بردار upsample شده را در پالس قسمت قبل کانوالو می کنیم تا سیگنال ارسالی ساخته شود.

* مدلسازی کانال AWGN: در این قسمت ابتدا یک بردار از 0 تا 10 به عنوان SNR (dB) تعریف می کنیم. سپس با استفاده

از رابطه $SNR = 10^{\frac{SNR_{dB}}{10}}$ مقدار SNR را بدست میآوریم. انرژی مورد نیاز برای ارسال هر سمبل به صورت زیر محاسبه میشود.

$$E_s = E\{A_k^2\} = 0.1 \times (-3)^2 + 0.4 \times (-1)^2 + 0.4 \times 1^2 + 0.1 \times 3^2 = 2.6$$

در صورتی که بخواهیم به طور دقیق تر E_s را بدست آوریم باید از سمبل های تولید شده برای محاسبه انرژی مورد نیازشان استفاده کنیم. به این ترتیب به صورت زیر عمل می کنیم:

$$E_{S} = \frac{E_{total}}{N_{S}} = \frac{sum(X_{T}^{2})}{N_{S}}$$

که برای پیاده سازی آن در متلب مطابق با کد زیر عمل می کنیم:

Es = sum(modulated_symbols.^2) / N

Es = 2.6036

 E_S سمبل هر سمبل برای ارسال هر سمبل تصویر ۲: محاسبه انرژی مورد نیاز برای ارسال هر

سپس به صورت زیر η را بدست می آوریم.

$$SNR = \frac{E_s}{\eta} \to \eta = \frac{E_s}{SNR}$$

حال به منظور تولید نویز یک بردار تصادفی نرمال N(0,1) به طول سیگنال ارسالی تولید می کنیم. سپس برای اینکه به واریانس

شود، هر نویز را در $\frac{\eta}{2}$ ضرب می کنیم. (در کل ۱۱ تا η مختلف داریم.) در نهایت نویز بدست آمده را به سیگنال ارسالی قسمت $\frac{\eta}{2}$

قبل اضافه می کنیم. (یعنی در کل ۱۱ سیگنال دریافتی داریم و میخواهیم این سیگنال ها را بررسی کنیم.)

بخش ۲: آشکارسازی سمبل ها با استفاده از گیرنده های MAP و ML

در این قسمت مطابق با تمرین کامپیوتری سری قبل ، ابتدا اندیس هایی که میخواهیم از آنها نمونه برداری کنیم را به صورت زیر تعریف می کنیم:

 $T_sampling = 6*L+1:L:(N+6-1)*L+1;$

در حقیقت به جای upsample کردن در فرستنده ، در گیرنده سیگنال دریافتی را downsample می کنیم. سپس با استفاده از اندیس های تعریف شده ، سیگنال دریافتی را نمونه برداری می کنیم.

حال برای هر کدام از گیرنده های MAP و ML ، سطوح آستانه تصمیم گیری را محاسبه می کنیم:

* گيرنده MAP : براى محاسبه سطح آستانه ، به صورت زير عمل مى كنيم:

$$\sigma^{2} = N_{0} = \int_{-\infty}^{+\infty} G_{n_{w}}(f)df = \int_{-\frac{1}{2T_{s}}}^{\frac{1}{2T_{s}}} \frac{\eta}{2}df = \frac{\eta}{2} \times \frac{2}{2T_{s}} = \frac{\eta}{2T_{s}} \xrightarrow{T_{s}=1} \sigma^{2} = \frac{\eta}{2}$$

$$f(n) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{n^2}{2\sigma^2}}$$

$$\begin{cases} \Phi_{A}(y) = f(y+3)P_{A} = \frac{0.1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y+3)^{2}}{2\sigma^{2}}} \\ \Phi_{B}(y) = f(y+1)P_{B} = \frac{0.4}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y+1)^{2}}{2\sigma^{2}}} \\ \Phi_{C}(y) = f(y-1)P_{C} = \frac{0.4}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-1)^{2}}{2\sigma^{2}}} \\ \Phi_{D}(y) = f(y-3)P_{D} = \frac{0.1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-3)^{2}}{2\sigma^{2}}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Phi_{A}(y) = \Phi_{B}(y) \rightarrow y = -2 - \sigma^{2}\ln(2) \rightarrow \Delta_{1} = -2 - \sigma^{2}\ln(2) \\ \Phi_{B}(y) = \Phi_{C}(y) \rightarrow y = 0 \rightarrow \Delta_{2} = 0 \\ \Phi_{C}(y) = \Phi_{D}(y) \rightarrow y = -2 - \sigma^{2}\ln(2) \rightarrow \Delta_{3} = 2 + \sigma^{2}\ln(2) \end{cases}$$


 $\Phi(y)$ ها به یک شکل خواهند بود و در $\Phi(y)$ ها به یک شکل خواهند بود و در نمیدانیم، تمامی $\Phi(y)$ ها به یک شکل خواهند بود و در نتیجه سطوح آستانه وسط دامنه مربوط به سمبل ها قرار می گیرند.

$$\Delta_{l} = \frac{A^{(l)} + A^{(l+1)}}{2} \Longrightarrow \begin{cases} \Delta_{1} = \frac{-3A - A}{2} = -2A \to \Delta_{1} = -2\\ \Delta_{2} = \frac{-A + A}{2} = 0 \to \Delta_{2} = 0\\ \Delta_{3} = \frac{3A + A}{2} = 2A \to \Delta_{3} = 2 \end{cases}$$

درنهایت با استفاده از سطوح تصمیم گیری میتوانیم تشخیص دهیم که هر کدام از سمبل ها حاوی کدام دامنه بوده است. سپس مقادیر آشکار شده را در یک بردار به نام detected_symbols ذخیره میکنیم.

در قسمت پایانی همه ۱۱ کانال detected_symbols را با سیگنال مادوله شده در فرستنده مقایسه کرده وتعداد سمبل های خطا را بدست می آوریم. سپس تعداد خطای هر کانال را بر تعداد کل سمبل ها تقسیم می کنیم تا احتمال خطای آشکار سازی را بدست آوریم.

تصویر ۳ ، نمودار احتمال خطای آشکار سازی هر دو گیرنده MAP و ML را در مواجهه با ۱۱ نویز با انرژی های مختلف نشان مىدھد.



تصویر ۳: نمودار احتمال خطای آشکارسازی گیرنده های MAP و MR برحسب SNR

مقایسه دو گیرنده:

- ۱. همانطور که مشاهده می شود ، حساسیت به SNR در گیرنده MAP به گیرنده ML کمتر است.
- ۲. عملکرد گیرنده MAP زمانی که SNR کم است (توان نویز بالاست) بهتر از عملکرد گیرنده ML است.
- ۳. در صورتی که نویز کانال توان کمی داشته باشد (SNR زیاد باشد) ، با توجه به اینکه نمونه برداری (همزمانسازی) درست بوده ، خطای هر دو نوع گیرنده تقریباً مشابه با هم خواهد شد.