# OpenStack 安装手册

yeasy.github.com v0.2: 2013-04-08

基于 grizzly+Ubuntu 12.04

v0.1: 2013-04-07 开始整体结构。


# 1.1 网络-Quantum

标准的 Quantum 安装包括 4 个独立的数据中心网络,如图表 1 所示。

管理网络:用于在 OpenStack 各个组件之间的内部通信。该网络的 IP 地址只能在数据中心内部可访问到。

数据网络: 用于虚拟机数据传输,该网络的 IP 地址可根据使用的 Quantum 插件来灵活配置。外部网络: 用于提供一些带有 Internet 访问的虚拟机。该网络的 IP 地址必须可以从 Internet 上访问到。

API 网络:提供所有的可用 API 给用户。该网络的 IP 地址必须是从 Internet 可访问的。该 网络跟外部网络可以用同一个网络。



图表 1 OpenStack 中的四种网络

# 1.2 所需资源

至少需要3台物理机或虚拟机。具体信息如所示。

表格 1 所需资源和用途

	控制	网络	计算
主机名	grizzly-controller	grizzly-network	grizzly-compute
提供服务	MySQL, RabbitMQ,	Quantum-L3-agent,	nova-compute, KVM,
	Nova, Cinder, Glance,	Quantum-DHCP-agent,	nova-api, Quantum
	Keystone, Quantum	Quantum Agent with	Agent with
		Open-vSwitch	Open-vSwitch
最少磁盘数	2	1	1
外部/API 网络	7.7.7.7/24	7.7.7.8/24	无
管理网络	192.168.0.1/24	192.168.0.2/24	192.168.0.3/24
数据网络	无	10.10.10.1/24	10.10.10.2/24
网络端口数	2	3	2

# 1.3 控制节点

# 1.3.1 简介

控制节点提供的服务包括:

Databases (with MySQL)

Queues (with RabbitMQ)

Keystone

Glance

Nova (without nova-compute)

Cinder

Quantum Server (with Open-vSwitch plugin)

Dashboard (with Horizon)

# 1.3.2 基本服务

# 1.3.2.1 操作系统

# 1.3.2.1.1 安装系统

时间域: UTC 主机名: controller 包: openssh-server 安装系统完成后,需要重启系统。

### 1.3.2.1.2 使用 Cloud Archive 进行升级

因为 Ubuntu 12.04 中自带的 OpenStack 版本为旧的 Folsom, 所以使用 Ubuntu Cloud Archive 进行必要的升级和更新。

执行

```
apt-get install ubuntu-cloud-keyring
```

修改/etc/apt/sources.list.d/cloud-archive.list:

```
deb http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu precise-updates/grizzly main
```

升级系统,并重启。

```
apt-get update && apt-get upgrade
```

### 1.3.2.1.3 配置网络

配置静态网络接口,添加管理、外部/API 网络,修改/etc/network/interfaces 文件:

```
# Management Network
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
```

```
# API + Public Network
auto eth1
iface eth1 inet static
address 7.7.7.7
netmask 255.255.255.0
gateway 7.7.7.1
dns-nameservers 8.8.8.8
```

关闭 IP 欺骗过滤(避免多网卡下的丢包),修改/etc/sysctl.conf 文件:

```
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
```

重启网络服务:

```
service networking restart
```

添加控制节点、网络节点和计算节点的主机名和 IP 对应到本地/etc/hosts 中。

127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	controller
192.168.0.1	controller
192.168.0.2	network
192.168.0.3	compute

## 1.3.2.1.4 安装 NTP 包

安装 NTP 包

```
apt-get install -y ntp
```

配置/etc/ntp.conf 文件

```
server ntp.ubuntu.com iburst
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10
```

重启 NTP 服务

```
service ntp restart
```

# 1.3.2.2 MySQL 数据库服务

安装相关的包。

```
apt-get install mysql-server python-mysqldb
```

安装后默认只允许本地访问 MySQL,需要修改配置文件/etc/mysql/my.cnf,允许从任意地址都可以访问 MySQL。

```
sed -i 's/127.0.0.1/0.0.0.0/g' /etc/mysql/my.cnf
```

重启服务。

service mysql restart

创建需要的数据库、用户和权限。

```
mysql -u root -password <<EOF
CREATE DATABASE nova;
GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'localhost' \
IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'192.168.0.1' \
IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'192.168.0.2' \
IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'192.168.0.3' \
IDENTIFIED BY 'password';
CREATE DATABASE cinder;
GRANT ALL PRIVILEGES ON cinder.* TO 'cinder'@'localhost' \
IDENTIFIED BY 'password';
CREATE DATABASE glance;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.* TO 'glance'@'localhost' \
IDENTIFIED BY 'password';
CREATE DATABASE keystone;
GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.* TO 'keystone'@'localhost' \
IDENTIFIED BY 'password';
CREATE DATABASE quantum;
GRANT ALL PRIVILEGES ON quantum.* TO 'quantum'@'localhost' \
IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON quantum.* TO 'quantum'@'192.168.0.2' \
IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON quantum.* TO 'quantum'@'192.168.0.3' \
IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
EOF
```

# 1.3.2.3 RabbitMQ 消息服务

安装 rabbitmq 包。

apt-get install rabbitmq-server

修改默认的密码。

rabbitmqctl change\_password guest password

## 1.3.3 Keystone

安装 keystone 包。

apt-get install keystone python-keystone python-keystoneclient

修改配置文件,指定数据库等信息,/etc/keystone/keystone.conf。

```
[DEFAULT]
 admin_token = password
 bind_host = 0.0.0.0
 public_port = 5000
 admin_port = 35357
 compute_port = 8774
 verbose = True
 debug = True
 log_file = keystone.log
 log_dir = /var/log/keystone
 log_config = /etc/keystone/logging.conf
 [sql]
 connection = mysql://keystone:password@localhost:3306/keystone
 idle_timeout = 200
 [identity]
 driver = keystone.identity.backends.sql.Identity
 [catalog]
 driver = keystone.catalog.backends.sql.Catalog
(...)
```

重启 keystone 服务,在数据库中创建对应的表。

```
service keystone restart
keystone-manage db_sync
```

加载环境变量,将命令写入 novarc 文件,并在.bashrc 中指定运行 novarc 文件,让变量自动加载。

```
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=password
export OS_AUTH_URL="http://localhost:5000/v2.0/"
export SERVICE_ENDPOINT="http://localhost:35357/v2.0"
export SERVICE_TOKEN=password
```

source novarc

echo "source novarc">>.bashrc

下载 data script,向 keystone 的数据库中写入用户、租户、服务等信息。

./keystone-data.sh

下载 <u>endpoint\_script</u>,创建各个 endpoint。

./keystone-endpoints.sh

若需要手动指定管理网络,则在执行 endpoint\_script 时给定参数。

./keystone-endpoints.sh -K <ip address of the management network>

#### **1.3.4** Glance

## 1.3.4.1 安装包

执行

apt-get install glance glance-api glance-registry python-glanceclient glance-common

### 1.3.4.2 配置 Glance

修改配置文件,指定用户、密码、数据库等信息,修改/etc/glance/glance-api.conf 文件和/etc/glance/glance-registry.conf 文件,修改

```
sql_connection = mysql://glance:password@localhost/glance
admin_tenant_name = service
admin_user = glance
```

```
admin_password = password
```

对于 glance-api 文件,修改

```
notifier_strategy = rabbit
rabbit_password = password
```

重启 glance 服务,命令为

```
service glance-api restart && service glance-registry restart
```


在数据库中创建对应的表

```
glance-manage db_sync
```

为了测试 glance 服务安装成功,可以下载并导入 Ubuntu 12.04 的 UEC 镜像文件。

```
glance image-create \
--location
http://uec-images.ubuntu.com/releases/12.04/release/ubuntu-12.04-server-cloudimg
-amd64-disk1.img \
--is-public true --disk-format qcow2 --container-format bare --name "Ubuntu"
```

检查镜像是否在导入成功,可以列出可用的镜像文件名。



#### 1.3.5 Nova

### 1.3.5.1 安装包

执行

apt-get install nova-api nova-cert nova-common nova-conductor \
nova-scheduler python-nova python-novaclient nova-consoleauth novnc \
nova-novncproxy

### 1.3.5.2 配置 Nova

修改配置文件,指定用户、密码、数据库等信息,修改/etc/nova/api-paste.ini 文件,修改

```
admin_tenant_name = service
admin_user = nova
admin_password = password
```

```
[composite:osapi_volume]
use = call:nova.api.openstack.urlmap:urlmap_factory
/: osvolumeversions
/v1: openstack_volume_api_v1
[composite:openstack volume api v1]
use = call:nova.api.auth:pipeline_factory
noauth = faultwrap sizelimit noauth ratelimit osapi_volume_app_v1
keystone
           = faultwrap
                             sizelimit
                                        authtoken
                                                     keystonecontext
                                                                       ratelimit
osapi_volume_app_v1
keystone_nolimit
                         faultwrap
                                       sizelimit authtoken
                                                                keystonecontext
osapi_volume_app_v1
[app:osapi_volume_app_v1]
paste.app_factory = nova.api.openstack.volume:APIRouter.factory
[pipeline:osvolumeversions]
pipeline = faultwrap osvolumeversionapp
[app:osvolumeversionapp]
```

```
paste.app_factory = nova.api.openstack.volume.versions:Versions.factory
```

#### 编辑/etc/nova/nova.conf 文件, 修改

```
______
[DEFAULT]
# MySQL Connection #
sql connection=mysql://nova:password@192.168.0.1/nova
# nova-scheduler #
rabbit password=password
scheduler_driver=nova.scheduler.filter_scheduler.FilterScheduler
# nova-api #
cc_host=192.168.0.1
auth strategy=keystone
s3 host=192.168.0.1
ec2_host=192.168.0.1
nova url=http://192.168.0.1:8774/v1.1/
ec2_url=http://192.168.0.1:8773/services/Cloud
keystone_ec2_url=http://192.168.0.1:5000/v2.0/ec2tokens
api_paste_config=/etc/nova/api-paste.ini
allow_admin_api=true
ec2 private dns show ip=True
dmz_cidr=169.254.169.254/32
ec2_dmz_host=192.168.0.1
metadata host=192.168.0.1
metadata_listen=0.0.0.0
enabled_apis=ec2,osapi_compute,metadata
# Networking #
network_api_class=nova.network.quantumv2.api.API
quantum_url=http://192.168.0.1:9696
quantum_auth_strategy=keystone
quantum_admin_tenant_name=service
quantum_admin_username=quantum
quantum_admin_password=password
quantum_admin_auth_url=http://192.168.0.1:35357/v2.0
libvirt vif driver=nova.virt.libvirt.vif.LibvirtHybridOVSBridgeDriver
linuxnet\_interface\_driver=nova.network.linux\_net.LinuxOVSInterfaceDriver\\
```

```
firewall\_driver=nova.virt.libvirt.firewall.lptables Firewall Driver
# Cinder #
volume_api_class=nova.volume.cinder.API
# Glance #
glance_api_servers=192.168.0.1:9292
image_service=nova.image.glance.GlanceImageService
# novnc #
novnc_enable=true
novncproxy_base_url=http://7.7.7.7:6080/vnc_auto.html
vncserver_proxyclient_address=192.168.0.1
vncserver_listen=0.0.0.0
# Misc #
logdir=/var/log/nova
state_path=/var/lib/nova
lock_path=/var/lock/nova
root_helper=sudo nova-rootwrap /etc/nova/rootwrap.conf
verbose=true
```

在数据库中创建 Nova 表:

nova-manage db sync

重启 Nova 服务:

service nova-api restart service nova-cert restart service nova-consoleauth restart service nova-scheduler restart service nova-novncproxy restart

#### **1.3.6** Cinder

### 1.3.6.1 安装包

apt-get install -y cinder-api cinder-scheduler cinder-volume iscsitarget \
open-iscsi iscsitarget-dkms python-cinderclient linux-headers-`uname -r`

# 1.3.6.2 配置和启动 iSCSI 服务

sed -i 's/false/true/g' /etc/default/iscsitarget service iscsitarget start service open-iscsi start

### 1.3.6.3 配置 Cinder

编辑/etc/cinder/cinder.conf 文件,修改

[DEFAULT]
sql\_connection = mysql://cinder:password@localhost:3306/cinder
rabbit\_password = password

编辑/etc/cinder/api-paste.ini 文件,修改

admin\_tenant\_name = service admin\_user = cinder admin\_password = password

在第二块硬盘上创建卷:

fdisk/dev/sdb

[Create a Linux partition]

pvcreate /dev/sdb1
vgcreate cinder-volumes /dev/sdb1

在数据库中创建 Cinder 的表:

cinder-manage db sync

重启服务:

service cinder-api restart service cinder-scheduler restart service cinder-volume restart

### 1.3.7 Quantum

### 1.3.7.1 安装包

安装 quantum-server 包:

```
apt-get install quantum-server
```

### 1.3.7.2 配置服务

编辑/etc/quantum/quantum.conf 文件,添加插件、认证和队列信息,修改:

```
core_plugin = \
quantum.plugins.openvswitch.ovs_quantum_plugin.OVSQuantumPluginV2
auth_strategy = keystone
fake_rabbit = False
rabbit_password = password
```

编辑/etc/quantum/plugins/openvswitch/ovs\_quantum\_plugin.ini 文件,添加数据库信息,修改:

```
[DATABASE]

sql_connection = mysql://quantum:password@localhost:3306/quantum

[OVS]

tenant_network_type = gre

tunnel_id_ranges = 1:1000

enable_tunneling = True
```

编辑/etc/quantum/api-paste.ini 文件,添加用户名、密码等信息,修改:

```
admin_tenant_name = service
admin_user = quantum
admin_password = password
```

### 1.3.7.3 启动服务

```
service quantum-server start
```

#### 1.3.8 Horizon

安装包:

apt-get install apache2 libapache2-mod-wsgi openstack-dashboard \
memcached python-memcache

此时,控制节点安装完毕,可以通过 web 来访问 horizon 了。地址为http://<controller\_node>/horizon,可以通过 admin/password 或者 demo/password 来进行认证。

### 1.4 网络节点

## 1.4.1 简介

网络节点主要提供如下服务:

Virtual Bridging (Open-vSwitch + Quantum Agent) with tunneling

DHCP Server (Quantum DHCP Agent)

Virtual Routing (Quantum L3 Agent)

# 1.4.2 基本服务

### 1.4.2.1 操作系统

# 1.4.2.1.1 安装系统

时间域: UTC

主机名: grizzly-network

包: openssh-server

安装系统完成后,需要重启系统。

# 1.4.2.1.2 使用 Cloud Archive 进行升级

因为 Ubuntu 12.04 中自带的 OpenStack 版本为旧的 Folsom, 所以使用 Ubuntu Cloud Archive 进行必要的升级和更新。

执行

apt-get install ubuntu-cloud-keyring

修改/etc/apt/sources.list.d/cloud-archive.list:

deb http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu precise-updates/grizzly main

升级系统,并重启。

apt-get update && apt-get upgrade

### 1.4.2.1.3 配置网络

配置静态网络接口,添加管理、数据和桥网络信息,编辑/etc/network/interfaces 文件:

```
# Management Network auto eth0
```

iface eth0 inet static address 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.254 dns-nameservers 8.8.8.8

#### # Data Network

auto eth1 iface eth1 inet static address 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0

#### # Public Bridge

auto eth2
iface eth2 inet manual
up ifconfig \$IFACE 0.0.0.0 up
up ip link set \$IFACE promisc on
down ifconfig \$IFACE down

开启 IP 转发,关闭 IP 欺骗过滤(避免多网卡下的丢包),修改/etc/sysctl.conf 文件:

```
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
```

重启网络服务:

service networking restart

添加控制节点、网络节点和计算节点的主机名和 IP 对应到本地/etc/hosts 中。

-	127.0.0.1	localhost	
	127.0.1.1	grizzly-network	!
ì	192.168.0.1	grizzly-controller	!
į	192.168.0.2	grizzly-network	!
	192.168.0.3	grizzly-compute	:

## 1.4.2.1.4 安装 NTP 包

安装 NTP 包

```
apt-get install -y ntp
```

配置/etc/ntp.conf 文件, 指定控制节点(192.168.0.1)为 NTP 服务器:

```
server 192.168.0.1
```

重启 NTP 服务

```
service ntp restart
```

# 1.4.3 网络服务

# 1.4.3.1 OpenvSwitch

安装包,包括 quantum 的 openvswitch-agent 插件、dhcp 和 L3 的代理。

```
apt-get install quantum-plugin-openvswitch-agent \
quantum-dhcp-agent quantum-l3-agent
```

启动 OpenvSwitch:

```
service openvswitch-switch start
```

创建虚拟网桥:

```
ovs-vsctl add-br br-int
ovs-vsctl add-br br-ex
ovs-vsctl add-port br-ex eth2
```

ip link set up br-ex

### 1.4.3.2 **Quantum**

### 1.4.3.2.1 配置服务

编辑/etc/quantum/13\_agent.ini,添加认证和管理的相关信息,修改

```
auth_url = http://192.168.0.1:35357/v2.0
admin_tenant_name = service
admin_user = quantum
admin_password = password
metadata_ip = 192.168.0.1
use_namespaces = False
```

编辑/etc/quantum/api-paste.ini, 修改

```
auth_host = 192.168.0.1
admin_tenant_name = service
admin_user = quantum
admin_password = password
```

编辑/etc/quantum/quantum.conf,修改

```
core_plugin = \
quantum.plugins.openvswitch.ovs_quantum_plugin.OVSQuantumPluginV2
auth_strategy = keystone
fake_rabbit = False
rabbit_host = 192.168.0.1
rabbit_password = password
```

编辑/etc/quantum/plugins/openvswitch/ovs\_quantum\_plugin.ini,修改

```
[DATABASE]

sql_connection = mysql://quantum:password@192.168.0.1:3306/quantum

[OVS]

tenant_network_type = gre

tunnel_id_ranges = 1:1000

enable_tunneling = True

integration_bridge = br-int
```

```
tunnel_bridge = br-tun
local_ip = 10.10.10.1
```

编辑/etc/quantum/dhcp\_agent.ini, 修改

```
use_namespaces = False
```

### 1.4.3.2.2 启动服务

service quantum-plugin-openvswitch-agent start service quantum-dhcp-agent restart service quantum-l3-agent restart

### 1.4.4 虚拟网络

### 1.4.4.1 创建虚拟网络

创建 novarc 文件,写入加载环境变量命令,并在.bashrc 中调用。

```
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=password
export OS_AUTH_URL="http://192.168.0.1:5000/v2.0/"
export SERVICE_ENDPOINT="http://192.168.0.1:35357/v2.0"
export SERVICE_TOKEN=password
```

```
source novarc
echo "source novarc">>.bashrc
```

下载 Quantum script,选用"为私有网络提供路由"情景,根据配置的 IP 来调整脚本,并执行。

### 1.4.4.2 L3 配置

获取并复制对外网络的 ID。

```
quantum net-list
```

编辑/etc/quantum/l3\_agent.ini,粘贴上获取的 ID。

gateway\_external\_network\_id = ID

获取并复制路由器 ID。

quantum router-list

编辑/etc/quantum/l3\_agent.ini,粘贴上获取的 ID。

router\_id = ID

重启 L3 代理服务。

service quantum-I3-agent restart

## 1.5 计算节点

# 1.5.1 简介

计算节点主要提供: Hypervisor (KVM) Nova-compute Quantum OVS agent

# 1.5.2 基本服务

# 1.5.2.1 操作系统

# 1.5.2.1.1 安装系统

时间域: UTC

主机名: grizzly-compute

包: openssh-server

安装系统完成后,需要重启系统。

# 1.5.2.1.2 使用 Cloud Archive 进行升级

因为 Ubuntu 12.04 中自带的 OpenStack 版本为旧的 Folsom, 所以使用 Ubuntu Cloud Archive 进行必要的升级和更新。

```
apt-get install ubuntu-cloud-keyring
```

修改/etc/apt/sources.list.d/cloud-archive.list:

```
deb http://ubuntu-cloud.archive.canonical.com/ubuntu precise-updates/grizzly main
```

升级系统,并重启。

```
apt-get update && apt-get upgrade
```

### 1.5.2.1.3 配置网络

配置静态网络接口,添加管理、数据网络信息,编辑/etc/network/interfaces 文件:

```
# Management Network
```

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.0.3

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.0.254

dns-nameservers 8.8.8.8

# Data Network

auto eth1

iface eth1 inet static

address 10.10.10.2

netmask 255.255.255.0

关闭 IP 欺骗过滤(避免多网卡下的丢包),修改/etc/sysctl.conf 文件:

```
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
```

重启网络服务:

```
service networking restart
```

添加控制节点、网络节点和计算节点的主机名和 IP 对应到本地/etc/hosts 中。

127.0.0.1	localhost
127.0.1.1	grizzly-compute
192.168.0.1	grizzly-controller
192.168.0.2	grizzly-network
192.168.0.3	grizzly-compute

### 1.5.2.1.4 安装 NTP 包

安装 NTP 包

```
apt-get install -y ntp
```

配置/etc/ntp.conf 文件, 指定控制节点(192.168.0.1)为 NTP 服务器:

```
server 192.168.0.1
```

重启 NTP 服务

```
service ntp restart
```

## 1.5.3 管理程序

### 1.5.3.1 安装包

安装 kvm 相关包:

```
apt-get install -y kvm libvirt-bin pm-utils
```

### 1.5.3.2 配置 libvirt

编辑/etc/libvirt/qemu.conf 文件,添加

```
cgroup_device_acl = [
    "/dev/null", "/dev/full", "/dev/zero",
    "/dev/random", "/dev/urandom",
    "/dev/ptmx", "/dev/kvm", "/dev/kqemu",
    "/dev/rtc", "/dev/hpet", "/dev/net/tun"]
```

禁用 KVM 默认的虚拟桥:

virsh net-destroy default
virsh net-undefine default

允许在线的迁移:

编辑/etc/libvirt/libvirtd.conf 文件:

```
listen_tls = 0
listen_tcp = 1
auth_tcp = "none"
```

编辑文件中的 libvirtd\_opts 变量:

```
env libvirtd_opts="-d -l"
```

编辑/etc/default/libvirt-bin 文件:

```
libvirtd_opts="-d -l"
```

## 1.5.3.3 重启 libvirt

```
service libvirt-bin restart
```

### 1.5.4 Nova

### 1.5.4.1 安装包

```
apt-get install nova-compute-kvm
```

### 1.5.4.2 配置 Nova

编辑/etc/nova/api-paste.ini 文件,添加用户、密码等信息,修改:

```
auth_host = 192.168.0.1

admin_tenant_name = service

admin_user = nova

admin_password = password
```

编辑/etc/nova/nova-compute.conf 文件, 修改:

```
[DEFAULT]
libvirt_type=kvm
libvirt_ovs_bridge=br-int
libvirt_vif_type=ethernet
libvirt_vif_driver=nova.virt.libvirt.vif.LibvirtHybridOVSBridgeDriver
libvirt_use_virtio_for_bridges=True
```

编辑/etc/nova/nova.conf 文件, 修改:

```
[DEFAULT]
# MySQL Connection #
sql_connection=mysql://nova:password@192.168.0.1/nova
# nova-scheduler #
rabbit_host=192.168.0.1
rabbit password=password
scheduler_driver=nova.scheduler.filter_scheduler.FilterScheduler
# nova-api #
cc_host=192.168.0.1
auth_strategy=keystone
s3_host=192.168.0.1
ec2_host=192.168.0.1
nova url=http://192.168.0.1:8774/v1.1/
ec2_url=http://192.168.0.1:8773/services/Cloud
keystone_ec2_url=http://192.168.0.1:5000/v2.0/ec2tokens
api_paste_config=/etc/nova/api-paste.ini
allow_admin_api=true
ec2_private_dns_show_ip=True
dmz_cidr=169.254.169.254/32
ec2 dmz host=192.168.0.1
metadata host=192.168.0.1
metadata_listen=0.0.0.0
enabled_apis=metadata
# Networking #
network_api_class=nova.network.quantumv2.api.API
quantum_url=http://192.168.0.1:9696
quantum_auth_strategy=keystone
quantum_admin_tenant_name=service
```

```
quantum_admin_username=quantum
quantum_admin_password=password
quantum_admin_auth_url=http://192.168.0.1:35357/v2.0
libvirt\_vif\_driver = nova.virt.libvirt.vif.LibvirtHybridOVSBridgeDriver
linuxnet\_interface\_driver=nova.network.linux\_net.LinuxOVSInterfaceDriver\\
firewall\_driver = nova.virt.libvirt.firewall.Iptables Firewall Driver
# Compute #
compute_driver=libvirt.LibvirtDriver
connection_type=libvirt
# Cinder #
volume_api_class=nova.volume.cinder.API
# Glance #
glance_api_servers=192.168.0.1:9292
image_service=nova.image.glance.GlanceImageService
# novnc #
novnc enable=true
novncproxy_base_url=http://7.7.7.7:6080/vnc_auto.html
vncserver_proxyclient_address=192.168.0.3
vncserver_listen=0.0.0.0
# Misc #
logdir=/var/log/nova
state path=/var/lib/nova
lock_path=/var/lock/nova
root_helper=sudo nova-rootwrap /etc/nova/rootwrap.conf
verbose=true
```

### 重启服务:

service nova-compute restart

### 1.5.5 Quantum

### 1.5.5.1 OpenvSwitch

安装包。

```
apt-get install -y openvswitch-switch
```

启动 OpenvSwitch 服务。

```
service openvswitch-switch start
```

配置虚拟网桥。

```
ovs-vsctl add-br br-int
```

### 1.5.5.2 Quantum

安装包。

```
apt-get install -y quantum-plugin-openvswitch-agent
```

编辑/etc/quantum/quantum.conf 文件,修改

```
core_plugin = \
quantum.plugins.openvswitch.ovs_quantum_plugin.OVSQuantumPluginV2
auth_strategy = keystone
fake_rabbit = False
rabbit_host = 192.168.0.1
rabbit_password = password
```

编辑/etc/quantum/plugins/openvswitch/ovs\_quantum\_plugin.ini 文件,修改

```
[DATABASE]

sql_connection = mysql://quantum:password@192.168.0.1:3306/quantum

[OVS]

tenant_network_type = gre

tunnel_id_ranges = 1:1000

integration_bridge = br-int

tunnel_bridge = br-tun
```

```
local_ip = 10.10.10.2
enable_tunneling = True
```

启动代理:

service quantum-plugin-openvswitch-agent restart

# 1.6 创建虚拟机

安装完成后,可以通过 OpenStack 的 API 或者 Horizon 提供的 web 界面(地址为 <a href="http://192.168.0.1/horizon">http://192.168.0.1/horizon</a>) 来管理 IaaS,认证信息为 demo/password。

编辑安全组"Default", 允许 ICMP 和 SSH。

创建个人口令对。

找到 Instance,并执行"Launch Instance",产生一个新的虚拟机。

获取虚拟机的外网 ID 和端口 ID。

quantum net-list -- --router:external True quantum port-list -- --device\_id <vm-uuid>

创建绑定到虚拟机虚拟端口的 IP, 并路由到外网。

quantum floatingip-create --port\_id <port\_id> <ext\_net\_id>

# 1.7 参考资料

OpenStack Basic Installation, <a href="http://docs.openstack.org/folsom/basic-install/content/index.html">http://docs.openstack.org/folsom/basic-install/content/index.html</a>。