


# Packet Tracer: Configuración de routing entre VLAN con routeron-a-stick

## **Topología**



### Tabla de direccionamiento

EI administrador	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de subred	Gateway predeterminado
D4	G0/0,10	172.17.10.1	255.255.255.0	N/D
R1	G0/0,30	172.17.30.1	255.255.255.0	N/D
PC1	NIC	172.17.10.10	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.30.10	255.255.255.0	172.17.30.1

## **Objetivos**

Parte 1: Probar la conectividad sin routing entre VLAN

Parte 2: Agregar VLAN a un switch

Parte 3: Configurar subinterfaces

Parte 4: Probar la conectividad con routing entre VLAN

#### Situación

En esta actividad, verificará la conectividad antes de implementar el routing entre VLAN. Luego, configurará las VLAN y el routing entre VLAN. Por último, habilitará el enlace troncal y verificará la conectividad entre las VLAN.

## Paso 1. Probar conectividad sin enrutamiento entre VLAN

### Paso 1. Hacer ping entre la PC1 y la PC3

Espere a que converjan los switches o haga clic en **Fast Forward Time** (Adelantar el tiempo) varias veces. Cuando las luces de enlace para la **PC1** y la **PC3** estén de color verde, haga ping entre la **PC1** y la **PC3**. Como las dos computadoras están en redes separadas y el **R1** no está configurado, el ping falla.

```
C:\>ping 172.17.30.10

Pinging 172.17.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 172.17.30.10:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

### Paso 2. Pasar al modo de simulación para controlar los pings

- a. Para pasar al modo Simulation, haga clic en la ficha Simulation o presione Shift+S.
- b. Haga clic en Capture/Forward (Capturar/Adelantar) para ver los pasos que sigue el ping entre la PC1 y la PC3. Observe que el ping nunca deja la PC1. ¿Qué proceso falló y por qué?

Falló el ARP, ya que el PC1 envía al PC3, pero al no estar en la misma red elimina el paquete.

https://i.imgur.com/p2Aku3T.gif

## Paso 2. Agregar VLAN a un switch

### Paso 1. Crear VLAN en el S1

Vuelva al modo Realtime (Tiempo real) y cree la VLAN 10 y la VLAN 30 en el S1.

```
S1(config) #Vlan 10
S1(config-vlan) #name Vlan10
S1(config-vlan) #exit
S1(config) #Vlan 30
S1(config-vlan) #name Vlan30
```

#### Paso 2. Asignar VLAN a puertos

- a. Configure las interfaces F0/6 y F0/11 como puertos de acceso y asigne las VLAN.
  - Asigne la PC1 a la VLAN 10.
  - Asigne la PC3 a la VLAN 30.

```
S1(config)#interface f0/6
S1(config-if)#sw
Sl(config-if)#switchport m
S1(config-if)#switchport mode ac
Sl(config-if) #switchport mode access
Sl(config-if)#sw
Sl(config-if)#switchport m
Sl(config-if)#switchport access vlan 10
Sl(config-if)#exit
S1(config) #inter
S1(config)#interface f0/11
S1(config-if)#sw
S1(config-if) #switchport m
Sl(config-if) #switchport mode ac
Sl(config-if) #switchport mode access
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport
Sl(config-if)#switchport access vlan 30
```

b. Emita el comando **show vlan brief** para verificar la configuración de VLAN.

#### S1# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
			Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
			Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
			Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
			Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
			Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	Fa0/11
30	VLAN0030	active	Fa0/6
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Sl#show vlan brief				
VLAN	Name	Status	Ports	
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2	
10 30	Vlan10 Vlan30	active active	Fa0/6 Fa0/11	
1003 1004	raar-deraurt token-ring-default fddinet-default trnet-default	active active active active	Ι	

## Paso 3. Probar la conectividad entre la PC1 y la PC3

En la PC1, haga ping a la PC3. Los pings deberían seguir fallando. ¿Por qué fallaron los pings?

```
C:\>ping 172.17.30.10

Pinging 172.17.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 172.17.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

## Paso 3. Configurar subinterfaces

## Paso 1. Configurar las subinterfaces en el R1 con la encapsulación 802.1Q

- a. Cree la subinterfaz G0/0.10.
  - Establezca el tipo de encapsulación en 802.1Q y asigne la VLAN 10 a la subinterfaz.
  - Consulte la tabla de direccionamiento y asigne la dirección IP correcta a la subinterfaz.
- b. Repita el proceso para la subinterfaz G0/0.30.

```
R1(config) #interface g0/0.10
R1(config-subif) #en
R1(config-subif) #encapsulation d
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif) #ip add 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #exit
R1(config) #inter
R1(config) #interface g0/0.30
R1(config-subif) #en
R1(config-subif) #en
R1(config-subif) #encapsulation d
R1(config-subif) #encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif) #ip add 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-subif) #exit
```

## Paso 2. Verificar la configuración

R1(config)#interface g0/0

a. Utilice el comando show ip interface brief para verificar la configuración de las subinterfaces. Ambas subinterfaces están inactivas. Las subinterfaces son interfaces virtuales que se asocian a una interfaz física. Por lo tanto, para habilitar las subinterfaces, debe habilitar la interfaz física a la que se asocian.

```
Rl#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/0.10 172.17.10.1 YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/0.30 172.17.30.1 YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
```

b. Habilite la interfaz G0/0. Verifique que las subinterfaces ahora estén activas.

```
R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK2 Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset up up
GigabitEthernet0/0.10 172.17.10.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/0.30 172.17.30.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Vlanl unassigned YES unset administratively down down
```

## Paso 4. Probar la conectividad con routing entre VLAN

## Paso 1. Hacer ping entre la PC1 y la PC3

En la PC1, haga ping a la PC3. Los pings deberían seguir fallando.

```
C:\>ping 172.17.30.10

Pinging 172.17.30.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 172.17.30.10:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

#### Paso 2. Habilitar el enlace troncal

a. En el S1, emita el comando show vlan. ¿A qué VLAN está asignado G0/1?
 Esta asignado a la default (Vlan1)

Sl#show vlan

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Vlan10	active	Fa0/6
30	Vlan30	active	Fa0/11
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

 Como el router se configuró con varias subinterfaces asignadas a diferentes VLAN, el puerto de switch que se conecta al router se debe configurar como enlace troncal. Habilite los enlaces troncales en la interfaz G0/1.

```
Sl(config) #interface g0/l
Sl(config-if) #sw
Sl(config-if) #switchport m
Sl(config-if) #switchport mode tr
Sl(config-if) #switchport mode trunk
```

c. ¿Cómo puede determinar que la interfaz es un puerto de enlace troncal con el comando **show vlan**?

Podemos determinar que la interfaz es un puerto de enlace troncal porque ya no nos aparece la interfaz en la tabla de show vlan.

Status Ports VLAN Name default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2 10 Vlan10 Fa0/11 active

d. Emita el comando show interface trunk para verificar que la interfaz se haya configurado como enlace troncal.

active active active

active

active

Fa0/6

Sl#show interfaces trunk Port Mode Encapsulation Status Native vlan on 802.1q trunking 1 Gig0/1 Port Vlans allowed on trunk GigO/1 1-1005 Port Gig0/l Vlans allowed and active in management domain 1,10,30 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned Gig0/1 1,10,30

## Paso 3. Pasar al modo de simulación para controlar los pings

- a. Para pasar al modo Simulation (Simulación), haga clic en la ficha Simulation o presione Mayús+S.
- b. Haga clic en Capture/Forward (Capturar/Adelantar) para ver los pasos que sigue el ping entre la PC1 y la PC3.
- c. Debería ver solicitudes y respuestas de ARP entre el S1 y el R1. Luego, solicitudes y respuestas de ARP entre el R1 y el S3. De esta manera, la PC1 puede encapsular una solicitud de eco ICMP con la información de capa de enlace de datos correspondiente, y el R1 enruta la solicitud a la PC3.

Nota: Una vez finalizado el proceso ARP, es posible que deba hacer clic en Reset Simulation (Restablecer simulación) para ver el proceso ICMP completo.

https://i.imgur.com/tiDJAn8.gif


Sl#show vlan

30 Vlan30

30 Vlan30 1002 fddi-default 1003 token-ring-default

1004 fddinet-default

1005 trnet-default



## Tabla de puntuación sugerida

La actividad Packet Tracer vale 60 puntos. Las cuatro preguntas valen 10 puntos cada una.