# 使用须知

### 如何修改配置参数?

这个软件的各种参数设置都可以使用 tools/change\_settings.exe 修改或者直接到config.py里去修改,保存之后再打开软件就可以看到变化了,或者也可以在软件里按电脑键盘的 Alt + s打开修改配置参数的页面 (Alt 是默认的设置按键,可以在配置参数里修改,对应的参数请看设置参数说明书)。

### 如何更换背景图片?

更改设置文件里的参数 background\_image 为你想要设置的背景图片的文件路径,保存之后重新打开 Ideal Piano即可生效。其他的相关参数请看设置参数说明书。

## 主界面上的按钮分别的作用是?

点击play按钮进入的是电脑键盘演奏模式,点击midi keyboard按钮进入的是midi键盘演奏模式,点击play midi进入的是播放midi文件模式。

## 使用MIDI键盘演奏需要注意什么?

最好先在midi键盘接入电脑后,才打开Ideal Piano,或者先打开Ideal Piano,不要点击midi keyboard 的按钮,然后接入midi键盘到电脑,然后才点击按钮,这样才能保证你的midi键盘可以正常在软件里检测到。如果midi键盘还是没反应,那么请按电脑键盘的 shift 显示当前电脑可以使用的MIDI端口,可以按照对应的设备的名字来确认你需要使用的MIDI端口号,然后打开 change\_settings.exe 把midi\_device\_id 的值改为要使用的MIDI端口号,然后重新打开Ideal Piano。

### 为什么Ideal Piano检测不到我的MIDI键盘?

如果你开了编曲软件,midi键盘已经可以在编曲软件里使用了,那么这时候Ideal Piano是检测不到你的midi键盘的,因为一个midi键盘最多只能控制一个软件,所以这时候编曲软件已经占用掉midi键盘了,Ideal Piano就检测不到midi键盘了。

如果你想在编曲软件里使用midi键盘,同时还要使用Ideal Piano的话,是有很简单的解决办法的。使用 loopmidi 这个免费软件可以做到同时使用编曲软件和Ideal Piano来进行midi键盘的弹奏,具体的操作流程如下。

### 如何配合编曲软件使用Ideal Piano?

#### 在编曲软件里使用MIDI键盘

通过 loopmidi 这个免费软件可以实现在编曲宿主里用midi键盘演奏同时Ideal Piano也可以显示当前演奏的音符和对应的和弦,从而实现可以更加方便地听自己想要的乐器音源同时也可以在Ideal Piano看到演奏的内容。

拿FL Studio举例,首先打开loopmidi,新建一个midi端口,(点击下方那个+号即可)然后打开FL Studio,在选项里的midi设置,输入那边选择自己连接的midi键盘,输出选择刚才新建的midi端口。

输入选择的midi键盘要启用,端口不设置(留空),输出的midi端口设置一个端口的数字,比如说0。

然后加载一个乐器音源,把这个乐器的midi输出端口数字设置为和输出的midi端口的数字一样。

然后打开Ideal Piano,在config.py这个文件里把midi\_device\_id改成对应loopmidi里你新建的midi端口的数字,然后记得要把load\_sound这个参数设置为False,这样Ideal Piano才不会加载自己设置好的音源,演奏的时候也只会播放宿主里的音源。

对于有些音源即使midi输出端口调成和宿主的一样loopmidi也接收不到数据,解决办法是用midi out插件,端口设置成和宿主的midi输出端口一样,然后音源的输入端口设置成midi out的端口即可,演奏时选中midi out的channel来演奏就可以接收到数据了。

(还有很重要的一点是,必须先导入音源,然后再导入midi out插件,然后再设置端口,每一次换新的音源都要这个顺序,否则数据还是传不到loopmidi)

#### 在编曲软件里播放工程

通过loopmidi也可以实现在编曲宿主里播放作品并且同时ldeal Piano也可以演示出当前的音符和和弦判断,只需要把编曲宿主的midi输出端口和音源的midi输出端口都设置为同一个数字,这个数字是对应loopmidi你新建的midi端口即可。

比如loopmidi新建一个midi端口叫做midi port A,那么在编曲宿主的midi设置里,设置对应midi port A 的端口为0,然后把音源的midi输出端口也设置为0,然后在Ideal Piano的配置文件里把midi\_device\_id设置为对应midi port A的数字。

每次改完都要保存设置文件(或者直接打开change\_settings.exe搜索参数修改更方便),然后重新打开 Ideal Piano.exe。然后点击midi keyboard的按钮进入midi keyboard模式,这时候在编曲宿主里播放设置好midi输出端口的音源的轨道,就可以看到Ideal Piano也同步跟着实时演示同样的音符了。

对于有一些设置好midi输出端口但是仍然传不了数据给loopmidi的音源,解决办法也是用midi out来当做中转站,不过这种情况和用midi键盘演奏的情况略有不同。

用midi键盘演奏的时候,可以选中midi out的轨道演奏,此时的声音是从配对了midi端口的音源来的,同时Ideal Piano也可以接收到midi信号,但是如果是没用到midi键盘,直接在编曲宿主里播放编曲工程的时候,此时选中midi out的轨道播放也无法传数据到loopmidi,因为此时midi out的轨道是空的,没有任何音符。

我找到的解决办法是复制一下配对好midi端口的音源的轨道里的音符到midi out的钢琴窗里,然后静音那个音源的轨道,只让midi out播放,这个时候就可以听到之前没有静音时的音源的轨道的声音,并且也可以传数据到loopmidi了,也因此ldeal Piano也可以实时收到midi信号了。

### 有Linux和macOS的兼容版本吗?

目前有Linux的兼容版本,macOS的兼容版本正在开发中。目前经过虚拟机测试,貌似macOS有非常多与pygame, tkinter还有pyglet的兼容性问题,这导致Ideal Piano很可能无法正常运行,我会尽量找时间进行macOS的兼容适配,在后续的版本中应该会有macOS的兼容版本。

#### Linux

你可以从release页面下载Linux兼容版本,其中包含Ideal Piano的Linux可执行文件。

安装 fluidsynth ,这个合成器是在Ideal Piano中使用SoundFont文件作为音源所必需的。(Windows版本中已经有自带的fluidsynth的编译好的二进制文件,因此不需要安装) 你可以参考这里来了解如何在不同的Linux系统上安装fluidsytnth。

如果你使用的是Ubuntu, 运行

sudo apt-get install fluidsynth

要使用Ideal Piano的Linux可执行文件,你需要在可执行文件的目录中打开terminal,然后运行

sudo "./Ideal Piano"

即可打开软件使用。

或者你也可以安装python和所有需要的库来使用Ideal Piano。

先安装python (>= 3.7), 最好是32位的, 然后在terminal里运行

pip install pygame pyglet==1.5.11 keyboard mido midiutil py pydub numpy

然后把packages文件夹里的 Ideal Piano start program.pyw 复制粘贴到主文件夹里。 打开terminal, cd到主文件夹的路径,这里举例如果安装的是python 3.7, 运行

sudo python3.7 "Ideal Piano start program.pyw"

就可以打开软件使用了。

### 加载音频文件为音源需要注意什么?

弹琴时的音源可以自己设置音源的路径,参数为 sound\_path ,音源文件的格式要统一,音源文件的格式的参数为 sound\_format (比如wav, mp3, ogg等等)。注意,这里的参数仅限音频文件为音源。

### 如何加载SoundFont文件为音源?

加载SoundFont文件作为演奏MIDI文件的音源,请将设置文件里的 use\_soundfont 设置为True, play\_as\_midi 设置为True, 通过 sf2\_path 设置SoundFont文件的路径即可。

加载SoundFont文件作为电脑键盘演奏和MIDI键盘演奏的音源,请将设置文件里的play\_use\_soundfont 设置为True,可以通过 bank,preset 等一系列参数自定义选择SoundFont文件里的乐器以及演奏的音符的持续时间,音量等等。

使用 Alt + S可以打开修改设置的页面,使用 Alt + R可以重新加载修改过后的参数 (当设置按键是默认的 Alt)。如果你点击修改设置的页面上的 save 按钮或者按 Ctrl + S 保存设置,设置会在修改设置的页面关闭后自动重新加载。

如果你使用SoundFont演奏,你可以在演奏时使用按键组合来改变preset编号和bank编号来改变乐器 (当设置按键为默认的 Alt ):

Alt + 1 (上一个preset)

Alt + 2 (下一个preset)

Alt + 3 (上一个bank)

Alt + 4 (下一个bank)

### 我遇到了其他的问题,或者有改进建议

如果有遇到任何问题需要帮助或者有任何反馈,请发邮件到<u>2180502841@qq.com</u>或者加我的qq号 2180502841跟我说,感谢大家的支持~