AED Árboles

#### Balanceo de árboles


- Tiene como objetivo reacomodar el árbol después de realizar inserciones o eliminaciones de nodos.
- Los árboles balanceados AVL (Adelson-Velskii y Landis) utilizan la altura para balancear el árbol.
  - La altura del subárbol izquierdo y la altura del subárbol derecho difieren en no más de 1:

$$B = h_i - h_d : -1 \le B \le 1$$

TV0M - LAN - MASH 127 / 139

# Balanceo de árboles

Nodo	Altura
3	0 - 0 = 0
5	1 - 1 = 0
12	0 - 0 = 0
15	2 - 2 = 0
16	0 - 1 = -1
20	0 - 0 = 0



Árboles


TVOM - LAN - MASH 128 / 135

D Árboles

# Balanceo de árboles

#### Si insertamos el 23

Nodo	Altura
3	0 - 0 = 0
5	1 - 1 = 0
12	0 - 0 = 0
15	2 - 3 = -1
16	0 - 2 = -2
20	0 - 1 = -1
23	0 - 0 = 0



# El árbol queda desbalanceado

TVOM - LAN - MASH 129 / 135

AED Árboles

#### Balanceo de árboles: 4 casos

- Rotación sencilla
  - 1 Inserción en el subárbol IZQ, en la rama IZQ
  - Inserción en el subárbol DER, en la rama DER
- Rotación doble
  - Inserción el el subárbol IZQ, en la rama DER
  - Inserción en el subárbol DER, en la rama IZQ

TVOM - LAN - MASH 130 / 135


#### Balanceo de árboles: rotación sencilla

Inserción en el subárbol IZQ, en la rama IZQ

# Si insertamos el 1

Nodo	Altura
1	0 - 0 = 0
3	1 - 0 = 1
5	2 - 0 = 2
15	3 - 2 = 1
16	0 - 1 = -1
20	0 - 0 = 0

# El árbol queda desbalanceado



TV0M - LAN - MASH 131 / 135


#### Balanceo de árboles: rotación sencilla

#### Inserción en el subárbol DER, en la rama DER

### Si insertamos el 23

Nodo	Altura
3	0 - 0 = 0
5	1 - 1 = 0
12	0 - 0 = 0
15	2 - 3 = -1
16	0 - 2 = -2
20	0 - 1 = -1
23	0 - 0 = 0

El árbol queda desbalanceado



TVOM - LAN - MASH 132 / 135


#### Balanceo de árboles: rotación doble

# Inserción en el subárbol IZQ, en la rama DER

#### Si insertamos el 4

Nodo	Altura
3	0 - 1 = -1
4	0 - 0 = 0
5	2 - 0 = 2
15	3 - 2 = 1
16	0 - 1 = -1
20	0 - 0 = 0

# El árbol queda desbalanceado



TVOM - LAN - MASH 133 / 135


#### Balanceo de árboles: rotación doble

# Inserción en el subárbol DER, en la rama IZQ

# Si insertamos el 10

Nodo	Altura
5	0 - 2 = -2
10	0 - 0 = 0
12	1 - 0 = 1
15	3 - 2 = 1
16	0 - 1 = -1
20	0 - 0 = 0

# El árbol queda desbalanceado



TV0M - LAN - MASH 134 / 135