# Relazione µPandOS: Phase 2

## June 9, 2024

## Contents

1	partecipanti	2
<b>2</b>	dep.h	2
3	Inizializzazione	2
4	Interfaccia del Servizio di Sistema (SSI)	4
5	Gestione dei Processi	4
6	Scheduler	5
7	Gestione delle Eccezioni	6
8	Gestione degli Interrupt	7

### 1 partecipanti

- Erik Dervishi 0001069599
- Gianluca Sperti 0001078941
- Francesco Fabio Di Mauro 0001078706
- Lorenzo Novi 0001090067

## 2 dep.h

È un header file che contiene dichiarazioni di variabili esterne, funzioni e macro utilizzate in altre parti del progetto.

```
extern int processCount, softBlockCount, currPid;
extern cpu_t prevTod;
extern struct list_head ready_queue;
extern struct list_head blockedForClock;
extern struct list_head blockedForDevice[NDEV];
```

#### 3 Inizializzazione

L'inizializzazione del kernel avviene nella funzione main. I passaggi chiave includono la configurazione del vettore di passaggio, l'inizializzazione dei blocchi di controllo dei processi (PCB) e delle strutture di gestione dei messaggi, e la creazione dei processi iniziali. Codice:

```
int main(int argc, char const *argv[]) {
    passupvector_t *passupv;
    passupv = (passupvector_t *) PASSUPVECTOR;
    passupv->tlb_refill_handler = (memaddr) uTLB_RefillHandler;
    passupv->tlb_refill_stackPtr = (memaddr) KERNELSTACK;
    passupv->exception_handler = (memaddr) exceptionHandler;
    passupv->exception_stackPtr = (memaddr) KERNELSTACK;

initPcbs();
initPcbs();
initMsgs();

processCount = 0;
softBlockCount = 0;
currPid = 3;
```

```
for(int i = 0; i < NDEV; i++){
         INIT_LIST_HEAD(&blockedForDevice[i]);
    LDIT (PSECOND);
    ssi_pcb = allocPcb();
    ssi_pcb \rightarrow p_pid = 1;
    ssi_pcb->p_supportStruct = NULL;
    ssi_pcb->p_s.status = ALLOFF | IEPON | IMON | TEBITON;
    RAMTOP(ssi_pcb \rightarrow p_s.reg_sp);
    ssi_pcb->p_s.pc_epc = (memaddr) SSI_entry_point;
    ssi_pcb \rightarrow p_s.gpr[24] = ssi_pcb \rightarrow p_s.pc_epc;
    insertProcQ(&ready_queue, ssi_pcb);
    processCount++;
    pcb_t *toTest = allocPcb();
    toTest \rightarrow p_pid = 2;
    toTest->p_supportStruct = NULL;
    toTest->p_s.status = ALLOFF | IEPON | IMON | TEBITON;
    RAMTOP(toTest \rightarrow p_s.reg_sp);
    toTest \rightarrow p_s.reg_sp = (2 * PAGESIZE);
    toTest \rightarrow p_s.pc_epc = (memaddr) test;
    toTest \rightarrow p_s.gpr[24] = toTest \rightarrow p_s.pc_epc;
    insertProcQ(&ready_queue, toTest);
    processCount++;
    scheduler();
}
```

In questa parte di codice, il kernel viene inizializzato, configurando il vettore di passaggio per la gestione delle eccezioni, inizializzando le strutture dei PCB e delle code dei processi, e creando due processi iniziali: uno per l'interfaccia del servizio di sistema (SSI) e uno per i test.

## 4 Interfaccia del Servizio di Sistema (SSI)

La SSI fornisce un insieme di chiamate di sistema per la gestione dei processi, la comunicazione tra processi e le operazioni di I/O dei dispositivi. La funzione di ingresso della SSI attende continuamente i messaggi in arrivo, elabora le richieste SSI e invia le risposte al mittente.

Codice:

```
void SSI_entry_point() {
    while (1) {
        unsigned int payload;
        unsigned int sender = SYSCALL(RECEIVEMESSAGE, ANYMESSAGE, (unsigned int)
        int ssiResponse = handle_request((pcb_t *)sender,
            (ssi_payload_t*)payload);
        if (ssiResponse != NOSSIRESPONSE)
            SYSCALL(SENDMESSAGE, (unsigned int)sender, ssiResponse, 0);
    }
}
```

In questa parte di codice, la funzione SSI\_entry\_point gestisce le richieste SSI in un ciclo infinito, ricevendo messaggi, elaborando le richieste e inviando risposte.

#### 5 Gestione dei Processi

La gestione dei processi comprende la creazione, la terminazione e la gestione dello stato dei processi.

Codice per la creazione di un processo:

```
int createProcess(state_t *statep, support_t *supportp) {
    pcb_t *new_pcb = allocPcb();
    if (new_pcb == NULL) return -1;

    new_pcb->p_s = *statep;
    new_pcb->p_supportStruct = supportp;
    insertProcQ(&ready_queue, new_pcb);
    processCount++;
    return new_pcb->p_pid;
}
```

In questa parte di codice, la funzione createProcess alloca un nuovo PCB, lo inizializza con lo stato fornito e lo inserisce nella coda dei processi pronti.

Codice per la terminazione di un processo:

```
void ssi_terminate_process(pcb_t* process) {
    while(!emptyChild(process))
{
```

```
ssi_terminate_process(removeChild(process));
}

if (outProcQ(&ready_queue, process) != NULL ||
    outProcQ(&blockedForClock, process) != NULL ||
    processWaitingDevice(process)
    ) {
        softBlockCount--;
}

outChild(process);
    freePcb(process);
    processCount---;
}
```

In questa parte di codice, la funzione terminate Process rimuove il processo dalla coda dei processi pronti, libera il PCB e decrementa il conteggio dei processi.

#### 6 Scheduler

La funzione scheduler gestisce l'esecuzione dei processi in base alla loro prontezza e stato di blocco. Funzionamento:

- Se un processo è disponibile nella coda dei processi pronti, imposta un timer, salva il tempo corrente e carica lo stato del processo.
- Se solo il processo SSI è in esecuzione, il sistema si ferma.
- Se ci sono processi ma nessuno pronto, e ci sono processi soft-blocked, il sistema attende un evento.
- Se non ci sono processi pronti e nessun processo soft-blocked, il sistema va in panico.

Codice dello Scheduler:

```
void scheduler() {
   if ((current_process = removeProcQ(&ready_queue))) {
      setTIMER(TIMESLICE * (*((cpu_t *)TIMESCALEADDR)));
      STCK(prevTod);
      LDST(&(current_process->p_s));
      return;
}
```

```
if (processCount == 1) {
    HALT();
}
else if (processCount > 0 && softBlockCount > 0) {
    setSTATUS(ALLOFF | IECON | IMON);
    WAIT();
}
else if (processCount > 0 && softBlockCount == 0) {
    PANIC();
}
```

In questa parte di codice, la funzione **scheduler** gestisce la pianificazione dei processi, caricando lo stato del prossimo processo pronto, aspettando un evento se ci sono processi soft-blocked o andando in panico se non ci sono processi pronti.

#### 7 Gestione delle Eccezioni

Le eccezioni sono gestite dalla funzione exceptionHandler, che delega a gestori specifici in base al tipo di eccezione:

- IOINTERRUPTS: Gestito dalla interruptHandler.
- SYSEXCEPTION: Gestito dalla syscallHandler.
- PGFAULTEXCEPT e GENERALEXCEPT: Gestito dalla funzione handleException, che trasferisce il controllo alla struttura di supporto del processo o termina il processo se non è disponibile una struttura di supporto.

Esempio di codice:

```
void exceptionHandler() {
    state_t *currentExceptionState = (state_t *)BIOSDATAPAGE;
    int currentCause = getCAUSE();
    int exceptionCode = (currentCause & GETEXECCODE) >> CAUSESHIFT;

switch (exceptionCode) {
    case IOINTERRUPTS:
        interruptHandler(currentCause, currentExceptionState);
        break;
    case 1 ... 3:
        handleException(PGFAULTEXCEPT, currentExceptionState);
        break;
    case SYSEXCEPTION:
        syscallHandler(currentExceptionState);
        break;
```

In questo esempio, la funzione exceptionHandler distingue tra diversi tipi di eccezioni e chiama i gestori appropriati per ognuna di esse.

## 8 Gestione degli Interrupt

Gli interrupt sono gestiti dalla funzione interruptHandler, che identifica l'origine dell'interrupt e chiama il gestore appropriato.

- handleLocalTimerInterrupt: Gestisce l'interrupt del timer locale, aggiornando il tempo CPU del processo corrente e salvando il suo stato.
- handlePseudoClockInterrupt: Gestisce gli interrupt del pseudo-orologio, sbloccando i processi in attesa sull'orologio.
- handleNonTimer: Gestisce gli interrupt specifici del dispositivo per terminali, dischi, memoria flash, Ethernet e stampanti. Determina il dispositivo che ha generato l'interrupt e gestisce l'I/O del terminale o dell'I/O non terminale di conseguenza.

Esempio di codice:

```
void handleNonTimer(int line_num, int cause, state_t *exc_state) {
    devregarea_t *dev_reg_area = (devregarea_t *)BUS_REG_RAM_BASE;
    unsigned int intr_devices_bitmap = dev_reg_area->interrupt_dev[line_num - DE unsigned int dev_status;
    unsigned int dev_num;

if (intr_devices_bitmap & DEV7ON) dev_num = 7;
    else if (intr_devices_bitmap & DEV6ON) dev_num = 6;
    else if (intr_devices_bitmap & DEV5ON) dev_num = 5;
    else if (intr_devices_bitmap & DEV4ON) dev_num = 4;
    else if (intr_devices_bitmap & DEV3ON) dev_num = 3;
    else if (intr_devices_bitmap & DEV2ON) dev_num = 2;
    else if (intr_devices_bitmap & DEV1ON) dev_num = 1;
    else if (intr_devices_bitmap & DEV1ON) dev_num = 0;
    else return;

pcb_t* unblocked_proc = NULL;
```

```
if (line_num == IL_TERMINAL) {
         {\tt termreg\_t} \ *{\tt dev\_reg} \ = \ ({\tt termreg\_t} \ *) \\ {\tt DEV\_REG\_ADDR(IL\_TERMINAL}, \ {\tt dev\_num});
         if (((dev_reg \rightarrow transm_status) \& 0x000000FF) == 5) {
             dev_status = dev_reg->transm_status;
             dev_reg \rightarrow transm_command = ACK;
             unblocked_proc = releaseProcessByDeviceNumber(dev_num, &blockedForTra
         } else {
             dev_status = dev_reg->recv_status;
             dev_reg \rightarrow recv_command = ACK;
             unblocked_proc = releaseProcessByDeviceNumber(dev_num, &blockedForRe
        }
    } else {
         dtpreg_t *dev_reg = (dtpreg_t *)DEV_REG_ADDR(line_num, dev_num);
         dev_status = dev_reg->status;
         dev_reg \rightarrow command = ACK;
         struct list_head *proc_list;
         if ((proc_list = &blockedForDevice[EXT_IL_INDEX(line_num)])) {
             unblocked_proc = releaseProcessByDeviceNumber(dev_num, proc_list);
         }
    }
    if (unblocked_proc) {
         unblocked_proc->p_s.reg_v0 = dev_status;
         sendMessage(ssi_pcb , unblocked_proc , (memaddr)(dev_status));
         insertProcQ(\&ready\_queue\;,\;\;unblocked\_proc\;)\;;
         softBlockCount ---;
    }
    if (current_process)
        LDST(exc_state);
    else
         scheduler();
}
```