Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Московский приборостроительный техникум


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА No 7

«IP SLA»

Выполнил: Кочарян Эрик Робертович студент группы КС – 3 – 17

Ход работы.

1) Топология (Рис.1) R2 будет основным маршрутом, R3 запасным. Net это интернет от моего



Puc.1 — *Топология*.

2) Произведем настройку интерфейсов. Согласно следующей таблице адресации (Таблица 1). Таблица 1.

Устройство	Интерфейс	Ір адрес	Шлюз.
R1	e0/1	10.10.1.1/30	-
	e0/0	10.10.0.1/30	-
	e0/2	10.10.2.1/24	-
R2	e0/0	10.10.0.2/30	-
	e0/2	172.16.4.2/24	172.16.4.1
R3	e0/0	10.10.1.2/30	-
	e0/1	172.16.4.3/24	172.16.4.1
VPC	eth0	10.10.2.2/24	10.10.2.1

Настройка доступа в интернет для этого на маршрутизаторе пропишем маршрут по умолчанию до NET и сделаем ping 8.8.8.8 (Рис.2). PS: для того чтоб все работало нужно включить на машине с eve маршрутизацию внутри машины для этого открыть этот файл командой nano /proc/sys/net/ipv4/ip_forward и изменить 0 на 1. После нужно настроить в iptables nat (iptables -t nat -A POSTROUTING -o pnet0 -s 172.16.4.0/24 -j MASQUERADE). Я выбрал 5 Cloud и ему соответствует интерфейс pnet5 на него задаем ip адрес я воспользовался следующей командой: ip address add 172.16.4.1/24 dev pnet5. В настройке nat мы указываем интерфейс pnet0 потому что он являться управляющим интерфейсом (Этот интерфейс имеет адрес по которому идет подключение в рабочее пространство eve-ng). По итогу происходит трансляция адресов из сети 172.16.4.0/24 интерфейса pnet5 в сеть 192.168.1.0 сеть моего домашнего роутера.

```
Router(config) #do ping 8.8.8.8

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 21/21/23 ms

Router(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.4.1

Router(config) #do ping 8.8.8.8

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 23/24/25 ms

Router(config) #
```

Обычно к маршрутизаторам которые подключены к интернету настраивается маршрут по умолчанию, поэтому настроем маршрут по умолчанию (на R1) дополнительно удлиним административное расстояние для дополнительного маршрута на 10 (Рис.3).

```
Router(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.2
Router(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.1.2 10
Router(config) #
```

Puc.3 — *Настройка маршрута по умолчанию.*

Для того чтобы ПК в локальной сети имели доступ в интернет настроем nat на маршрутизаторах R2 (Puc.4) и R3.

```
ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/2 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.4.1
ip route 10.10.2.0 255.255.255.0 Ethernet0/0
!!
!!
access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.0.3
access-list 1 permit 10.10.1.0 0.0.0.3
access-list 1 permit 10.10.2.0 0.0.0.55
!
```

Рис.4 — Настройка NAT на R2.

Проверка доступности узлов в локальной сети (Рис.5).

```
VPCS> ip 10.10.2.2 255.255.255.0 10.10.2.1
Checking for duplicate address...
PC1: 10.10.2.2 255.255.255.0 gateway 10.10.2.1

VPCS> trace 10.10.1.2
trace to 10.10.1.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1 10.10.2.1 0.467 ms 0.999 ms 0.848 ms
2 *10.10.1.2 1.295 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

*

VPCS> trace 10.10.0.2
trace to 10.10.0.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1 10.10.2.1 0.414 ms 0.380 ms 0.323 ms
2 *10.10.0.2 0.854 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

*

VPCS>
```

Рис.5 — Проверка доступности основного и резервного маршрутизатора.

Проверим доступ в интернет с пк проведя трассировку до адреса 8.8.8.8 (Рис.6).

```
VPCS> trace 8.8.8.8
trace to 8.8.8.8, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1 10.10.2.1 0.811 ms 0.541 ms 0.577 ms
2 10.10.0.2 1.003 ms 0.861 ms 1.356 ms
3 172.16.4.1 1.264 ms 1.310 ms 1.175 ms
4 * * *
5 100.89.0.1 8.124 ms 5.569 ms 14.389 ms
6 212.188.1.106 12.793 ms 8.470 ms 9.176 ms
17 212.188.1.105 8.172 ms 8.692 ms 11.417 ms
8 195.34.50.74 16.583 ms 7.958 ms 9.897 ms
```

Puc.6 — Tracert 8.8.8.8.

3) После настройки сети переходим к настройки IP SLA на R1. Для начала настроим генерацию пинга (Рис.7).

```
ip sla 1
  icmp-echo 10.10.0.2 source-interface Ethernet0/0
  frequency 5000
  threshold 2
ip sla schedule 1 life forever start-time now
!
```

Puc.7 — Настройка генерации ping.

Определяем объект который отслеживает IP SLA (Рис.8).

```
Router(config)#track 1 ip sla 1 reachability
```

Рис.8 — Определение объекта.

Проверяем работу Трека (Рис.9).

```
Router#show track
Track 1
IP SLA 1 reachability
Reachability is Up
1 change, last change 00:01:27
Latest operation return code: OK
Latest RTT (millisecs) 1
Router#
```

Рис.9 — Проверка работы track.

Последним шагом в конфигурации надежного статического маршрута IP SLA является добавление оператора отслеживания к маршрутам по умолчанию, указывающим на маршрутизаторы ISP (Puc.10).

```
Router(config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.0.2 track 1 Router(config)#
```

Рис. 10 — Добавление оператора отслеживания.

Добавив после адрес ключевое слово track и его номер, мы указываем, что только если состояние настроенного трека будет Up. Следовательно, если статус трека Down, то вторичный маршрут будет использоваться для пересылки всего трафика.

Конечно в данной лабораторной работе использовался 1 провайдер по факту должно быть 2 облока NET с разными провайдерами. Но к сожалению у меня 1 провайдер.