Министерство науки и высшего образования Российской Федерациифедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Московский приборостроительный техникум

Практическаяработа № 7

УП 02.01 Программное обеспечение сетей


На тему: «Настройк OSPF IPv6 для нескольких областей»

по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»

Преподаватель: Володин И.М. Выполнил студент группы КС-3-17 Кочарян Э.Р.

Ход работы.

1) Топология (Рис.1)



Puc.1 — Топология.

2) Настройка интерфейсов R1(Рис.2).

```
interface Loopback0
 no ip address
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64
 interface Loopback1
 no ip address
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
 interface Loopback2
 no ip address
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64
 interface Loopback3
 no ip address
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:3::1/64
 interface Ethernet0/0
 no ip address
 shutdown
 interface Ethernet0/1
 no ip address
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:12::1/64
```

Puc.2 — Настройка интерфейсов на R1.

3) Настройка интерфейсов R3 (Рис.3).

```
interface Loopback8
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:8::1/64
!
interface Ethernet0/0
no ip address
shutdown
!
interface Ethernet0/1
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:12::2/64
!
interface Ethernet0/2
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:23::2/64
```

Рис.3 — Настройка интерфейсов на R3.

3) Настройка интерфейсов на R2 (Рис.4).

```
interface Loopback4
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:4::1/64
interface Loopback5
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:5::1/64
interface Loopback6
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:6::1/64
interface Loopback7
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:7::1/64
interface Ethernet0/0
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/1
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/2
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:23::3/64
```

Рис.4 — Настройка интерфейсов на R2.

4) Настройка идификаторов OSPF (Рис.5).

```
Router(config) #do sh ipv6 ospf
Routing Process "ospfv3 1" with ID 1.1.1.1

R3

Router(config-rtr) #router-id 3.3.3.3

Router(config-rtr) #ex

Router(config) #do sh ipv6 ospf
Routing Process "ospfv3 1" with ID 3.3.3.3
```

```
Router(config)#ipv6 router ospf 1
Router(config-rtr)#
*Nov 23 09:24:38.712: %OSPFv3-4-NORTRID: Process OSPFv3-1-IPv6 confouter-id, please configure manually
Router(config-rtr)#ro
Router(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
Router(config-rtr)#ex
Router(config)#do sh ipv6 ospf
Routing Process "ospfv3 1" with ID 2.2.2.2
```

Рис.5 — Настройка идентификаторов.

5) Настройка ospf интерфейсы (Рис.6)

```
<u>₽</u> R1
```

```
interface Loopback0
ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64
ipv6 ospf 1 area 1
ipv6 ospf network point-to-point
interface Loopback1
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
ipv6 ospf 1 area 1
ipv6 ospf network point-to-point
interface Loopback2
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64
ipv6 ospf 1 area 1
ipv6 ospf network point-to-point
interface Loopback3
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:3::1/64
ipv6 ospf 1 area 1
ipv6 ospf network point-to-point
interface Ethernet0/0
no ip address
shutdown
interface Ethernet0/1
no ip address
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:12::1/64
ipv6 ospf 1 area 0
```

Рис.6 — Настройка интерфейсов.

```
Router(config-if) #do sh ipv6 pro
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "application"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 1"
Router ID 1.1.1.1
Area border router
Number of areas: 2 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
Ethernet0/1
Interfaces (Area 1):
Loopback0
Loopback1
Loopback2
Loopback3
Redistribution:
None
Router(config-if)#
```

Рис.7 — Проверка.

Настройка R3 (Рис.8).

```
Router#sh ipv6 protocols

IPv6 Routing Protocol is "connected"

IPv6 Routing Protocol is "application"

IPv6 Routing Protocol is "ND"

IPv6 Routing Protocol is "ospf 1"

Router ID 3.3.3.3

Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa

Interfaces (Area 0):

Loopback8

Ethernet0/2

Ethernet0/1

Redistribution:

None
```

Puc.8 — Настройка областей R3.

Настройка R2 (Рис.9).

Router (conf	ig-if)	#do sh	ipv6 ospf	interface	b		
Interface	PID	Area		Intf ID	Cost	State	Nbrs F/C
Et0/2	1	0		5	10	BDR	1/1
Lo4	1	2		10	1	P2P	0/0
Lo5	1	2		11	1	P2P	0/0
Lo6	1	2		12	1	P2P	0/0
Lo7	1	2		13	1	P2P	0/0
D + /	: : = \	11					

Рис.9 — Настройка интерфейсов.

Проверка соседей на центральном R3 маршрутизаторе.

```
Router# sh ipv6 ospf neighbor

OSPFv3 Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface 2.2.2.2 1 FULL/BDR 00:00:38 5 Ethernet0/2 1.1.1.1 1 FULL/DR 00:00:39 4 Ethernet0/1 Router#
```

Рис. 10 — Проверка соседей.

6) Настройка суммирования маршрутов (Рис.11).

```
Router(config) #ipv6 router ospf 1
Router(config-rtr) #area 1 range 2001:DB8:ACAD::/62
Router(config-rtr) #
```

Рис. 11 — Настройка для R1.

Для R2 рассчитаем суммарный маршрут.

	1_1		
Интерфейс	IPv6 адрес.	Отличающиеся биты.	
Lo4	2001:DB8:ACAD:4::1/64	0000 0000 0000 0	
Lo5	2001:DB8:ACAD:5::1/64	0000 0000 0000 0	
Lo6	2001:DB8:ACAD:6::1/64	0000 0000 0000 0	
Lo7	2001:DB8:ACAD:7::1/64	<mark>0000 0000 0000 0</mark> 111	
Суммарный маршрут.	2001:DB8:ACAD::/61	0000 0000 0000 0 <mark>000</mark>	

Настроим суммарный маршрут для R2 (Рис.12).

```
Router(config)#ipv6 router ospf 1
Router(config-rtr)#area 2 range 2001:DB8:ACAD::/61
Router(config-rtr)#
```

Рис.12 — Настройка.

Посмотрим маршруты (Рис.13).

```
Router(config-rtr)#do sh ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 15 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U -
B - BGP, HA - Home Agent, MR - Mobile Rou
H - NHRP, I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA
IS - ISIS summary, D - EIGRP, EX - EIGRP
ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - D
O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OS
ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ex
Ir - LISP site-registrations, ld - LISP d
O 2001:DB8:ACAD::/61 [110/1]
via Null0, directly connected
OI 2001:DB8:ACAD::/62 [110/21]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:3020, Ethernet0/2
O 2001:DB8:ACAD:12::/64 [110/11]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:3020, Ethernet0/2
O 2001:DB8:ACAD:12::/64 [110/20]
via FE80::A8BB:CCFF:FE00:3020, Ethernet0/2
```

Рис.13 — Маршруты.

Вопросы на закрепление.

1. Почему нужно использовать OSPFv3 для нескольких областей?

Использование OSPFv3 для нескольких областей в крупных сетях на основе протокола IPv6 может снизить нагрузку на маршрутизатор благодаря уменьшению размера таблиц маршрутизации и снижению требований к памяти.

2. Каковы преимущества настройки суммирования межобластных маршрутов?

Суммирование маршрутов является ключом к возможности масштабирования OSPF сетей. Суммирование маршрутов позволяет решить две главные проблемы: большие таблицы маршрутизации и частоту распространения LSA через автономную систему. Суммирование маршрутов напрямую влияет на ресурсы процессора, памяти и полосы пропускания, которыми пользуется процесс OSPF. Без суммирования каждое обновление маршрутизации в одной зоне передается в зону 0 и в другие зоны, потребляя для этого ресурсы сети. При суммировании только суммарные маршруты попадают в зону 0. Изменения в сети вызывают LSA и перерасчет маршрутов только в зоне, в которой они происходят.