Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Московский приборостроительный техникум

Практическая работа No1

«Настрйка Windows server 2012 R2.»

Выполнил: Кочарян Эрик Робертович студент группы KC - 3 - 17 Бабошин А.С., преподаватель $\Phi\Gamma$ БОУВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова"

Ход работы. Сетевая часть.

1) По условиям технического задания устройства должны быть соединены посредством виртуального коммутатора поэтому перейдем в настройки адаптеров сети виртуальных машин и поменяем сеть NAT на внутреннюю сеть (Рис.1 — Рис.2)






Рис.2 — Настройка адаптера клиента.

Смена имен.

2) Назначение имен устройствам согласно заданию (Рис.3 — Рис.4).



Puc.3 — Название сервера server.



Puc.4 — Изменение имени клиента на CLIENT.

Настройка DHCP.

1) Установим статический адрес серверу.




Рис.5 — Статический адрес сервера.

2) Установим DHCP сервер.

PS C:\> Install-WindowsFeature DHCP -IncludeAllSubFeature_

Рис.6 — Установка.

3) Создание пула адресов.

Рис.8 — Исключение адреса сервера.

4) Проверка работоспособности.

```
DNS-суффикс подключения : Описание. : Адаптер рабочего стола Intel(R) PRO/1000

МТ

Физический адрес : 08-00-27-FB-FE-06

DHCP включен . : Да

Автонастройка включена : Да

IPV-адрес . : 192.168.4.1(Основной)

Маска подсети : 255.255.255.0

Аренда получена . : 1 июня 2020 г. 13:45:24

Срок аренды истекает : 2 июня 2020 г. 14:45:23

Основной шлюз . : 192.168.4.2

NetBios через TCP/IP : Включен

Туннельный адаптер isatap.⟨E972A6DE-FBDD-4700-90B4-2DE7E286E892⟩:

Состояние среды : Среда передачи недоступна .

DNS-суффикс подключения : Адаптер Місгозоft ISATAP

Физический адрес : ОФ-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP включен : Нет

Автонастройка включена : Да

С:\Users\Косharuan⟩
```


Puc.9 — Ipconfig.

5) Резервирование адреса для принтера.

```
PS C:>> Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.4.0 -IPAddress 192.168.4.25
4 -ClientId "88-1f-ai-10-65-9b" -Description "Зарезервированный адресс для принт
ера"
De C:>>>
```

Рис. 10 — Резервирование.

6) Если отключить ipv6 убрав галочку в настройках сети, то можно получить определенные проблемы с приложениями, которые используют loopback и интерфейсное тунелирование. Правильным способом отключения протокола IPv6 является его деактивация через системный реестр.




Puc. 11 — Отключения протокола <math>IpV6.

Hастройка DNS.

1) Установка службы DNS.

Puc.12 — Установка DNS.

2) Устанавливаем адрес основного dns сервера как локальный для сервера.




Puc.13 — *Dns сервер.*

3) Создание зоны прямого просмотра и записи типа А в ней.

```
PS C:\> Add-DnsServerPrimaryZone -ZoneName kocharuan.ru -ZoneFile kocharuan.dns
PS C:\> Add-DnsServerResourceRecord -ZoneName kocharuan.ru -A -Name SERUER -IPv4
Address 192.168.4.2
PS C:\>
```

Рис.14 — Создание зоны прямого просмотра.

4) Добавляем в DHCP адрес dns сервера.



Puc.15 — *Dns в DHCP.*

5) Проверка работоспособности.

Рис.16 — Проверка работы зоны прямого просмотра.

Профили пользователей.

1) Установим службу ADDS.




Рис.17 — Установка.

2) Добавляем доменную зону kocharuan.ru




Рис. 18 — Добавление доменной зоны.

3) Осуществляем авторизацию службы DHCP для контроллера домена командой Add-DhcpS»erverInDC



Рис. 19 — Авторизация службы.

4) Добавляем клиента в домен.




Рис. 20 — Добавление в домен.

5) Создаем подразделения по условию задания.

```
PS C:\> New-ADOrganizationalUnit -Name Отдел_продаж -ProtectedFromAccidentalDele
tion O
        New-ADOrganizationalUnit -Name Отдел_финансов -ProtectedFromAccidentalDe
       .
New-ADOrganizationalUnit -Name Внештатные_сотрудники -ProtectedFromAccid
eletion O
```

Рис.21 — Создание подразделений.

6) Создаем пользователей.


```
$ou1 ="OU=Oтдел_Финансов.DC=kockaruan.DC=ru"
$ou1 ="OU=Oтдел_продаж.DC=kockaruan.DC=ru"
$ou2 ="OU=Oтдел_Финансов.DC=kockaruan.DC=ru"
$ou3 ="OU=Bнештатные_coтрудники.DC=kockaruan.DC=ru"
$pass = ConvertTo-SecureString -String "KC-3-17" -AsPlainText -Force
New-ADUser -Path $ou1 -Name "Erik_1" -AccountPassword $pass -Enabled $tr
C:\> New-ADUser -Path $ou2 -Name "Erik_2" -AccountPassword $pass -Enabled $tr
C:\> New-ADUser -Path $ou3 -Name "Erik_3" -AccountPassword $pass -Enabled $tr
```

Рис. 22 — Создание пользователей.

```
\> Get-ADUser -SearchBase $ou1 -Filter * | Format-Table Name, Distinguished Enabled
                        DistinguishedName
Name
                                                                Enabled
Erik_1
                        CN=Erik_1,0U=Отдел_прод...
                                                                   True
Name
                        DistinguishedName
                                                                Enabled
                        CN=Erik_2,0U=Отдел_фина...
PS C:\> Get-ADUser -SearchBase $ou3 -Filter * | Format-Table Name, Distinguished
Name, Enabled
                                                                Enabled
                        DistinguishedName
                        CN=Erik_3,0U=Bнештатные...
Erik_3
                                                                  True
```

Рис.23 — Список.

7) Вошли в пользователя Erik 1.



Puc.24 — *Bxod*.

8) Для настройки групповых политик установим удаленное средство администрирование RAST. После его установки добавляем новые компоненты в windows.




Рис.25 — Добавление компонентов.

9) Создаем групповые политики.






Рис. 26 — Создание политик.

Добавление правила на пароли.




Puc.27 — Минимальная длина пароля.



Puc.28 — Минимальный срок действия пароля.

Максимальный срок действия пароля.



Puc.29 — Максимальный срок действия пароля.

Добавляем данную политику другим подразделениям.




Рис. 30 — Общая политика безопасности.

Создаем политику для автозапуска калькулятора для отдела продаж.




Рис. 31 — Автозапуск калькулятора.

Добавление политики.




Рис. 32 — Добавление политики.

Вход через клиента.




Рис.33 — Вход через клиента.

Создание общей политики для отдела финансов и внештатных сотрудников.




Рис. 34 — Общая политика финансов и внештатных сотрудников.




Рис.35 — Добавление нового фона.

Фон черный так как картинки по указаному пути нет.




Рис.36 — Черный фон.

Создание сетевых дисков.

1) Создадим массив RAID 1. Для начала добавив новые диски.




Рис.37 — Добавление новых дисков.




Рис. 38 — Инициализация дисков.

Запускаем утилиту diskpart и приобразуем диски к динамическому типу.

```
PS C:>> diskpart

Microsoft DiskPart версии 6.3.9600

(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 1999-2013.

На компьютере: SERUER

DISKPART> list disk

Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT

Диск 0 В сети 25 Geaйт 0 байт ж

Диск 1 В сети 25 Geaйт 0 байт ж

Диск 2 В сети 25 Geaйт 0 байт ж

DISKPART> select disk = 1

Выбран диск 1.

DISKPART> conver dynamic

DiskPart: выбранный диск успешно преобразован к динамическому формату.

DISKPART> select disk = 2

Выбран диск 2.

DISKPART> conver dynamic

DiskPart: выбранный диск успешно преобразован к динамическому формату.

DISKPART> conver dynamic
```

Рис. 39 — Преобразование к динамическому типу.

Создаем зеркальный том из дисков 1,2.

```
DISKPART> create volume mirror disk =1,2
DiskPart: том успешно создан.
DISKPART> _
```

Рис.40 — Создание зеркального тома.




Рис.42 — Raid массив создан.

Переходим на созданый RAID массив и создаем там папку для дисков пользователей, далее ппереходим в созданную папку и создаем 3 папки для наших пользователей.





Рис. 43 — Создание папок.

Создание сетевых папок с указанием пользователей которым папка будет доступна.




Рис. 44 — Создание сетевых папок.

Подключение сетевых дисков.



Puc.45 — Подключенный диск для Erik 1.



Puc.46 — Подключенный диск для Erik 2.




Рис. 47 — Сетевой диск для Erik 3.

Удаленный рабочий стол RDP.

1) С помощью утилиты sconfig включаем доступ к удаленному рабочему столу.

Администратор: Windows PowerShell

Сервко сценариев Windows (Microsoft R) версия 5.8
Соругідік (С) Корпорация Майкрософт 1996-2006, все права защищены. дет проверка системы... Конфигурация сервера kocharuan.ru Домен: SERVER Имя компьютера: Добавление локального администратора Настройка удаленного управления Включено Параметры центра обновления Windows: Скачивание и установка обновлений Удаленный рабочий стол: Вручную Сетевые параметры Дата и время Участь Удаленный рабочий стол Удаленный рабочий стол включен только для клиентов, на которых запущена версия удаленного рабочего стола с проверкой подлинности на уровне сети (больший уровень безопасности). вьте пусты OK Разрешь подлинности на уровне сети (большии уровень безопасность с проверк Разрешить клиенты, на которых запущена любая версия удаленного рабочего столю неньший уровень безопасности) **І**дет включение удаленного рабочего стола...

Рис. 48 — Включение удаленного рабочего стола.

Меняем значение порта по умолчанию для RDP.


Изменение параметра DWORD (32 бита) 💌	
Параметр:	
Значение: 50000	Система исчисления Шестнадцатеричная Десятичная
	ОК

Рис. 49 — Смена порта по умолчанию.

Добавляем правило в брандмауэр для входящих подключений разрешающие подключения по RDP по порту 50000.

Рис.50 — Новое правило.

Подключаемся.



Puc.51 — Подключение.




Рис.52 — Подключение.

Файловый сервер.

1) Создадим папку FTP на нашем RAID 1 массиве.

Puc.53 — *Создание папки для FTP сервера.*

2) Установка нужных компонентов IIS.




Рис.54 — Установка.

3) Установка FTP сервера.

```
PS S:\> Install-WindowsFeature -Name web-ftp-server
Success Restart Needed Exit Code Feature Result
True No Success (FTP-cepbep, Служба FTP)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Автоматическое обновление Windows отключено. Чтобы обеспечить
автоматическое обновление только что установленной роли или компонента,
включите "Центр обновления Windows".
```

Рис.55 — Установка FTP.

4) Создаем FTP сайт в IIS.



Рис.56 — Создание FTP сайта.

5) Включение аутентификации.

PS S:\> Set-ItemProperty -PSPath IIS:\Sites\FTP -Name ftpServer.security.auther ication.basicAuthentication.enabled -Value \$true PS S:\>

Puc.57 — Включение аутентификации.

6) Отключаем SSL.

PS S:\> Set-ItemProperty -PSPath IIS:\Sites\FTP -Name ftpServer.security.ssl.co trolChannelPolicy -Value 'SslAllow'


Puc.58 — Отключение SSL.

7) Раздаем права доступа.


```
PS S:\> Add-WebConfiguration -Filter /system.ftpserver/security/authorization -P SPath 'IIS:\'-Value(P(accessType='Allow';users='*';permisssions='Read')> -Location 'FIP'
PS S:\> Add-WebConfiguration -Filter /system.ftpserver/security/authorization -P =
SPath 'IIS:\'-Value(P(accessType='Allow';users='Administrator';permisssions='Read,Write')> -Location 'FIP'
PS S:\> _______
```

Рис.59 — Задаем права.

Входим с клиента после того как добавили ftp как сетевое расположение.



Puc.60 — *Bxod*.



Puc.61 — *Bxod*.

Резервное копирование.

1) Устанавливаем службу архивации.

PS C:\> Add-WindowsFeature Windows-Server-Backup

Рис. 62 — Служба архивации.

2)Конфигурация.




Рис. 65 — Потверждение архивации.