计算机操作系统



第一章 操作系统概述

- ▶1.1 操作系统的概念
- ▶1.2 操作系统的发展历程
- ▶1.3 操作系统的基本特征
- ▶1.4 操作系统的主要功能
- ▶1.5 计算机硬件系统



1.1 操作系统的概念

- 1.操作系统的目标
- 2.操作系统的作用
- 3.操作系统的概念





1.操作系统的目标

- 方便性(用户的观点):提供良好的、一致的用户接口,弥补硬件系统的类型和数量差别。
- 高效性(系统管理者的观点):管理和分配硬件、 软件资源,合理地组织计算机的工作流程。
- 可扩充性(开放的观点):硬件的类型和规模、操作系统本身的功能和管理策略、多个系统之间的资源共享和互操作。
- 开放性(开放的观点):应用程序的可移植性和 互操作性。

2.操作系统的作用

• 1. 从0S产生的角度: 0S是能够协调系统 有条不紊运行的程序集合

从形式上来说, OS是存放在计算机中的能实现特定功能的程序。它们一部分存放在内存中, 另一部分存放在硬盘上, 系统在适当的时候调用这些程序, 以实现系统的高效运行。



2.操作系统的作用

- 2. 资源管理角度: 0S是计算机系统资源 的管理者
- 管理对象包括: CPU、存储器、外部设备、 信息(数据和程序);
- 管理的内容:资源的当前状态(数量和使用情况)、资源的分配、回收和访问操作,相应管理策略(包括用户权限)。

2.操作系统的作用

- 3. 一般用户角度: 0S提供了方便用户使用 计算机的用户界面
- •命令方式(命令行、命令脚本式);
- 系统调用(形式上类似于过程调用,在 应用程序编程中使用)。
- ·图形、窗口方式(图形用户接口GUI)



操作系统定义:

操作系统是计算机系统中的一个系统软件,是一些程序模块的集合——

它们能有效地控制和管理计算机硬件和软件资源,合理、高效地组织计算机系统的工作,为用户提供一个使用方便、可扩充的工作环境,进而起到连接计算机和用户的作用。

1.2 操作系统的发展过程

- ▶1.2.1 人工操作阶段
- ▶1.2.2 单道程序批处理系统
- ▶1.2.3 多道程序批处理系统
- ▶1.2.4 分时系统
- ▶1.2.5 实时系统
- ▶1.2.6 通用操作系统
- ▶1.2.7 操作系统的进一步发展

推动操作系统发展的主要动力


"需求推动发展"

- (1) 提高资源的利用率和系统性能: 计算机发展的初期, 计算机系统昂贵, 用作集中计算。(多道批处理系统)
- (2) 方便用户:改善用户上机、调试程序时的环境,成为继续推动0S发展的主要因素。(分时系统或多用户系统)

推动操作系统发展的主要动力

- (3) 器件的发展: CPU的位宽度(指令和数 据)、快速外存。
- (4) 体系结构的发展: 单处理机系统→多处理机系统→网络 单处理机OS →多处理机OS →网络OS
- (5) 不断提出新的应用需求: 提高产品的质量和数量; 满足用户听音乐、看电影和玩游戏等多媒体 需求:
 - 大量智能设备的应运而生;

1946~50年代中(电子管),集中计算1.人工操作方式:






- 工作方式
 - 用户: 用户既是程序员,又是操作员;
 - 编程语言: 机器语言;
 - 输入输出:纸带或卡片;
- 计算机的工作特点
 - 用户独占全机:不出现资源被其他用户占用的情况, 资源利用率低;
 - CPU等待人工操作: 计算前, 手工装入纸带或卡片; 计算完成后, 手工卸取纸带或卡片; CPU利用率低;



• 主要矛盾



- 一 计算机处理能力的提高,手工操作的低效率(造成 浪费);
- 用户独占全机的所有资源;
- 此外, CPU与I/O设备之间速度不匹配的矛盾。
- 解决矛盾的途径
 - 通道技术
 - 缓冲技术






第一章 操作系统概述

1.2.1 人工操作阶段

2. 脱机输入输出(Off-Line I/O)方式:



脱机I/O示意图

脱机输入输出方式的优点:

◆减少了CPU的空闲时间。

◆ 提高I/0速度。




50年代中~60年代中(晶体管)

• 设计思想:

把一批作业以脱机输入方式输入到磁带上,并在系统中配上监督程序,在它的控制下使这批作业能一个接一个地连续处理。可使用汇编语言开发。





单道批处理系统的处理流程

- 批处理中的作业的组成:
 - 用户程序
 - -数据
 - 作业说明书(作业控制语言)
- 批:
 - 供一次加载的磁带或磁盘,通常由若干个作业组装成,在处理中使用一组相同的系统软件。

第一章 操作系统概述

1.2.2 单道程序批处理系统

- 单道程序批处理系统的特征:
 - 自动性:无须人工干预。
 - 顺序性: 作业进入内存顺序与完成顺 序一致。
 - 单道性:内存中仅有一道程序运行。





• 单道程序批处理的主要问题:

CPU和I/0设备使用忙闲不均(取决于当前作业的特性)。

- 对计算为主的作业, 外设空闲;
- 对I/0为主的作业, CPU空闲;



60年代中~70年代中(集成电路),利用多道批处理提高资源的利用率。

- *多道程序设计:* 即在系统内(内存)同时存放并运行几道相互独立的程序。
- 多道程序设计的基础:是将运行过程进一步细化成几个小的步骤,从而实现宏观上的并行。但从微观上看,内存中的多道程序轮流地或分时地占用处理机,交替执行。

第一章 操作系统概述

1.2.3 多道程序批处理系统

多道程序设计技术的优点:

- ✓提高CPU的利用率
- ✓提高内存和I/O设备利用率
- ✓增加系统吞吐量

吞吐量:单位时间内系统所完成的总工作量。



多道程序批处理操作系统=批处理系统+多道程序设计技术

- 多道程序批处理系统的特征:
 - 多道性:内存可同时驻留多道程序。
 - 宏观上并行,微观上串行
 - 无序性:作业进入内存顺序与完成顺序无对应关系。
 - 调度性:作业经过两次调度。



- 多道程序批处理系统的优点:
 - 一 资源利用率高:多道程序搭配运行,尽 可能使资源处于忙碌状态。
 - 系统吞吐量大





- 多道程序批处理系统的缺点:
 - 平均周转时间长:短作业周转时间显著增长; 作业的周转时间:指从作业进入系统开始,直 至完成并退出系统为止所经历的时间。
 - 缺乏交互性:整个作业完成后或中间出错时才 与用户交互,不利于调试和修改;

多道程序技术提高了效率,但对每道程序来说, 却延长了时间,所以提高资源利用率和系统吞吐量是 以牺牲用户响应时间为代价的。



- 多道程序批处理系统需要解决的问题:
 - 处理机争用问题
 - 内存分配和保护问题
 - I/O设备分配问题
 - 文件的组织和管理问题
 - 作业管理问题
 - 用户与系统的接口问题



第一章 操作系统概述

1.2.4 分时系统

70年代中期至今

发展动力——"用户需求"

- ▶人——机交互
- ▶共享主机
- ▶便于用户上机
 - "分时"的含义是指多个用户分享使用同 一台计算机。多个程序分时共享硬件和 软件资源。



- 分时系统实现中的关键问题:
 - 及时接收: 多路卡、缓冲区
 - 及时处理: 作业直接进入内存; 采用轮转运 行方式。不允许一个作业长期占用处理机。 在很短时间内, 使所有作业都执行一次。

通常按时间片(time slice)分配:各个程序在CPU上执行的轮换时间。





1.2.4 分时系统


- 分时系统的特征:
 - -同时性(多路性)
 - 独立性
 - 及时性
 - 交互性





- 所谓"实时",是表示"及时"。
- 实时系统:系统能及时响应外部事件的请 求,在规定时间内完成对该事件的处理, 并控制所有实时任务协调一致地运行。





- 实时系统的类型:
 - 实时控制系统

导弹制导系统、飞机自动驾驶系统、火炮的 自动控制系统

- 实时事务处理系统

飞机订票系统、情报检索系统





- 实时任务的类型:
 - 按任务执行时是否呈现周期性来划分 周期性、非周期性
 - 根据对截止时间的要求来划分

硬实时任务(如工业和武器控制的实时系 统)、软实时任务(如信息查询系统、多媒 体系统)



- 实时系统与分时系统的比较:
 - 多路性
 - 独立性
 - 及时性
 - 交互性
 - 可靠性





分时

实时

- 分时技术:把CPU的时间分成 很短的时间片(例如,几十 至几百毫秒)工作
- 多个用户终端
- 独占全机
- 人所接受的等待时间来确定
- 交互性强
- 可靠
- 特点是计算机规定人(用户)

- 实时是指计算机对于外来信息能够 以足够快的速度进行处理,并在被 控对象允许的时间范围内作出快速 反应
- 对多路信息采集
- 独立操作, 互不干扰
- 开始/完成截止时间来确定
- 交互作用能力较差,访问专用服务 程序
- 高度可靠(多极容错措施)
- 特点是人(用户)规定计算机

1.2.6 通用操作系统

1. 单用户单任务操作系统

单用户单任务操作系统的含义是,只允许一个用户上机,且只允许用户程序作为一个任务运行。这是最简单的微机操作系统,最有代表性的单用户单任务微机操作系统是CP/M和MS-DOS。

1.2.6 通用操作系统

2. 单用户多任务操作系统

单用户多任务操作系统的含义是, 只允许一个用户上机,但允许用户把程 序分为若干个任务,使它们并发执行, 从而有效地改善了系统的性能。目前在 32位微机上配置的操作系统基本都是单 用户多任务操作系统,其中最有代表性 的是微软公司的Windows。

1.2.6 通用操作系统

3. 多用户多任务操作系统

多用户多任务操作系统的含义是, 允许多个用户通过各自的终端使用同一 台机器, 共享主机系统中的各种资源, 而每个用户程序又可进一步分为几个任 务, 使它们并发执行, 从而可进一步提 高资源利用率和系统吞吐量。其中最有 代表性的是UNIX。



1.2.7 操作系统的进一步发展

- 1. 嵌入式操作系统
- 2. 并行操作系统
- 3. 网络操作系统和分布式操作系统



1.3 操作系统的基本特性

- ▶1.3.1 并发性
- ▶1.3.2 共享性
- ▶1.3.2 虚拟技术
- ▶1.3.2 异步性(不确定性/随机性)





1.3.1 并发性

• 并发性

并行性:两个或多个事件在同一时刻发生。


并发性: 两个或多个事件在同一时间间隔内发生。

程序: 静态实体,不能和其它程序并发执行。

进程:活动实体,能独立运行,资源分配的基本

单位。





• 共享

是指系统中的资源可供内存中多个并发 执行的进程(线程)共同使用。

两种资源共享方式:

{互斥共享方式:如打印机,称临界(独占)资源。 同时访问方式:单处理机环境下,"同时"是宏观 上的; 微观上, 交替访问。如磁盘。



1.3.3 虚拟技术

• 虚拟:通过某种技术把一个物理实体变成若干个逻辑上的对应物。 *实的, 虚的, 定的, 定的, 实际存在的 用户感觉上的*

• 例如: 虚处理机、虚拟内存、虚拟设备、虚拟信道

一个CPU 多道程序技术多个逻辑上的CPU





●虚拟技术的实现

1. 时分复用技术

时分复用,亦即分时使用方式,它最早用于电信业中。在计算机领域中,广泛利用该技术来实现虚拟处理机、虚拟设备等,以提高资源的利用率。



1.3.3 虚拟技术

●虚拟技术的实现

2. 空分复用技术

利用存储器的空闲空间来存放其它的程序。例如:虚拟磁盘技术,虚拟存储器技术



1.3.4 异步性

- 多道程序环境下,程序是并发执行的。
- 进程——走走停停。
- 有可能先进入内存的作业后完成;而后进入内存的作业先完成。
- 进程是以人们不可预知的速度向前推进,这就是 进程的异步性(Asynchronism)。



1.4 操作系统的主要功能

- ▶1.4.1 处理机管理功能
- ▶1.4.2 存储管理功能
- ▶1.4.3 设备管理功能
- ▶1.4.4 文件管理功能
- ▶1.4.5 操作系统与用户之间的接口





1.4.1 处理机管理的功能

一. 进程控制:

作业运行前必须为它创建进程; 结束时 撤销。

实现机制: 若干条进程控制原语或系统调用

基本原语: 创建进程原语、撤销进程原语



1.4.1 处理机管理的功能

二. 进程同步:

对诸进程(含线程)的运行进行协调。 协调方式:

进程互斥方式: 临界资源、"锁" 进程同步方式: 协调合作进程次序、"信

号量"机制



第一章 操作系统概述

1.4.1 处理机管理的功能

三. 进程通信:

实现在相互合作的进程间的信息交换。

直接通信方式:挂到消息队列上。 间接通信方式:消息中间体"邮箱"。





1.4.1 处理机管理的功能

四.调度:

「作业调度:后备队列(外存)

两级调度

进程调度: 就绪队列(内存中)

调度算法: 先来先服务、优先权高者优先等



1.4.2 存储管理的功能

一. 内存分配:

静态分配方式:内存空间固定、不允许"移动"

动态分配:"附加内存空间"、"移动"内存分配数据结构 内存分配数据结构

内存回收功能

1.4.2 存储管理的功能

二. 内存保护:

确保每道用户程序都在自己的内存空间中运行,互不干扰。

内存保护机制:

界限寄存器:上界、下界、越界检查(硬件实现、软件配合)



1.4.2 存储管理的功能

三. 内存扩充:

硬件资源宝贵,物理内存有限,大作业要求难以满足。

逻辑上扩充物理内存:虚拟存储技术 内存扩充机制:请求调入、置换



第一章 操作系统概述

1.4.2 存储管理的功能

四. 重定位(地址映射):

"地址空间"

"内存空间"

地址映射

"逻辑地址"

"物理地址"

(硬件支持下完成)

第一章 操作系统概述

1.4.3 设备管理的功能

一. 通道、控制器、1/0设备的分配和管理:

通道控制表 数据结构 { 控制器控制表 设备控制表

缓冲技术和虚拟设备



1.4.3 设备管理的功能

二. 设备独立性

设备独立性: 应用程序与具体使用的物理设备无关。

优点:提高用户程序的可适应性;易于实现输入、输出重定向。





1.4.4 文件管理的功能

一. 文件存储空间的管理:

为每个文件分配必要的外存空间。

"离散分配方式":减少外存零头,盘块

二. 目录管理:

目录项、目录文件

"按名存取"、"文件共享"、"目录查 询"



1.4.4 文件管理的功能

- 三. 文件的共享和保护:
- 1. 文件的共享:如果系统允许多个用户协同工作,那么就应该允许用户共享信息文件,但这种共享应该是受控制的。
- 2. 文件保护:

多级保护设施:系统级、用户级、文件级存取控制



1.4.5 操作系统与用户之间的接口

一. 用户接口:

联机用户接口: 键盘操作命令、命令解释程序

脱机用户接口: "批处理用户接口", JCL

图形用户接口: *特殊的联机用户接口*

二.程序接口:由一组系统调用组成。





- ▶1.5.1 计算机硬件系统
- ▶1.5.2 与操作系统相关的主要寄存器



1.5.1 计算机硬件系统

- 计算机硬件系统构成:
 - -控制器
 - -运算器
 - 存储器
 - I/O设备
 - 系统总线






图 1-6 微型计算机系统总线的基本结构





1.5.2 与操作系统相关的主要寄存器

- 数据寄存器
- 地址寄存器
- 条件码寄存器
- -程序计数器
- -指令寄存器
- 中断现场保护寄存器
- 堆栈



第一章 小结

- 理解OS的基本概念
- 了解OS的发展过程
- 掌握OS基本特性、主要功能

