

MICL : TD06 : Tableau et boucles

Année académique 2021 – 2022

Dans ce TD, les tableaux globaux et les techniques pour accéder à leurs contenus sont expliqués. Ensuite, les implémentations en langage d'assemblage des boucles tant que, pour et répéter tant que sont présentées, après l'introduction de deux instructions arithmétiques.

1 Tableau

Définition On s'en tient ici à une définition plutôt ancienne et rigide de la notion de tableau ¹ (array). Un tableau est une structure de données caractérisée par deux propriétés :

- toutes les données du tableau sont du même type²;
- les données du tableau se suivent en mémoire, collées les unes à la suite des autres ³. Chaque donnée d'un tableau est appelée *élément* ou *cellule*.

En résumé, un tableau est un collection de variables toutes du même type et placées à des emplacements consécutifs en mémoire.

Langage d'assemblage On se limite ici aux tableaux globaux. Les tableaux locaux sont étudiés en même temps que les variables locales lors du TD07.

Au cours du TD04, on a vu qu'en langage d'assemblage, les données ne sont pas typées lors de leur déclaration. C'est lors de leur utilisation, à l'aide d'instructions,

^{*}Et aussi, lors des années passées : DHA – DWI – EGR – ELV – FPL – JDS – MBA – MCD – MHI – MWA.

^{1.} https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_(structure_de_donn%C3%A9es) (consulté le 21 mars 2020).

^{2.} Cette contrainte disparaît en JavaScript ou PHP, par exemple.

^{3.} Cette contrainte peut être assouplie (voir fin de la section 1.4).

qu'une signification leur est donnée. Seule la taille d'une variable est renseignée lors de sa définition. Un tableau est dès lors une collection de variables de même taille.

Il faut bien distinguer deux quantités:

- la taille d'un tableau : c'est le nombre de bytes qu'il occupe en mémoire ;
- le nombre d'éléments d'un tableau : c'est le nombre de variables qui le composent.

Comme tous les éléments ont la même taille, la taille du tableau, T_t , est toujours égale au nombre d'éléments du tableau, n, multipliée par la taille d'un élément, T_e :

$$T_t = n \times T_e$$

1.1 Sections .data et .rodata

Les sections .data et .rodata permettent de réserver un tableau initialisé avec des valeurs explicites.

On place une étiquette ⁴ et on utilise une pseudo-instruction de taille (DB, DW, etc.), comme lors de la définition d'une simple variable. Ensuite, à la place de fournir une seule valeur initiale, on donne une liste de valeurs séparées par une virgule ⁵. Chacune des valeurs sert à l'initialisation d'un élément du tableau, dans l'ordre où elles apparaissent dans le code source. Il est aussi possible d'utiliser la pseudo-instruction times ⁶ pour imposer à nasm de répéter l'assemblage d'une instruction.

L'étiquette identifie l'adresse du premier byte du premier élément du tableau. Pour accéder au contenu du tableau, on utilise cette étiquette et on effectue des calculs d'adresses. Ceux-ci sont détaillés dans la suite du TD.

Par ailleurs, il est possible de faire calculer par nasm la taille ou le nombre d'éléments d'un tableau, par le biais de calculs d'adresses réalisés sur des *labels* judicieusement placés dans les sections .data et .rodata.

Exemples Voici un extrait de code source où des tableaux sont déclarés dans les sections .data et .rodata :

```
section .data
; tableaux

; t1: tableau de 4 éléments de taille 1 byte chacun
t1 DB 0, 1, 2, 3

; t2: tableau de 3 (2 + 1) éléments de taille 4 bytes chacun
; 1er élément : 'A' (Ox41) codé sur 4 bytes
```

^{4.} Pour rappel, il n'est pas nécessaire de terminer la définition d'un *label* par un deux-points (:) dans les sections data, rodata et bss.

^{5.} On peut aussi, sur une nouvelle ligne, répéter la même pseudo-instruction de taille, suivie d'une valeur initiale, sans fournir d'étiquette. Cela revient à définir une variable anonyme initialisée collée à la précédente.

^{6.} https://www.nasm.us/doc/nasmdoc3.html#section-3.2.5 (consulté le 20 mars 2020).

```
: en mémoire petit-boutisme hex : 41 00 00 00
9
       ; 2e élément : ^{1}B^{1} (0x42) codé sur 4 bytes
10
                    : en mémoire petit-boutisme hex : 42 00 00 00
       ; 3e élément : C' (0x43) codé sur 4 bytes
                    : en mémoire petit-boutisme hex : 43 00 00 00
13
                           'A', 'B'
       t2
                   DD
14
                           'C'
                   DD
                                   ; variable anonyme « attachée » à t2
15
16
       ; tailles / nombre d'éléments de tableaux
17
       ; obtenus pas calculs de différences d'adresses
       ; tailleT1 : taille 8 bytes, contenu égal à 4 (4 	imes 1)
20
       tailleT1
                  DQ
                           t2 - t1
21
22
       ; tailleT2 : variable 2 bytes, contenu égal à 12 (3 \times 4)
      tailleT2
                  DW
                           tailleT1 - t2
       ; nbElemT2 : variable 4 bytes, contenu égal à 3 (12 / 4)
       nbElemT2
                  DD
                           (tailleT1 - t2) / 4
27
28
   ; contenu de la section .data (byte par byte, hexadécimal) :
29
     ---> petites adresses --->
30
           t1
      ... | 00 | 01 | 02 | 03 | 41 | 00 | 00 | 00 | 42 | 00 | .
33
                                         tailleT1
34
         35
36
                              tailleT2 nbElemT2
        .. 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | ...
                                            ---> grande adresses --->
40
41
   section .rodata
42
43
       ; t3 : tableau de 4 éléments de taille 2 bytes chacun
       ; 1er élément : OxAB codé sur 2 bytes
                     : en mémoire petit-boutisme hex : AB 00
       ; 2e élément : OxAB codé sur 2 bytes
                     : en mémoire petit-boutisme hex : AB 00
48
       ; 3e élément : OxAB codé sur 2 bytes
49
                     : en mémoire petit-boutisme hex : AB 00
       ; 4e élément : OxAB codé sur 2 bytes
                     : en mémoire petit-boutisme hex : AB 00
```

```
t3
           times 4
                        DW
                            0xAB
53
54
        ; tailleT3 : taille 8 bytes, contenu égal à 8 (4 	imes 2)
55
        ; $ : remplacé par l'adresse en début de ligne où il apparait
56
            : donc ici $ est égal à tailleT3
57
                        DQ
                            $ - t3
       tailleT3
58
59
     contenu de la section .rodata (byte par byte, hexadécimal) :
60
     ---> petites adresses --->
61
            t3
                                                        tailleT3
62
       ... | AB | OO | AB | OO | AB | OO | AB | OO | O8 | OO | .
63
64
          . 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ...
65
                                               ---> grande adresses --->
66
```

Pour le calcul de la taille d'un tableau, on calcule la différence ⁷ entre l'adresse du premier byte juste au delà du tableau et celle du premier byte du tableau. Ces adresses sont obtenues par des étiquettes bien placées. Cette différence d'adresses fournit le nombre d'emplacement adressables existant entre les deux adresses. Comme la taille d'un emplacement adressable est précisément la définition du byte ⁸, cette différence est égale à la taille du tableau exprimée en bytes.

Plutôt que de recourir à deux étiquettes, on peut utiliser le symbole dollar ⁹ (\$) qui est remplacé lors de l'assemblage par l'adresse du début de la ligne où il apparaît.

Pour le calcul du nombre d'éléments d'un tableau, on divise ¹⁰ sa taille par la taille d'un de ses éléments.

1.2 Section .bss

La section .bss est naturellement adaptée à la déclaration d'un tableau. L'étiquette et la pseudo-instruction pour la déclaration de variables (RESB, RESW, etc.) y sont en effet suivies non pas d'une valeur initiale pour la variable, mais du *nombre* de variables désirées, c'est-à-dire du nombre d'éléments du tableau. Chacune de ces variables est initialisée à la valeur 0. Si des valeurs différentes de 0 doivent se trouver dans les cellules du tableau, il faut les assigner dynamiquement lors de l'exécution du programme.

Notons de plus qu'un tableau déclaré dans la section .bss peut être de très grande taille, sans répercussion sur la taille de l'exécutable, contrairement aux tableaux des sections .data et .rodata. Pour davantage de détails à ce propos, référez-vous à la partie du TD04 dédiée aux sections pour la déclaration de variables.

Une étiquette dans la section .bss identifie l'adresse du premier byte du premier élément d'un tableau. L'accès au contenu du tableau, est obtenu suite à des calculs

```
7. https://www.nasm.us/doc/nasmdoc3.html#section-3.5.5 (consulté le 20 mars 2020).
```

^{8.} https://fr.wikipedia.org/wiki/Byte (consulté le 20 mars 2020).

^{9.} https://www.nasm.us/doc/nasmdoc3.html#section-3.5 (consulté le 20 mars 2020).

^{10.} https://www.nasm.us/doc/nasmdoc3.html#section-3.5.6 (consulté le 20 mars 2020).

d'adresses, exactement de la même manière que pour les tableaux des sections .data ou .rodata.

Exemple Voici un bout de source où des tableaux sont déclarés dans la section .bss :

```
section .bss
     ; t1 : tableau d'1 élément de taille 1 byte
2
               RESB
     t1
                      1
3
4
     ; t2 : tableau de 6 éléments de taille 2 bytes chacun
5
     t2
               RESW
6
     ; t3 : tableau de 100 éléments de taille 4 bytes chacun
                      100
               RESD
     t3
9
10
     ; t4 : tableau de 10 éléments de taille 8 bytes chacun
11
               RESQ
12
13
    extrait du contenu de la section .bss (byte par byte, hexadécimal) :
    ---> petites adresses --->
15
         t1
             t2
16
     17
18
                 t3
19
       20
                                    ---> grande adresses --->
22
```

1.3 Chaîne de caractères

On a affirmé dans le TD05 que les chaînes de caractères littérales sont des tableaux de caractères. Elles sont définis dans la section .rodata. Leurs contenus sont fournis entre guillemets, apostrophes ou accents graves. Avec ces derniers, les séquences d'échappement sont interprétées par nasm. La pseudo-instruction de spécification de taille qu'il est conseillé d'utiliser est DB. N'hésitez pas à retourner voir le TD05.

Pour ce qui concerne les chaînes de caractères modifiables non locales, on utilise des tableaux de bytes définis dans les sections .data ou .bss.

Exemple Voici un extrait de code source assembleur avec des chaînes de caractères :

```
section .rodata

slant section .rodata
```

```
"a". "b". "c"
       s1_long
                    DB
4
                             0x61, 0x62, 0x63
       s1_alt
                    DB
5
6
                                            ; 4 bytes, zéro-terminée
                             'def', 0
       s2
                    DB
                             'd', 'e', 'f', 0
       s2_long
                    DB
                             0x64, 0x65, 0x66, 0x00
       s2_alt
                    DB
9
10
                             `ghi\n`
                                              ; 4 bytes, \n échappé
       s3
                    DB
11
                             `g`, `h`, `i`, `\n`
       s3_long
                    DB
12
       s3_alt
                    DB
                             0x67, 0x68, 0x69, 0x0a ; \n GNU / Linux
14
                             'jkl\n'
       s4
                    DB
                                            ; 5 bytes
15
                             'j', 'k', 'l', '\', 'n
       s4_long
                    DB
16
       s4_alt
                    DB
                             0x6a, 0x6b, 0x6c, 0x5c,0x6e
17
18
       s5
                    DB
                             `mnô` ; 4 bytes si utf-8 comme sur linux1
19
       s5_long
                    DB
                             `m`, `n`, `ô`
20
                             0x6d, 0x6e, 0xc3, 0xb4
       s5_alt
                    DB
21
22
                             "pgr"
                                               ; noter le DW
                    DW
       s6
23
                             "p", "q", "r", 0
       s6_long
                    DB
24
                             0x70, 0x71, 0x72, 0x00
       s6_alt
                    DB
25
       s7
                    DQ
                             `stu`
                                               ; noter le DQ
27
                             `s`, `t`, `u`, 0, 0, 0, 0, 0
       s7_long
                    DB
28
                             0x73, 0x74, 0x75, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
       s7_alt
                    DΒ
29
30
   section .data
31
32
                        20 DB '.'
                                             ; 20 bytes à '.'
       s10
                times
   section .bss
35
36
       s20
                    RESB
                             20
                                               ; 20 bytes
37
```

Remarquez que les chaînes ou tableaux si, si_long et si_alt , où i va de 1 à 7, sont strictement identiques.

Les chaînes ${\tt s6}$ et ${\tt s7}$ illustrent ce qui se passe ${\tt ^{11}}$ quand la taille des éléments du tableau sous-jacent n'est pas d'un byte.

^{11.} https://www.nasm.us/doc/nasmdoc3.html#section-3.4.4 (consulté le 20 mars 2020).

1.4 Accès au contenu

En Java, par exemple, on utilise un indice entier pour accéder à un élément particulier d'un tableau. En langage d'assemblage, comme souvent, les choses sont un peu moins simples. Avec nasm, il faut réaliser le calcul explicite d'adresse pour obtenir celle du premier byte de l'élément désiré.

Considérons un tableau dont l'adresse du premier byte du premier élément est identifiée par le label tab. Les éléments de ce tableau font T_e bytes. On a que :

- l'adresse du premier élément du tableau, celui d'indice 0 dans les langages de plus haut niveau, est égale à : tab;
- l'adresse du deuxième élément du tableau, celui d'indice 1 dans les langages de plus haut niveau, est égale à : $tab + T_e$ puisqu'il faut sauter 1 élément au delà du premier pour atteindre le deuxième élément ;
- l'adresse du troisième élément du tableau, celui d'indice 2 dans les langages de plus haut niveau, est égale à : $tab + 2 \times T_e$ puisqu'il faut sauter 2 éléments au delà du premier pour atteindre le troisième élément.

En toute généralité, l'adresse du énième élément du tableau, celui d'indice n-1 dans les langages de plus haut niveau, est égale à :

$$tab + (n-1) \times T_e$$

Attention lors d'un calcul de l'adresse d'un élément d'un tableau à bien obtenir l'adresse de son premier *byte...* et à ne pas déborder du tableau! En cas de débordement, on accède au contenu d'une autre variable que le tableau, ou à un emplacement auquel le programme n'a pas le droit d'accéder, ce qui entraı̂ne son arrêt brutal ¹².

Dans la définition de la notion de tableau, on a imposé qu'en mémoire ses éléments soient collés les uns aux autres. Cela n'est pas strictement nécessaire. On peut remplacer cette contrainte par celle qui consiste à imposer qu'un élément d'un tableau doit pouvoir être atteint par un simple calcul d'adresse sur base de l'adresse du début de tableau et de l'indice de l'élément, comme on l'a fait ci-dessus.

Comme il s'agit ici d'utiliser un indice entier pour l'accès à un élément du tableau, les tableaux associatifs ¹³, où un élément est indexé via une *clé* d'un *type arbitraire*, sont exclus.

Jusqu'ici, nous avons obtenu l'adresse d'un élément d'indice donné d'un tableau. C'est bien, mais nous n'avons toujours pas accédé au *contenu* d'un tableau, contrairement au titre de la section! Avant de voir des exemples de code sources où on accède effectivement au contenu de tableaux indicés (dans les exemples de la section 2.3), il faut parler des différents modes d'adressage disponibles.

2 Modes d'adressage

Il existe diverses manière de renseigner les opérandes d'une instruction. Certaines ont été vues au fur et à mesure de l'avancée des TD des laboratoire microprocesseur. Nous

^{12.} https://en.wikipedia.org/wiki/Segmentation_fault (consulté le 20 mars 2020).

^{13.} https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_associatif (consulté le 21 mars 2020).

en faisons ici le bilan et profitons de l'occasion pour introduire de nouvelles techniques d'adressage des opérandes, particulièrement utiles pour l'accès aux données d'un tableau.

On trouve davantage d'information dans la documentation officielle d'Intel ([1], Vol. 1, section 3.7, p. 3-19). Nous n'abordons pas ici *tous* les modes d'adressage des opérandes disponibles pour les processeurs x86, mais uniquement ceux utilisés en MICL.

2.1 Immédiat

Il est possible de renseigner un opérande sous la forme d'une valeur immédiate, en ce compris les valeurs calculées par l'assembleur.

Exemple Voici un extrait de code source où des valeurs immédiates sont utilisées :

```
section .rodata
       i
               DQ
                        -234
                        `hello`, 0
               DB
3
   ; contenu de la section .rodata (byte par byte, hexadécimal) :
     ---> petites adresses --->
6
           i
      ... | 16 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 68 | 65 | 6C | .
         . 6C | 6F | 00 | ...
10
                                              ---> grande adresses --->
11
12
   section .text
13
14
               rbx, 112
                                ; 112 est évidemment un immédiat
       mov
15
16
               rcx, 1q | 100q | 2000q
17
       ; l'expression « 1q | 100q | 2000q » est calculée par nasm
18
       ; à l'exécution, on a la valeur immédiate 2101q (0x441, 1089)
19
20
       mov
               r8, i
21
       ; i est un immédiat « calculé » par nasm, c'est l'adresse
       ; du 1er byte de la « variable » nommée i (détails voir TDO4)
       ; sur ma machine, j'ai la valeur 0x402000
24
25
               r9, s
       mov
26
       ; s est un immédiat « calculé » par nasm, c'est l'adresse
27
       ; du 1er byte de la chaîne de caractères étiquetée s
       ; sur ma machine, j'ai la valeur 0x402008 (ok : i + 8)
```

2.2 Registre

Il est possible de renseigner un opérande sous la forme d'un registre.

Exemple Voici un extrait de code source où des registres sont utilisées :

```
section .text

mov rbx, rcx
; le registre rcx est utilisé pour renseigner la source
; le registre rdx est utilisé pour renseigner la destination
```

2.3 Emplacement mémoire

Il est possible de renseigner un opérande sous la forme d'une expression qui fait référence à un emplacement mémoire. C'est ainsi qu'on accède aux variables qui vivent en mémoire centrale. Une telle expression, appelée *offset* en anglais, est constituée de quatre parties :

- une base (base) : il s'agit obligatoirement d'un des 16 registres généraux ¹⁴ qui pointe ¹⁵ sur une variable ou sur le premier élément d'un tableau, qu'ils soient globaux ou locaux;
- un indice (*index*) : il s'agit obligatoirement d'un des 16 registres généraux dont on se sert typiquement pour l'accès à un élément spécifique d'un tableau;
- un facteur d'échelle (*scale*) : il s'agit obligatoirement d'un des 4 immédiats suivants : 1, 2, 4 ou 8, dont on se sert comme facteur multiplicatif à la partie indice pour tenir compte de la taille des éléments d'un tableau lors de l'accès à un de ses éléments;
- un déplacement (displacement) : il s'agit obligatoirement d'un immédiat, le plus souvent une étiquette pour l'accès à une variable ou à un tableau global.

La forme générale d'un offset est :

```
offset = base + indice \times facteur d'échelle + déplacement
```

ou, en anglais:

```
offset = base + index \times scale + displacement
```

Chacune des quatre composantes d'un offset est facultative ¹⁶. On peut ainsi par exemple rencontrer un offset constitué d'un déplacement seul ¹⁷, ou d'une base et d'un indice ¹⁸, sans déplacement ni facteur d'échelle, etc.

^{14.} Pour rappel, il s'agit des registres : rax, rcx, rdx, rbx, rsp, rbp, rsi, rdi, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14 et r15 (voir TD01).

^{15.} Nouveau rappel : « pointer sur un emplacement mémoire » signifie « contenir l'adresse du premier byte de cet emplacement mémoire ».

^{16.} Étant donné le lien entre indice et facteur d'échelle, on ne rencontre pas de facteur d'échelle sans indice.

^{17.} On parle alors d'adressage direct (absolute ou direct address en anglais).

^{18.} Appelé parfois adressage indicé ou adressage indexé.

Un offset ne peut servir que dans le cadre d'un accès, en lecture ou en écriture, à la mémoire. Avec nasm, les offsets se trouvent donc toujours entre les crochets de l'opérateur de déréférencement ¹⁹.

Exemple Voici un extrait de code source où divers *offsets* sont utilisées pour accéder au contenu de variables simples ou de tableaux situés en mémoire :

```
section .rodata
2
                   `hello`, 0 ; chaîne de caractères zéro-terminée
     S
3
  ; contenu de la section .rodata (byte par byte, hexadécimal) :
    ---> petites adresses --->
     ... | 68 | 65 | 6C | 6C | 6F | 00 | ...
                                     ---> grande adresses --->
9
10
  section .data
11
12
                   -234
      i
            DQ
13
                   -1, 1, -1 ; tableau de 3 quadwords
14
15
   contenu de la section .data (byte par byte, hexadécimal) :
16
    ---> petites adresses --->
17
     19
20
        21
22
       23
24
       ... FF / FF / ....
25
                                     ---> grande adresses --->
26
27
  section .bss
28
29
            RESB
                   5
                             ; tableau de 5 bytes
     msg
30
31
  ; contenu de la section .bss (byte par byte, hexadécimal) :
    ---> petites adresses --->
33
         msq
34
     ... | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ...
```

^{19.} https://www.nasm.us/doc/nasmdoc2.html#section-2.2.2 (consulté le 21 mars 2020).

```
---> grande adresses --->
36
  section .text
      ; -----
      ; adressage direct : via un immédiat seul : déplacement
41
42
      ; le byte à l'adresse 0x402000 est copié dans r10b
      ; chez moi s = 0x402000 ce qui aboutit à copier `h` dans r10b
      ; rem. : utiliser mov r10b, [s]
      mov r10b, [0x402000]
48
      ; les 8 bytes qui commencent à l'adresse i sont copiés dans r8
      ; ce qui aboutit à copier -234 dans r8
      mov r8, [i]
      ; les 8 bytes qui commencent à l'adresse t + 2 * 8, c.-à-d. le
      ; 3e élement du tableau t, sont copiés dans r9, ce qui aboutit
      ; à copier -1 dans r9
55
      ; explication : t est l'adresse du 1er byte d'un tableau
                     2 est l'indice de l'élément désiré (3e élément)
57
                     8 est la taille d'un élément
      ; en Java, on aurait simplement r9 = t[2]
      mov r9, [t + 2 * 8]
61
      *
62
      ; adresse via un registre seul : base
      ; on parle d'adressage indirect (indirect offset)
      : -----
      ; on prépare rbx pour l'instruction suivante
67
      ; rbx contient l'adresse de la variable i
      ; rbx pointe sur la variable i
69
           rbx, i
      mov
70
      ; ici adresse via registre (rbx)
      ; rbx joue le rôle de base dans cet exemple
      ; ici on récupère dans r12 les 8 bytes qui commencent là
      ; où pointe rbx, ce qui aboutit à copier -234 dans r12
          r12, [rbx]
      mov
76
      ; rem. : ici rbx pointe sur une variable globale (i)
             dont on peut utiliser l'étiquette directement
```

```
sans passer par un registre pour accéder à son
80
               contenu
               lorsqu'on travaille avec des variables locales,
               sans label associé, on n'a pas d'autre choix que
               d'utiliser l'adressage indirect avec un registre
               de base
85
86
       ; -----
87
       ; adresse via immédiat + registre : déplacement + indice
      mov rax, 0
       ; récupération dans r13b du caractère d'indice rax (ici 0),
92
       ; donc le 1er élément, de la chaîne de caractères s, ce qui
       ; aboutit à copier `h` dans r13b
          r13b, [s + rax]
      mov
      mov rax, 4
       ; récupération dans r14b du caractère d'indice rax (ici 4),
       ; donc le 5e élément, de la chaîne de caractères s, ce qui
99
       ; aboutit à copier `o` dans r14b
100
          r14b, [s + rax]
      mov
101
102
       ; -----
103
       ; adresse via immédiat + registre \times immédiat :
104
                    d\'{e}placement + indice 	imes facteur d'\'{e}chelle
105
       ;
106
107
            rax, 0
      mov
108
       ; récupération dans rsi de l'élément d'indice rax (ici 0),
       ; donc le 1er élément, du tableau t, ce qui aboutit à copier -1
       ; dans rsi
111
            rsi, [t + rax * 8]
112
113
          rax, 1
      mov
114
       ; récupération dans rdi de l'élément d'indice rax (ici 1),
115
       ; donc du 2e élément, du tableau t, ce qui aboutit à copier 1
       ; dans rdi
117
          rdi, [t + rax * 8]
      mov
118
119
       : -----
120
       ; adresse via registre + registre (\times immédiat) :
121
                   base + indice (\times facteur d'échelle)
122
123
```

```
124
        ; rbx pointe sur le 1er élément de la chaîne de caractères s
125
                rbx, s
        mov
126
127
        mov
                rax, 1
128
        ; récupération dans r14b de l'élément d'indice rax (ici 1),
129
        ; donc le 2e élément, de la chaîne de caractères pointée
130
        ; par rbx, donc de la chaîne s, ce qui aboutit à copier `e`
131
        ; dans r14b
132
                r14b, [rbx + rax]
        mov
134
        mov
                rax, 2
135
        ; récupération dans r14b de l'élément d'indice rax (ici 2),
136
        ; donc le 3e élément, de la chaîne de caractères pointée
137
        ; par rbx, donc de la chaîne s, ce qui aboutit à copier `l`
138
        ; dans r15b
139
                r15b, [rbx + rax]
        mov
140
141
        ; rbx pointe sur le 1er élément du tableau t
142
        mov
                rbx, t
143
144
                rax, 0
        mov
145
        ; récupération dans rcx de l'élément d'indice rax (ici 0),
146
        ; donc le 1er élément, du tableau pointé par rbx, donc
        ; du tableau t, ce qui aboutit à copier -1 dans rcx
148
                rcx, [rbx + rax * 8]
149
150
        mov
                rax, 1
151
        ; récupération dans rdx de l'élément d'indice rax (ici 1),
152
        ; donc du 2e élément, du tableau pointé par rbx, donc
        ; du tableau t, ce qui aboutit à copier 1 dans rdx
                rdx, [rbx + rax * 8]
155
156
         rem. : ici rbx pointe sur 2 variables globales (s et t)
157
                  dont on peut utiliser les étiquettes directement
158
                  sans passer par un registre pour accéder au
159
                  contenu
160
                  lorsqu'on travaille avec des variables locales,
161
                  sans label associé, on n'a pas d'autre choix que
162
                  d'utiliser un registre de base pour un adressage
163
                  indirect
164
165
        ; rem. générale : ci-dessus accès mémoire en lecture (source)
166
                           pour accès en écriture (destination), la
167
```

```
syntaxe d'accès (offsets) est identique
168
169
170
          divers accès mémoire en écriture
171
172
173
          écriture du caractère `a` dans le 1er byte de msg
174
         [déplacement]
175
                byte [msg], `a`
176
177
        ; écriture du caractère `b` dans le 2e byte de msg
178
          [déplacement] : pas d'indice ici car nasm réalise le calcul
179
                            (somme de 2 immédiats) lors de l'assemblage
180
                byte [msg + 1], `b`
        mov
181
182
        ; écriture du caractère `c` dans le 3e byte (indice 2) de msq
183
        ; [déplacement + indice] : ici facteur d'échelle vaut 1
184
                                           ; r8 : indice
        mov
                r8, 2
185
                byte [msg + r8], `c`
186
187
        ; écriture du caractère `d` dans le 4e byte (indice 3) de msg
188
         [base + indice] : ici facteur d'échelle vaut 1
189
                r9, msg
                                           ; r9 : base, pointe sur msg
        mov
190
                r8, 3
                                           ; r8 : indice
        mov
191
                byte [r9 + r8], 'd'
        mov
192
```

On ne donne ici pas d'exemple où les quatre parties d'un offset sont utilisées. Ce cas, n'est pas rencontré dans les laboratoires microprocesseur. Il se présente, par exemple, lorsqu'on désire accéder à un élément d'un tableau qui est un champ d'une variable globale d'un type structuré ²⁰. On fait alors correspondre :

- la base avec la position relative du (premier *byte* du premier élément du) tableau au sein du type structuré;
- l'indice avec l'indice de l'élément du tableau;
- le facteur de taille avec la taille d'un élément du tableau;
- le déplacement avec le *label* associé à la variable globale.

3 Instructions inc et dec

Description Les instructions inc²¹ et dec²², servent, respectivement, à incrémenter et décrémenter un registre ou une variable. Leur fonctionnement est résumé dans la

```
20. https://en.wikipedia.org/wiki/Record_(computer_science) (consulté le 21 mars 2020).
```

^{21.} https://www.felixcloutier.com/x86/inc (consulté le 21 mars 2020).

^{22.} https://www.felixcloutier.com/x86/dec (consulté le 21 mars 2020).

Instruction	Effet	Contraintes	Flags affectés
inc X	$X \leftarrow X + 1$	X = registre ou variable de 8, 16, 32 ou 64 bits	CF n'est pas modifié SF ← bit de rang le plus élevé du résultat
dec X	$X \leftarrow X - 1$		$ZF \leftarrow 1 \; si \; résultat \; nul, \\ 0 \; sinon$

TABLE 1 – Instructions inc et dec.

Table 1.

Exemple Voici un exemple d'utilisation des instructions inc et dec :

```
section .data
       i8
               DQ
                       29
   section .text
5
       ; copie du contenu de la variable i8 dans rdi
       ; rdi prend la valeur 29
       mov
               rdi, [i8]
       ; incrémentation de rdi : rdi passe à 30
10
       inc
               rdi
11
12
       ; décrémentation de la variable i8 : elle passe à 28
       ; notez l'obligation d'utiliser un spécificateur de taille
       dec
               qword [i8]
```

4 Boucles

4.1 tant que

La TABLE 2(a) illustre le schéma général de comment programmer une boucle tant que^{23} (while) en assembleur.

La Table 2(b) illustre l'implémentation d'un *tant que* avec un test de non nullité. Au fait, si rax vaut initialement 1, combien de fois la boucle du code de la Table 2(b) est-elle exécutée?

^{23.} https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_de_contr%C3%B4le#Boucle_%C2%AB_tant_que_%C2%BB_%C3%A0_pr%C3%A9condition (consulté le 21 mars 2020).

code précédant		code précédant		
tant que condition	tant_que:	mettre à jour les flags		
tant que condition		sauter vers fin_tq si condition fausse		
instructions diverses	instructions diverses			
fin tant que		<pre>jmp tant_que</pre>		
im tant que	fin_tq:			
suite du code		suite du code		

(a) Schéma de programmation du tant que.

(b) Exemple de tant que avec test de non nullité.

Table $2 - \tan que / while$.

4.2 pour

Nous allons voir dans la suite deux versions de la boucle pour 24 (for): le pour ascendant par pas de 1 et le pour descendant par pas de 25 .

pour ascendant La Table 3(a) illustre le schéma général d'un *pour* ascendant ²⁶ en assembleur. La Table 3(b) en donne un exemple.

pour descendant La Table 4(a) illustre le schéma général d'un *pour* descendant en langage d'assemblage. La Table 4(b) en donne un exemple.

4.3 répéter tant que

La Table 5(a) illustre le schéma général d'un $r\acute{e}p\acute{e}ter\ tant\ que^{27}\ (do...while)$ en langage d'assemblage.

On remarque que contrairement au *tant que* et au *pour* qui nécessitent chacun deux instructions de branchements, un conditionnel et un inconditionnel, la boucle *répéter tant que* ne requiert qu'un seul saut, conditionnel en fin de boucle.

^{24.} https://en.wikipedia.org/wiki/For_loop (consulté le 21 mars 2020).

^{25.} Ou pour ascendant par pas de -1.

^{26.} https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_de_contr%C3%B4le#Compteurs (consulté le 21 mars 2020).

^{27.} https://troumad.developpez.com/C/algorigrammes/#L5.2 (consulté le 21 mars 2020).

```
code précédantcode précédant<br/>initialiser le compteur à 0 (non pas 1)pour i de 1 à n fairepour: mettre à jour les flags<br/>sauter vers fin_pour si compteur = n<br/>instructions diversesfin pourinc compteur<br/>sauter vers poursuite du codesuite du code
```

(a) Schéma de programmation du pour ascendant.

```
section
                                   .data
                                   output DB 'X'
                                   ; ...
                         section
                                   .text
                                   ; ...
                                   mov rdi, 1
                                                      ; stdout
                                   mov rsi, output ; buffer
                                   mov rdx, 1
                                                      ; nb bytes
                                   mov r8b, 0
pour i de 1 à 10 faire
                           pour:
                                   cmp r8b, 10
                                                      ; r8b non altéré
                                   jz fin_pour
                                   mov rax, 1
                                                      ; write
  afficher 'X' à l'écran
                                   syscall
                                   inc r8b
fin pour
                                   jmp pour
                       fin_pour:
rax \leftarrow rax ET rbx
                                   and rax, rbx
```

(b) Exemple du *pour* ascendant.

Table 3 - pour(for) ascendant.

```
code précédantcode précédantpour i de n à 1 par -1 fairepour: mettre à jour les flagsinstructions diversessauter vers fin_pour si compteur = 0fin pourinstructions diversesdec compteurfin pour:sauter vers poursuite du codesuite du code
```

(a) Schéma de programmation du pour descendant.

```
section
                                         .data
                                         output DB 'MICL\n'
                                          ; ...
                               section
                                         .text
                                          ; ...
                                         mov rdi, 1
                                                                ; stdout
                                                                ; buffer
                                         mov rsi, output
                                         mov rdx, 5
                                                                ; nb bytes
                                         mov r8b, 10
                                                                ; r8b non altéré
pour i de 10 à 1 par -1 faire
                                 pour:
                                         cmp r8b, 0
                                         jz fin_pour
                                         mov rax, 1
                                                                ; write
  afficher 'MICL\n' à l'écran
                                         syscall
                                         dec r8b
fin pour
                                          jmp pour
                             fin_pour:
rax \leftarrow -1
                                         mov rax, -1
```

(b) Exemple du *pour* descendant.

Table 4 – pour (for) descendant.

```
      code précédant
      code précédant

      répéter
      repeter:

      instructions diverses
      instructions diverses

      tant que condition
      mettre à jour les flags

      suite du code
      suite du code
```

(a) Schéma de programmation du répéter tant que.

```
.rodata
                                    section
tab [] = \{ -8, -2, 7, 12, -6 \}
                                                tab DD -8, -2, 7, 12, -6
                                    section
                                                .text
                                                ; ...
\mathtt{rax} \leftarrow 0
                                                mov rax, 0
rcx \leftarrow 0
                                                mov rcx, 0
répéter
                                  repeter:
                                                  bt dword [tab + rcx * 4], 31
  \sin \tanh[rcx] < 0
                                                   jnc positif
     rax \leftarrow rax + 1
                                                     inc rax
  finsi
                                  positif:
  \texttt{rcx} \leftarrow \texttt{rcx} + 1
                                                  inc rcx
                                                cmp rcx, 5
tant que rcx \neq 5
                                                jnz repeter
```

(b) Exemple de programmation du répéter tant que.

Table 5 – répéter tant que / do... while

La Table 5(b) montre un exemple d'utilisation et d'implémentation du répéter tant que. Pouvez-vous expliquer ce que fait cet exemple, sans utiliser de termes techniques propres au langage d'assemblage, mais uniquement avec le vocabulaire d'algorithmique?

Code source Voici le code source complet de l'exemple de la table Table 5(b) :

```
; 09_repeter_exemple_complet.asm
2
   global _start
3
4
   section .rodata
                      -8, -2, 7, 12, -6 ; DD : double word : 4 bytes
       tab
              DD
6
    contenu de la section .rodata (byte par byte, hexadécimal) :
     ---> petites adresses --->
            tab
10
      11
12
          . 00 | 00 | 0C | 00 | 00 | 00 | FA | FF | FF | FF | ...
13
14
                                            ---> grande adresses --->
15
16
   section .text
17
   _start:
18
19
               rax, 0 ; compteur
       mov
20
       mov
              rcx, 0 ; indice
21
22
    repeter:
^{23}
               dword [tab + rcx * 4], 31 ; test du bit de signe
       bt
24
       jnc
               positif
25
                       ; ici CF == 1 : strictement < 0
       inc
              rax
26
     positif:
27
       inc
              rcx
28
                      ; car indices : 0 → 4 car 5 éléments
       cmp
              rcx, 5
29
       jnz
              repeter
30
31
       ; ici : rax == # éléments de tab < 0
32
33
               rax, 60
       mov
34
               rdi, 0
       mov
35
       syscall
```

5 Débogage et tableau

Dans le TD04, on a vu que KDbg considère par défaut que les variables s'étendent sur 4 bytes. Pour voir le contenu d'une variable de taille différente dans la vue Expressions surveillées (Watched Expressions), il faut utiliser une syntaxe où on utilise les opérateurs de transtypage (cast) du langage C.

Pour inspecter le contenu d'un élément d'un tableau il faut faire pareil. Nous en donnons des exemples, mais sans explications supplémentaires. Elles vous seront données en Langage C / $C++\frac{28}{}$.

Soient:

- t1 une étiquette identifiant le premier élément d'un tableau de bytes;
- t2 une étiquette identifiant le premier élément d'un tableau de words;
- t4 une étiquette identifiant le premier élément d'un tableau de double words;
- t8 une étiquette identifiant le premier élément d'un tableau de quad words;

pour voir le 5^e élément de ces tableaux, c'est-à-dire celui d'indice 4, il faut encoder :

```
- *(((char *) &t1) + 4) ou ((char *) &t1)[4];

- *(((short *) &t2) + 4) ou ((short *) &t2)[4];

- *(((int *) &t4) + 4) ou ((int *) &t4)[4];

- *(((long long *) &t8) + 4) ou ((long long *) &t8)[4].

dans la vue Expressions surveillées de KDbg.
```

Pour changer le format de l'affichage des valeurs, il faut utiliser les options de formatage en sortie ²⁹ de gdb.

Une autre possibilité pour voir le contenu d'une variable ou d'un tableau en mémoire est d'ouvrir la vue *Mémoire* de KDbg et de renseigner dans sa zone d'édition l'étiquette de la variable ou du tableau précédée par une esperluette (&). Avec le tableau t2, par exemple, il faut donner l'expression &t2. Le contenu de la mémoire à partir de l'adresse qui correspond à cette étiquette est alors affiché. Via un clic droit dans la zone d'affichage de la vue *Mémoire*, on peut demander que cet affichage soit fait *byte* par *byte*.

6 Exercices

Pour réaliser les exercices qui suivent, vous ne pouvez utiliser que les instructions étudiées au long de ce TD et des précédents.

Ex. 1 Ecrivez un programme qui :

- déclare un tableau de 10 entiers de 2 bytes chacun initialisés à 0;
- assigne la valeur 3 à son 3^e élément et 8 au 8^e.

^{28.} https://heb-esi.github.io/he2besi-web/online/cours/ac1920_dev3_cpp.html (consulté le 21 mars 2020).

^{29.} http://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/gdb/Output-Formats.html#Output-Formats (consulté le 21 mars 2020).

Ex. 2 Écrivez un programme qui :

- déclare un tableau de 100 entiers de 8 bytes chacun initialisés à 0;
- assigne à son élément d'indice i la valeur i.

Par exemple, le premier élément du tableau contient la valeur 0 et son dernier la valeur 99, car l'indice de son dernier élément vaut 99.

Aide: pour le parcours du tableau, n'hésitez pas à vous inspirer du code fourni en page 20 pour illustrer la boucle do...while.

Ex. 3 Écrivez un programme qui :

- déclare un tableau de 100 entiers de 8 bytes chacun initialisés à 0;
- assigne à son élément d'indice i la valeur 99 i.

Par exemple, le premier élément du tableau contient la valeur 99 et son dernier la valeur 0, car l'indice de son dernier élément vaut 99 et 99 - 99 = 0.

Ex. 4 Écrivez un programme qui :

- déclare un tableau de 100 entiers de 8 bytes chacun initialisés à 0;
- assigne à son élément d'indice i la valeur 2i.

Par exemple, le premier élément du tableau contient la valeur 0 et son dernier la valeur 198, car l'indice de son dernier élément vaut 99 et $2 \times 99 = 198$.

Aide : comme on n'a pas encore vu d'instruction pour calculer la somme ou le produit de deux entiers quelconques, il faut ici se débrouiller en utilisant plusieurs fois d'affilée les instructions inc ou dec.

Ex. 5 Écrivez un programme qui :

- déclare un tableau de 10 entiers constants de 8 bytes chacun initialisés aux valeurs de votre choix;
- détermine combien parmi les éléments de ce tableau sont pairs et stocke ce nombre dans r15.

В - В	5 -					000	° 0 ,	0 1 0	0	- 0 0	- 0 -	-0	_ _ _
B , , ,	D 4	b 3	p 5	b - +	Row	0	_	2	3	4	5	6	7
•	0	0	0	0	0	NUL .	DLE	SP	0	0	Р	```	Р
	0	0	0	-		SOH	DC1	!	1	Α	Q	0	q
	0	0	_	0	2	STX	DC2	11	2	В	R	Δ	r
	0	0	-	_	3	ETX	DC3	#	3	C	S	С	\$
	0	1	0	0	4	EOT	DC4	•	4	D	Т	đ	t
	0	-	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	Ε	ט	е	U
	0	1	-	0	6	ACK	SYN	8	6	F	>	f	٧
	0	_	-		7	BEL	ETB	•	7	G	W	g	w
	1	0	0	0	8	BS	CAN	(8	н	×	h	×
	Γ	0	0		9	нТ	EM)	9	1	Y	i	У
		0	1	0	10	LF	SUB	*		J	Z	j	Z
	1	0		1	11	VT	ESC	+		K	נ	k.	{
	L		0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	1
	1	1	0		13	CR	GS	-	ĮĮ.	М	נ	E	}
		1	1	0	14	so	RS		>	2	^	C	>
	Ti-	ı	I		15	SI	υs	/	?	0		0	DEL

USASCII code chart

Fig. 1 – Table ASCII (Illustration Wikipedia ^a).

 $a.\ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USASCII_code_chart.png$ (consulté le 21 mars 2020).

Ex. 6 Écrivez un programme qui :

- déclare un tableau de 10 entiers constants de 8 bytes chacun initialisés aux valeurs de votre choix;
- stocke dans r8 la valeur minimale parmi les éléments du tableau;
- stocke dans r10 la valeur maximale parmi les éléments du tableau.

Ex. 7 Écrivez un programme qui affiche à l'écran tous les chiffres de 0 à 9, chacun sur une ligne différente.

Les seules variables que vous pouvez utiliser sont déclarées dans la section .bss. N'hésitez pas à consulter la table ASCII fournie à la Fig. 1.

Ex. 8 Écrivez un programme qui affiche à l'écran tous les chiffres de 0 à 9, chacun sur une ligne différente.

La seule variable que vous pouvez utiliser est la suivante :

```
section .rodata
digits DB `0123456789\n`
```

Ex. 9 Écrivez un programme qui se comporte comme la commande cat ³⁰ sans argument.

Pour rappel, le descripteur de fichier correspondant à l'entrée standard, qui, par défaut, est associée au clavier, vaut 0. Celui de la sortie standard, associée à l'écran, vaut 1.

Aide: lisez les bytes de l'entrée standard un à un dans une seule variable de taille un byte.

Profitez de la mise en tampon (buffer) des données issues du clavier ainsi que de celles à écrire à l'écran. Un tampon est vidé :

- lorsqu'il est plein;
- lorsque le caractère de contrôle `\n` y est injecté;
- lorsqu'on demande sa vidange à l'aide de l'appel système fflush ³¹.

Donc, lorsque votre programme s'exécute et attend des données de l'entrée standard, il ne les reçoit que lorsqu'une de ces trois circonstances survient. Il peut alors, en boucle, lire *un byte* sur l'entrée standard et l'écrire sur la sortie standard. Cette boucle s'arrête lorsqu'il n'y a plus de donnée disponible sur l'entrée standard.

Au clavier, il faut enfoncer:

- la touche Enter pour injecter le caractère `\n` dans le flux en entrée;
- les touches CTRL-D pour forcer le *flush* du tampon.

Pour indiquer au programme la fin de flux en entrée, il faut forcer une lecture alors qu'aucun caractère n'est disponible 32 dans ce flux. Il faut donc enfoncer les touches CTRL-D alors qu'aucun caractère n'est dans le flux, c'est-à-dire juste après une vidange précédente. Dans le cas de la commande cat avec entrée sur stdin, cela revient à enfoncer CTRL-D en tout début d'une nouvelle ligne.

Ex. 10 Écrivez un programme qui affiche à l'écran le contenu d'un fichier. Le nom du fichier est contenu dans une variable globale. Si l'ouverture du fichier échoue, affichez à l'écran : impossible d'ouvrir le fichier.

^{30.} https://man.cx/cat (consulté le 21 mars 2020).

^{31.} http://man7.org/linux/man-pages/man3/fflush.3.html (consulté le 21 mars 2020).

^{32.} Une des manières de détecter la fin d'un fichier (end-of-file, EOF) de n bytes, alors qu'on ignore n, est de lire son contenu byte par byte depuis son début. Il faut alors n+1 lectures, soit une de plus que la taille du fichier. Les n premières lectures se déroulent sans problème tandis que la dernière échoue : elle ne lit aucun byte.

Aide: recyclez votre solution de l'Ex. 9. À la place de lire au clavier, lisez dans un fichier.

Ex. 11 Écrivez un programme qui concatène deux fichiers, c'est-à-dire qui copie le contenu du deuxième fichier à la fin du premier. Les noms des deux fichiers sont contenus dans des variables globales. On suppose que les deux fichiers existent déjà.

Aide : recyclez votre solution de l'Ex. 10. À la place d'écrire sur la sortie standard, écrivez dans un fichier.

Notions à retenir

Définition d'un tableau global et accès à son contenu, modes d'adressage des opérandes, instructions inc et dec, implémentations des boucles tant que, pour et répéter tant que.

Références

- [1] Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Combined Volumes: 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D and 4, octobre 2017. https://software.intel.com/sites/default/files/managed/39/c5/325462-sdm-vol-1-2abcd-3abcd.pdf.
- [2] Igor Zhirkov. Low-Level Programming. Apress, 2017. https://www.apress.com/gp/book/9781484224021.