Операційні системи

Лекція 14 Концепція розподіленого оброблення інформації



- Обмін повідомленнями як єдиний спосіб керування розподіленими ресурсами
- Базові примітиви обміну повідомленнями



- Найважливіша відмінність від централізованих систем
 організація взаємодії між процесами
- Концептуально можливі лише два способи організації взаємодії між процесами:
 - За допомогою спільного використання одних і тих самих даних (спільна пам'ять)
 - За допомогою обміну повідомленнями
- У централізованих системах практично завжди застосовують спільну (поділювану) пам'ять
 - Семафор окремий випадок спільної пам'яті (усі потоки звертаються до однієї змінної)
- У розподілених системах фізична спільна пам'ять відсутня
 - Тому єдина можливість обмін повідомленнями
 - Повідомлення це блок інформації, сформований процесом-відправником таким чином, щоби він був зрозумілий процесу-одержувачу


• Формати повідомлень

- Повідомлення як правило має:
 - Заголовок
 - Тіло
- Заголовок часто (але не завжди) має фіксовану довжину і містить дані чітко визначених типів і чітко визначеного обсягу
- Заголовок як правило містить такі елементи:
 - Адреса набір символів, що однозначно ідентифікує процесвідправник і процес-одержувач
 - Номер, який є ідентифікатором повідомлення
 - Ідентифікатор типу даних, що містяться у повідомленні
 - Поле, яке визначає обсяг даних, що містяться у повідомленні
 - Інформація, яка дозволяє перевірити цілісність даних (контрольна сума)
- Повідомлення може не мати форматного заголовка. Тоді воно містить структуровану інформацію, яка у загальному випадку складається з таких полів:
 - Тип даних
 - Довжина даних
 - Значення даних



- Будь-яка мережна ОС має підсистему обміну повідомленнями, яку також називають транспортною підсистемою
 - Її завдання, як і інших підсистем ОС приховати від прикладних програм деталі складних мережних протоколів і надати прикладним програмам абстракції у вигляді простих примітивів обміну повідомленнями
- У найпростішому випадку системні засоби обміну повідомленнями можуть бути зведені до двох базових примітивів:
 - send (відправити)
 - receive (отримати)
- На основі примітивів будують більш потужні засоби мережних комунікацій, наприклад, такі як:
 - Розподілена файлова система
 - Служба виклику віддалених процедур.

Примітиви обміну повідомленнями і мережні протоколи



- Виконання примітивів send і receive спирається на виконання усіх протоколів стеку, які лежать нижче, відповідно до моделі взаємодії відкритих систем (OSI)
- Наприклад, для стеку TCP/IP
 - Примітив send звертається до засобів транспортного рівня (протокол TCP або UDP)
 - Той у свою чергу звертається до засобів мережного рівня (протокол ІР)
 - Той звертається до засобів нижнього рівня (наприклад, драйвера адаптера Ethernet)
 - Драйвер керує апаратним засобом (мережним адаптером)
 - Примітив receive на іншому боці приймає повідомлення від засобів транспортного рівня після того, як воно було послідовно оброблено усіма нижчими рівнями у зворотному порядку



Варіанти реалізації базових примітивів

- Від реалізації базових примітивів залежить ефективність роботи мережі
- Основні питання, на які треба дати відповіді:
 - Як задають адресу одержувача?
 - Одержувач конкретного повідомлення завжди один, чи їх може бути кілька?
 - Чи необхідні гарантії доставки повідомлень?
 - Чи повинен відправник дочекатись відповіді на повідомлення перед тим, як продовжити роботу?
 - Як відправник, одержувач і комунікаційна підсистема повинні реагувати на відмови вузлів і каналів мережі?
 - Що робити, якщо приймач не готовий прийняти повідомлення?
 Чи відкинути його, чи зберегти у буфері?
 - Що робити, коли буфер переповнений?
 - Чи дозволено приймачу змінювати порядок оброблення повідомлень відповідно до їх важливості?
- Відповіді на ці запитання складають семантику конкретного протоколу передавання повідомлень



- Спосіб синхронізації процесів у мережі цілком залежить від реалізації базових примітивів обміну повідомленнями, які бувають:
 - Блокуючі (синхронні)
 - Процес, що викликав примітив send, призупиняється до отримання з мережі підтвердження, що адресат отримав повідомлення
 - Процес, що викликав примітив receive, призупиняється до моменту отримання повідомлення
 - Якщо в процесі взаємодії процесів обидва примітиви є блокуючими, кажуть, процеси взаємодіють синхронно, в іншому випадку взаємодію вважають асинхронною
 - Неблокуючі (асинхронні)
 - Після виклику примітиву, керування повертається процесу миттєво
 - У процесі виклику ядру передається інформація про буфер, з якого треба взяти повідомлення для відправлення в мережу, або у який треба покласти повідомлення, що надійшло з мережі




- Проблема блокуючих примітивів: процес може бути заблокованим назавжди
 - Це рівною мірою стосується і процесу, що здійснив виклик send, і процесу, що здійснив виклик receive
 - Блокування може статись, якщо
 - Повідомлення було втрачено в мережі внаслідок помилки
 - Інший процес-учасник обміну потерпів крах
- Для запобігання таким ситуаціям впроваджують механізм тайм-аутів
 - Задають інтервал часу, протягом якого триває очікування повідомлення (або підтвердження)
 - Якщо повідомлення (або підтвердження) не отримують протягом цього інтервалу, виклик завершується зі статусом "помилка"



• Особливості неблокуючих примітивів


- Великою перевагою неблокуючих примітивів є паралельне виконання процесу, що викликав примітив, і процедур, які цей примітив реалізують
 - Ці процедури не обов'язково працюють у контексті процесу, що їх викликав
- Проблемою реалізації неблокуючих примітивів є робота з буфером повідомлень
 - Наприклад, необхідно реалізувати повідомлення процесу-одержувача про те, що повідомлення надійшло і знаходиться у буфері
 - Застосовують один із двох способів:
 - **Опитування** (polling). Для цього вводять додатковий базовий примітив test (перевірити)
 - Переривання (interrupt). Застосовують програмне переривання процесу-отримувача повідомлення. Перевагою є підвищена ефективність, недоліком – ускладнене програмування


Синхронна взаємодія






Асинхронна взаємодія





- Примітиви бувають із застосуванням буферизації або без неї
 - (рос. «буферизуемые» і «небуферизуемые»)
- Асинхронні примітиви завжди вимагають буферизацію
 - Для виключення втрат даних необхідним є буфер необмеженої довжини
 - Оскільки на практиці буфер завжди має обмежену довжину, можливі ситуації з переповненням буфера
 - Вихід у керуванні потоком повідомлень (тобто, певне обмеження асинхронності)
- Синхронні примітиви можуть обходитись без буферизації взагалі
 - Повідомлення потрапляє у мережу безпосередньо з пам'яті процесу-відправника, а після одержання його з мережі – у пам'ять процесу-одержувача
 - На практиці для використання синхронних примітивів все ж передбачають буферизацію, обираючи буфер розміром в одне повідомлення



- Зазвичай ОС надає прикладним програмам спеціальний примітив для створення буферів create_buffer
- Процес повинен використовувати такий примітив перед відправленням і одержанням повідомлень
 - Тобто, перед send i receive
 - Часто буфер, що створений таким примітивом, називають порт (port) або поштова скринька (mailbox)
- Необхідно вирішити питання, що робити з одержаними повідомленнями, для яких буфер створено не було
 - Наприклад, якщо send на одному комп'ютері виконали раніше, ніж create_buffer на іншому
 - Один варіант просто відмовитись від повідомлення
 - Перевага простота
 - Інший варіант помістити "неочікуване" повідомлення у спеціальний системний буфер на визначений час, очікуючи на виконання create_buffer
 - Недолік проблема підтримання системного буфера




- Повідомлення у мережі можуть втрачатись
- Три підходи до того, що з цим робити:
 - 1. Система не бере на себе зобов'язань щодо доставки повідомлень (дейтаграмний режим)
 - Реалізація надійної доставки турбота прикладного програміста
 - 2. Ядро ОС одержувача повідомлень надсилає квитанціюпідтвердження на кожне повідомлення або групу повідомлень
 - У разі синхронних примітивів ОС розблоковує процесвідправник лише після одержання квитанції
 - Обробленням квитанцій займається підсистема обміну повідомленнями, прикладним процесам вони взагалі не видимі
 - 3. В якості підтвердження використовується відповідь
 - Застосовується у тих системах, де передбачається відповідь на кожний запит (характерно для архітектури клієнт-сервер)
- Надійність передавання повідомлень може також передбачати гарантії упорядкованості повідомлень

• • Способи адресації

- Адреси у вигляді констант
 - Можна застосовувати у дуже простій мережі
- Апаратні адреси мережних адаптерів
 - Адресують адаптер, але не процес
 - Важко знайти адресата у складній структурованій мережі
- Адресація машина-процес
 - Можна адресувати процеси за їх унікальними ідентифікаторами
 - Частіше адресують не процеси, а служби за добре відомими номерами
 - Приклад IP адреса і № порту
- Символьні адреси замість числових
 - Значно підвищують прозорість адресації
 - Приклад система доменних імен
 - Перетворення символьних адрес на числові здійснюється
 - Або із застосуванням широкомовних запитів
 - Або із застосуванням централізованих служб




- Механізм сокетів є найпоширенішою системою обміну повідомленнями у мережі
 - Вперше був розроблений для версії 4.3 BSD UNIX (дотепер називають Berkeley Sockets – сокети Берклі)
 - Реалізацію для Windows називають Windows Sockets (WinSock)
- Програмний інтерфейс сокетів Берклі це засіб зв'язку між прикладним рівнем мережної архітектури TCP/IP і транспортним рівнем
 - Фактично, це засіб зв'язку між кодом прикладної програми (що реалізує прикладний рівень) і реалізацією стека TCP/IP в ядрі ОС
 - Таким чином, інтерфейс сокетів це набір системних викликів ОС



- Застосування абстрактної кінцевої точки з'єднання
 - Саме ця точка має назву *сокет* (*socket* гніздо)
 - З'єднання між двома процесами здійснюється через пару сокетів
- Незалежність від мережних протоколів і технологій
 - Застосовується поняття комунікаційний домен (communication domain), який характеризується певним набором властивостей
 - Приклади домен Інтернету (протоколи стеку TCP/IP), домен UNIX, або локальний домен (комп'ютер з його файловою системою)
- Сокет може мати як високорівневе символьне ім'я (адресу), так і низькорівневе
 - У домені Інтернету високорівневе ім'я URL, низькорівневе ІР-адреса + порт
 - У домені UNIX ім'я сокету це ім'я файлу
- Для кожного комунікаційного домену можуть існувати сокети різних типів
 - Наприклад, дейтаграмні (datagram) сокети і потокові (stream) сокети
 - Потокові з'єднання гарантують надійну упорядковану доставку




Архітектура мережної підтримки Linux



- Ядро розрізняє два рівня підтримки інтерфейсу сокетів
- На верхньому інтерфейс сокетів Берклі, реалізований за допомогою універсальних об'єктів сокетів Берклі
 - Об'єкти реалізовані як файли, і містять:
 - тип сокета.
 - стан сокета.
 - універсальні операції сокетів,
 - покажчик на відповідний об'єкт INET-сокета
- На нижньому реалізації інтерфейсу сокетів, що залежать від конкретної мережної архітектури
 - Наприклад, INET-сокети



Архітектура мережної підтримки Windows



- Драйвери транспортних протоколів надають драйверам мережних API універсальний інтерфейс транспортного драйвера (Transport Driver Interface, TDI)
- Мініпорт-драйвери NDIS відповідають за взаємодію драйверів транспортних протоколів і мережного апаратного забезпечення
 - Наприклад, драйвери конкретних мережних адаптерів
 - NDIS Network Driver Interface Specification (специфікація інтерфейсу мережного драйвера)