# • Операційні системи

Лекція 2 Архітектура операційних систем

### План лекції

- Поняття архітектури операційної системи
- Ядро і системне програмне забезпечення
- Привілейований режим і режим користувача
- Монолітна архітектура
- Багаторівнева архітектура
- Мікроядрова архітектура
- Apxiteктура OC UNIX i Windows
- Об'єктна архітектура

## Основні функції ОС

- Керування процесами і потоками
- Керування пам'яттю
- Керування введенням-виведенням
- Керування файлами (файлові системи)
- Мережна підтримка
- Безпека даних
- Інтерфейс користувача



- *Архітектура операційної системи* визначає набір і структурну організацію компонентів, кожний з яких відповідає за певні функції, а також порядок взаємодії цих компонентів між собою та із зовнішнім середовищем.
- Фундаментальні можливості, які надають компоненти ОС, становлять механізм (mechanism). Рішення щодо використання цих можливостей визначають політику (policy). Механізм може бути відокремленим від політики, тоді компонент, що його реалізує, називають "вільним від політики" (policy-free).
- Базові компоненти ОС, які відповідають за найважливіші функції і виконуються у привілейованому режимі (і зазвичай перебувають у пам'яті постійно), називають ядром операційної системи (operating system kernel).




## Ядро і системне програмне забезпечення

#### • Ядро


- Виконується в привілейованому режимі
- Постійно перебуває в оперативній пам'яті
- Зазвичай виконує такі функції:
  - Обробка переривань
  - Керування пам'яттю
  - Керування введенням/виведенням


#### • Системне програмне забезпечення

- Системні програми (утиліти)
  - Командний інтерпретатор
  - Програми резервного копіювання та відновлення даних
  - Засоби діагностики та адміністрування
- Системні бібліотеки



- Привілейований режим (режим ядра)
  - Дозволяє втручатись в роботу будь-якої програми (наприклад, для перемикання контекстів або для розв'язання конфліктів)
- Режим користувача
  - Не дозволяє критичні команди (зупинка системи, перемикання контекстів, прямий доступ до пам'яті з заданими межами та до пристроїв введення-виведення)
  - Доступ до функцій ядра здійснюється через системні виклики
- Необхідна апаратна підтримка з боку процесора






Привілейований режим



### Apxiteктура OC Novell NetWare: ядро і прикладні програми в одному режимі

Режим користувача



## • Різні архітектури ОС

#### • Монолітні системи

- Усі компоненти знаходяться в ядрі
- Немає чіткої ієрархії компонентів
- Єдиний адресний простір ядра


#### • Багаторівневі системи


- Компоненти утворюють ієрархію рівнів (шарів)
- Кожний рівень спирається на функції попереднього рівня


#### • Мікроядрова архітектура


- Реалізація більшості функцій винесена за межі ядра у прикладні сервери
- Прикладні сервери і програми користувача взаємодіють шляхом обміну повідомленнями
- Ядро підтримує:
  - управління адресним простором оперативної і віртуальної пам'яті
  - управління процесами і потоками
  - засоби міжпроцесної вдаємодії


## Архітектура системи UNIX (монолітне ядро)













#### Simplified Linux kernel diagram in form of a matrix map




Designed with OpenOffice.org by (cc) (by-nc-sa) Constantine Shulyupin, www.linuxdriver.co.il


## Концепція багаторівневої системи



## Структура ядра багаторівневої системи




### Мікроядрова архітектура





- *Гібридне ядро* (*Hybrid kernel*) гібрид мікроядра і монолітного ядра
  - Деякі "несуттєві" процеси запускаються у просторі ядра
  - Як будь-який гібрид, комбінує як переваги, так і недоліки
  - Приклад Microsoft Windows
- <sup>о</sup> *Екзоядро* (*Exokernel*) подальша мінімізація мікроядра
  - Надає лише функції взаємодії між процесами і безпечного виділення ресурсів
  - Не надає абстракції!
  - Приклад MIT Exokernel Operating System
- Наноядро (Nanokernel) подальша (максимальна) мінімізація мікроядра
  - Виконує лише одне завдання оброблення апаратних переривань
  - Після оброблення переривання, надсилає результат прикладним програмам, використовуючи той самий механізм переривань
  - Приклад VMware ESX Server (гіпервізор)


# Порівняння систем з монолітним, мікро- та гібридним ядром



Автор: Ma)(imuM - http://en.wikipedia.org/wiki/Image:OS-structure.svg, CC BY-SA 1.0, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=1613834





### Вертикальна декомпозиція архітектури OC Windows



## • • •

### Базові компоненти ОС Windows NT





- Імена об'єктів організовані в єдиний *простір імен*
- Об'єкти надають універсальний інтерфейс для доступу до системних ресурсів
  - Доступ до усіх об'єктів здійснюється однаково
  - Після створення об'єкта, або після отримання доступу до наявного, менеджер об'єктів повертає прикладній програмі дескриптор об'єкта (object handle)
- Забезпечено захист ресурсів
  - Кожну спробу доступу до об'єкта розглядає підсистема захисту

Об'єкт має *заголовок* і *тіло*. Структура заголовка об'єкта:

- Ім'я об'єкта, його місце у просторі імен
- Дескриптор захисту
- Витрата квоти (ціна відкриття дескриптора об'єкта)
- Список процесів, що отримали доступ до дескрипторів об'єкта