GOLD INTELLIGENCE TERMINAL V1

دليل التشغيل خطوة بخطوة

لأي حد عايز يشغّل التول على جهازه، حتى لو ملوش أي علاقة بالبرمجة

في الدليل ده هتعرف:

- التول دي بتعمل إيه، وإيه اللي مش بتعمله
- محتاج إيه على جهازك قبل ما تبدأ
- تشغّلها أول مرة وكل يوم بعد كده
- تقرا كل جزء في الشاشة
- تحل أي مشكلة ممكن تقابلك

المنصة: Binance USDⓈ-M Futures · العقد: XAUUSDT (Gold/USDT Perpetual) · العملة: USDT

النسخة: V1 · أكتوبر 2026

المحتويات

1. التول دي إيه؟
2. المتطلبات (لازم تتأكد منها الأول)
3. تثبيت برنامج Docker Desktop
4. فك ضغط ملف التول
5. التشغيل لأول مرة
6. فتح التول في المتصفح
7. فتح القفل (كلمة سر الأدمن)
8. شرح الشاشة جزء جزء
9. تفعيل تحليل Claude (اختياري)
10. الإيقاف والتشغيل كل يوم
11. المشاكل الشائعة وحلولها
12. الأمان والخصوصية
13. التحديث لنسخة جديدة، ومسح التول
14. تنبيه مهم

1. التول دي إيه؟

Gold Intelligence Terminal شاشة تحليل لعقد الذهب `XAUUSDT` على منصة **Binance Futures**. التول بتجيب الأسعار من Binance مباشرةً وهي بتتحرك، وبتحسب لك:

- **السعر**: آخر سعر اتنفّذ، وأحسن سعر شراء وبيع في السوق (Bid / Ask)، والفرق بينهم (Spread).
- **الاتجاه** على 6 فريمات زمنية، من دقيقة لحد يوم، باستخدام مؤشرات EMA وRSI وATR.
- **هيكل السوق**: القمم والقيعان، وكسر الهيكل (BOS / CHoCH)، ومستويات الدعم والمقاومة.
- **بيانات العقود الآجلة**: Mark Price وIndex Price وFunding Rate وOpen Interest، ودفتر الأوامر (Order Book).
- **تنبيهات** بتوصلك لما يحصل حدث معين، و**سجل** بيقولك إيه اللي حصل للسعر بعد كل تنبيه.
- **حاسبة حجم الصفقة** بالـ USDT، على مواصفات العقد الحقيقية من Binance.
- **تحليل بالذكاء الاصطناعي (Claude)** بالعامية المصرية. ده اختياري ومحتاج مفتاح مدفوع.

التول مش بتعمل الحاجات دي:

- **مش بتفتح ولا بتقفل صفقات.** مفيهاش أي زرار شراء أو بيع، ومش محتاجة حسابك على Binance.
- **مش بتطلب أي مفاتيح أو باسورد من Binance.** البيانات اللي بتستخدمها عامة ومتاحة لأي حد.
- **مش نصيحة مالية.** هي أداة بتساعدك تشوف السوق بوضوح، والقرار في الآخر قرارك.

كل الأسعار والمستويات والأرباح والخسائر في التول بال **USDT**، ومن عقد `XAUUSDT` بس. التول عمرها ما بتستخدم سعر ذهب من مكان تاني، زي الذهب الفوري XAU/USD أو PAXG أو XAUT.

2. المتطلبات (لازم تتأكد منها الأول)

المطلوب	التفاصيل	إجباري؟
جهاز كمبيوتر	Windows 10 أو 11 (64-bit)، أو Mac (موديل 2020 أو أحدث يفضّل)، أو Linux. التول مش بتشتغل على الموبايل ولا التابلت.	إجباري
الذاكرة (RAM)	8 جيجا أو أكتر (4 جيجا ممكن تشتغل بس هتبقى بطيئة).	إجباري
مساحة فاضية	10 جيجا على الأقل على الهارد.	إجباري
إنترنت	نت ثابت. التحميل أول مرة حوالي 1 لـ 2 جيجا، وبعد كده الاستهلاك قليل.	إجباري
الوصول لـ Binance Futures	لازم شبكة النت عندك تكون واصلة لـ Binance Futures. Binance قافلة الخدمة دي في بعض الدول، زي أمريكا. اختبرها بالطريقة اللي تحت الجدول.	إجباري
برنامج Docker Desktop	برنامج مجاني بيشغّل التول. هتسطّبه في الخطوة 3.	إجباري
صلاحية تسطيب برامج	لازم تقدر تسطّب برامج على الجهاز (حساب Administrator على الويندوز).	إجباري
مفتاح Anthropic (Claude)	علشان تحليل الذكاء الاصطناعي بس، وده مدفوع حسب الاستخدام. التول كلها شغالة من غيره.	اختياري
حساب Binance	**مش محتاجه خالص.**	لا

اختبار سريع: هل Binance Futures متاحة عندك؟

افتح المتصفح (Chrome مثلاً) واكتب العنوان ده في الخانة اللي فوق، وبعدين اضغط Enter:

```
https://fapi.binance.com/fapi/v1/ping
```

- لو ظهرلك `{}` بس: **كله تمام**، كمّل.
- لو الصفحة مفتحتش، أو ظهرت رسالة فيها `restricted location` أو `451` : Binance Futures مقفولة على الشبكة دي. التول هتشتغل بس من غير أسعار. شوف الحل في الجزء 11.

3. تثبيت برنامج Docker Desktop

Docker برنامج بيشغّل التول جوّه "صندوق" مقفول على جهازك، فمش هتحتاج تسطّب أي حاجة تانية. هتسطّبه مرة واحدة بس.

على Windows

1. ادخل على الموقع ده: `https://www.docker.com/products/docker-desktop`
2. اضغط **Download for Windows**. لو الموقع سألك تختار، اختار `AMD64`، ودي المناسبة لمعظم الأجهزة.
3. افتح الملف اللي نزل (`Docker Desktop Installer.exe`). لو الويندوز سألك "Do you want to allow..."، اضغط **Yes**.
4. في شاشة التسطيب، سيب الاختيار `Use WSL 2 instead of Hyper-V` متعلّم عليه، واضغط **OK**.
5. لما التسطيب يخلص، اضغط **Close and restart** علشان الجهاز يعمل ريستارت.
6. بعد الريستارت، افتح **Docker Desktop** من قايمة Start. وافق على الشروط (**Accept**). لو طلب منك تعمل حساب، تقدر تتخطاه (**Skip**).
7. لو ظهرت رسالة إن WSL محتاج تحديث: افتح قايمة Start، واكتب **PowerShell**، وافتحه. بعدين اكتب الأمر ده واضغط Enter:

```
wsl --update
```

ولما يخلص، اقفل Docker Desktop وافتحه تاني.

> **لو Docker قال إن Virtualization مش متفعّلة**
>
> ده إعداد في الـ BIOS بتاع الجهاز اسمه `Virtualization` أو `Intel VT-x` أو `AMD-V`، ولازم يتفعّل. لو مش متعوّد على الـ BIOS، اطلب المساعدة من حد بيفهم في الكمبيوتر، أو ابحث عن اسم موديل جهازك + "enable virtualization".

على Mac

1. اعرف نوع المعالج: اضغط على علامة التفاحة فوق على الشمال، وبعدين **About This Mac**. لو جنب Chip مكتوب **Apple M1/M2/M3/M4**، يبقى جهازك Apple Silicon. لو مكتوب **Intel**، يبقى Intel.
2. من `https://www.docker.com/products/docker-desktop` نزّل النسخة اللي على مقاس جهازك: **Mac with Apple chip** أو **Mac with Intel chip**.
3. افتح الملف `Docker.dmg`، واسحب أيقونة Docker لفولدر **Applications**.

4. افتح Docker من Applications. لو سألك "Are you sure you want to open it?"، اضغط **Open**. ووافق على الشروط.

إزاي تتأكد إن Docker شغال؟

هتلاقي أيقونة **حوت** صغير جنب الساعة (على الويندوز تحت على اليمين، وعلى الماك فوق). افتح Docker Desktop: لو تحت على الشمال لقيت نقطة خضرا ومكتوب `Engine running` ، يبقى كله تمام.

4. فك ضغط ملف التول

هيوصلك ملف اسمه `Gold-Intelligence-Terminal.zip` .

على Windows

1. اعمل كليك يمين على الملف، واختار **Extract All...** .
2. في الخانة اكتب `C:\` ، واضغط **Extract** . هيطلعلك فولدر اسمه `C:\gold-terminal` .

> **حاجات مهمة عن مكان الفولدر**
>
> - ماتحطش الفولدر في مكان مساره فيه **حروف عربي**، ولا جوه **OneDrive**. أسهل وأأمن مكان هو `C:\gold-terminal` .
> - ماتغيّرش أسماء الملفات اللي جوّه، وماتنقلش ملفات منه.

على Mac

1. دبل كليك على ملف الـ zip، وهيطلعلك فولدر `gold-terminal` .
2. اسحب الفولدر لـ **Documents**.

جوه الفولدر هتلاقي ملفات كتير. اللي يهمك منها:

الملف	بيعمل إيه
`START-Windows.bat`	تشغيل التول على الويندوز
`STOP-Windows.bat`	إيقاف التول على الويندوز
`START-Mac.command`	تشغيل التول على الماك
`STOP-Mac.command`	إيقاف التول على الماك
`admin-token.txt`	كلمة سر الأدمن. **الملف ده بيتعمل لوحده** أول مرة تشغّل فيها التول.
`.env`	ملف الإعدادات، وبرضه بيتعمل لوحده أول مرة. هتحتاج تفتحه بس لو عايز تفعّل Claude.
`GUIDE-AR.pdf`	الدليل ده

5. التشغيل لأول مرة

قبل ما تبدأ: اتأكد إن **Docker Desktop مفتوح وشغال** (الحوت ظاهر، ومكتوب `Engine running`).

على Windows

1. افتح فولدر `C:\gold-terminal` ، واعمل **دبل كليك** على `START-Windows.bat` .
2. لو ظهرت شاشة زرقا مكتوب فيها `Windows protected your PC` : اضغط **More info** ، وبعدين **Run anyway** . ده هيحصل أول مرة بس.
3. هتفتح شاشة سودة وتبدأ تكتب رسايل. **أول مرة بتاخد من 5 لـ 15 دقيقة**، لأنها بتنزّل التول وبتجهزها. **ماتقفلش الشاشة السودة** لحد ما تكتب `Ready!` .
4. المتصفح هيفتح لوحده على التول. ولو مفتحش، افتحه إنت واكتب `http://localhost:3000` .
5. بعد ما المتصفح يفتح، تقدر تقفل الشاشة السودة بأي زرار. التول هتفضل شغالة في الخلفية.

على Mac

1. افتح فولدر `gold-terminal` ، واعمل **كليك يمين** (أو Control + كليك) على `START-Mac.command` ، واختار **Open** .
2. هيظهرلك تحذير إن الملف من "unidentified developer". اضغط **Open** تاني. ده بيحصل أول مرة بس.
3. لو الماك رفض يفتحه خالص: افتح **System Settings ← Privacy & Security**، وانزل تحت هتلاقي سطر فيه اسم الملف، اضغط **Open Anyway** .
4. هتفتح شاشة Terminal وتكتب رسايل. استنى لحد ما تكتب `Ready!` ، وهي هتفتح المتصفح لوحدها.

الرسايل اللي هتشوفها ومعناها

الرسالة	معناها
`Starting Docker Desktop...`	Docker كان مقفول، وهي بتفتحه لوحدها. استنى دقيقة أو اتنين.
`Created settings file (.env) and your admin password in admin-token.txt`	اتعملك ملف الإعدادات وكلمة سر الأدمن. ده بيحصل أول مرة بس.
`Binance Futures is reachable from this network.`	تمام، Binance متاحة.
`WARNING: Binance Futures ... is NOT reachable`	Binance مش متاحة من الشبكة دي. التول هتفتح بس من غير أسعار. شوف الجزء 11.

`The FIRST start takes 5-15 minutes...`	بتنزّل وتجهّز. استنى ومتقفلش.
`Ready! Open http://localhost:3000`	التول شغالة.
`Docker is not installed`	Docker مش متسطّب. ارجع للجزء 3.
`Docker could not start the tool`	حصلت مشكلة. شوف الجزء 11.

المرة الجاية التشغيل هياخد ثواني بس، لأن كل حاجة بتكون نزلت خلاص.

6. فتح التول في المتصفح

التول بتفتح على العنوان ده، **على نفس الجهاز اللي شغّلت عليه التول**:

```
http://localhost:3000
```

- تقدر تستخدم أي متصفح حديث: Chrome أو Edge أو Safari أو Firefox.
- اعمل للعنوان **Bookmark** (Ctrl + D على الويندوز، أو Cmd + D على الماك)، علشان تفتحه بسهولة بعد كده.
- العنوان ده مش بيفتح من جهاز تاني ولا من الموبايل، لأن التول شغالة على جهازك إنت بس.

7. فتح القفل (كلمة سر الأدمن)


أي حد فاتح الشاشة يقدر يتفرّج. لكن **تعديل التنبيهات** و**تشغيل تحليل Claude** محتاجين كلمة سر، علشان محدش يعدّل حاجة أو يصرف من رصيدك من غير إذنك.

1. افتح فولدر التول، واعمل دبل كليك على `admin-token.txt`. هيفتح في Notepad على الويندوز، أو TextEdit على الماك.
2. هتلاقي سطر واحد فيه 64 حرف ورقم. علّم عليه كله (Ctrl + A أو Cmd + A)، وانسخه (Ctrl + C أو Cmd + C).
3. في التول، فوق على اليمين، اضغط **Unlock admin**.
4. الصق كلمة السر في الخانة (Ctrl + V أو Cmd + V)، واضغط **Unlock**.
5. الزرار هيتحول لـ **Admin unlocked · Lock** وهيبقى لونه أخضر. التول هتفتكر كلمة السر على المتصفح ده، ولو ضغطت عليه هيقفل تاني.

> **ماتبعتش كلمة السر دي لأي حد**
>
> اللي معاه كلمة السر يقدر يعدّل أو يمسح التنبيهات، ويشغّل تحليل Claude على حسابك.

8. شرح الشاشة جزء جزء

الصورة دي متصوّرة من **وضع العرض التجريبي** (بيانات مش حقيقية)، علشان كده فوق فيها شريط برتقالي مكتوب فيه `DEMO REPLAY` . التول الحقيقية شكلها نفس الشكل، بس **من غير الشريط البرتقالي**. الأرقام اللي على الصورة بترشدك للشرح اللي تحتها.



الأرقام على الصورة بتوريك مكان كل جزء من الشاشة.

1 الشريط اللي فوق

- `Live · Binance` (دهبي): البيانات حقيقية ولحظية من Binance.
- `Feed: connected` بنقطة خضرا: التول متوصلة بـ Binance. لو مكتوب `reconnecting` (برتقالي)، يبقى الاتصال وقع والتول بتحاول ترجّعه لوحدها. ولو مكتوب `error` (أحمر)، هتلاقي تحته شريط أحمر فيه السبب.
- `Server stream` : الاتصال بين المتصفح والتول نفسها.
- الساعة بتوقيت **القاهرة**، وكل المواعيد في التول بتوقيت القاهرة.
- **Unlock admin** : شرحناه في الجزء 7.

2 Live Radar (الرادار اللحظي)

- `Last trade (USDT)` : آخر سعر اتنفّذ عليه شراء أو بيع فعلي. جنبه التغيّر في آخر 24 ساعة، بالأخضر لو طالع وبالأحمر لو نازل.
- `Bid` : أحسن سعر حد مستعد **يشتري** بيه دلوقتي. `Ask` : أحسن سعر حد مستعد **يبيع** بيه دلوقتي. `Spread` : الفرق بين الاتنين. كل ما يصغر، يبقى السوق نشيط أكتر.
- `Mark` : السعر اللي Binance بتحسب بيه الأرباح والخسائر والتصفية. `Index` : سعر مرجعي للذهب نفسه.
- الشارات فوق على الشمال:
  - `FRESH` (أخضر): البيانات لحظية. `DELAYED` أو `STALE` : البيانات متأخرة، فماتعتمدش عليها لحد ما ترجع خضرا.
  - `TRADING` : العقد شغال عادي على Binance. لو ظهرت أي كلمة تانية، يبقى التداول واقف من Binance نفسها.
  - `Index: underlying hours` (أزرق): سوق الذهب العالمي مفتوح. `Index: off-hours` (برتقالي): سوق الذهب العالمي قافل (ويك إند أو أجازة)، وBinance بتحسب الـ Index بطريقة تانية. في الوقت ده الحركة ممكن تكون أقل مصداقية، فخلي بالك زيادة.
- `Feed age` : من قد إيه وصل آخر تحديث. و `Avg feed latency` : السرعة اللي البيانات بتوصل بيها من Binance.

3 الشارت

- فوق على اليمين بتختار الفريم: `1m 5m 15m 1h 4h 1d` (دقيقة، 5 دقايق، ربع ساعة، ساعة، 4 ساعات، يوم).
- الشموع الخضرا طالعة والحمرا نازلة. **الشمعة الأخيرة لونها دهبي باهت**، ودي لسه بتتكون. كل الإشارات بتتحسب على **الشموع اللي قفلت** بس.
- الخطوط: `EMA20` أزرق، و `EMA50` دهبي، و `EMA200` بنفسجي. دي متوسطات بتوضح الاتجاه.
- الخطوط المتقطعة: مستويات **مقاومة** (أحمر، `R`) و**دعم** (أخضر، `S`). الرقم جنب الحرف معناه السعر لمس المستوى ده كام مرة.
- العلامات على الشموع:
  - `HH` قمة أعلى، `LH` قمة أقل، `HL` قاع أعلى، `LL` قاع أقل.
  - `BOS` : كسر هيكل في نفس الاتجاه. `CHoCH` (برتقالي): بداية تغيّر في الاتجاه.

- `RT` : السعر رجع يختبر مستوى بعد ما كسره (Retest).

- الأعمدة اللي تحت هي **حجم التداول** لكل شمعة.
- تقدر تقفل أو تفتح أي حاجة من دول من الاختيارات اللي فوق الشارت.

4 Perpetual & order book (العقد ودفتر الأوامر)

- `Basis` : الفرق بين آخر سعر والـ Index. لو موجب، العقد أغلى من السعر المرجعي.
- `Funding rate` : رسوم بتتدفع بين اللي فاتحين شراء واللي فاتحين بيع كل فترة، وغالبًا كل 8 ساعات. لو **موجبة** (خضرا)، اللي فاتحين شراء هما اللي بيدفعوا، وده معناه إن الشراء عليه طلب أكتر. وجنبها ميعاد الدفعة الجاية.
- `Open interest` : إجمالي العقود المفتوحة دلوقتي بالأوقية (XAU) وقيمتها بالـ USDT، وجنبها التغير في آخر ساعة.
- `24h` : التغيّر وأعلى وأقل سعر وحجم التداول في آخر 24 ساعة.
- `Order book` : الأحمر طلبات بيع، والأخضر طلبات شراء، والعمود جنب كل سعر بيوضح الكمية. `imbalance` لو موجب، يبقى طلبات الشراء القريبة أكتر من طلبات البيع.

5 Market structure (هيكل السوق)

نفس معلومات الشارت بس في جدول، للفريم اللي إنت مختاره:

- آخر القمم والقيعان المؤكدة وميعاد تأكيدها.
- أقرب مستويات الدعم والمقاومة وبعدها عن السعر.
- آخر الأحداث: كسر مستوى (Breakout)، واختبار (Retest)، وBOS وCHoCH.

القمة أو القاع ميتأكدوش غير بعد ما 3 شموع تقفل بعدهم، والأحداث عمرها ما بتتغير أو تختفي بعد ما تظهر.

6 Event history (سجل الأحداث)

كل تنبيه حصل بيتسجل هنا: إمتى حصل، والسعر ساعتها، وبعدين **إيه اللي حصل للسعر بعده** بربع ساعة وساعة و4 ساعات و24 ساعة. ده بيساعدك تعرف أنهي تنبيهات بتجيب نتيجة.

- الرقم الأخضر أو الأحمر: السعر اتحرك قد إيه بعد التنبيه، بالـ USDT.
- `pending` : الوقت لسه مخلصش.
- `snapshot` : البيانات الكاملة اللي كانت قدام التول ساعة التنبيه.

7 Trend scanner (ماسح الاتجاه)

- `BULLISH` (صاعد): لما السعر فوق EMA20، وEMA20 فوق EMA50، وEMA50 فوق EMA200، وRSI من 50 وطالع.
- `BEARISH` (هابط): العكس بالظبط.
- `NEUTRAL` (محايد): أي حالة تانية.

- `WARM-UP 320/600` : الفريم ده لسه مفيهوش بيانات كفاية (محتاج 600 شمعة). **ده طبيعي في فريم اليوم 1d**، لأن عقد XAUUSDT جديد على Binance، وهيتحل لوحده مع الوقت.
- `RSI14` : لو لونه أحمر (70 أو أكتر) يبقى تشبّع شراء، ولو أخضر (30 أو أقل) يبقى تشبّع بيع.
- اضغط على أي سطر علشان الشارت يتحول للفريم ده.

8 Claude analyst (التحليل بالذكاء الاصطناعي)

لو فعّلته (الجزء 9)، هتلاقي فيه:

- ملخص بالعامية المصرية.
- سيناريو صاعد وسيناريو هابط. كل سيناريو فيه: مستوى التفعيل (`Trigger`)، والمستوى اللي لو اتكسر يبقى السيناريو اتلغى (`Invalidation`)، والأهداف (`Targets`).
- القرار الأساسي، وغالبًا هيكون **`WAIT`** (استنى)، وتحته شروط الانتظار.
- اضغط **Refresh analysis** علشان تطلب تحليل جديد. لازم تكون عامل Unlock الأول، وبين كل مرة والتانية دقيقة على الأقل.
- جنب كل سيناريو فيه زرار **Use in sizer →** ، بيحط أرقام السيناريو في حاسبة حجم الصفقة على طول.
- التحليل ده رأي مساعد، **مش توصية**. والتول بتتأكد إن Claude ميكتبش أسعار من دماغه ولا نسب نجاح. ولو كتب، التحليل بيترفض وتظهر رسالة حمرا.

9 Position sizing (حاسبة حجم الصفقة بالـ USDT)

بتقولك تفتح كام أوقية علشان لو السعر وصل للـ Stop، متخسرش أكتر من النسبة اللي إنت حددتها. وكل الحسابات ماشية على مواصفات العقد الحقيقية من Binance.

الخانة	تكتب فيها إيه
`Side`	`long` لو هتشتري، و `short` لو هتبيع.
`Equity (USDT)`	رأس مالك في الحساب.
`Risk per trade (%)`	أقصى خسارة مقبولة في الصفقة دي، كنسبة من رأس المال. مثلاً 1 يعني 1%.
`Entry`	سعر الدخول. ولو ضغطت على `Use last trade…` ، هيحط آخر سعر.
`Stop`	سعر وقف الخسارة.
`Targets`	الأهداف، ولو أكتر من هدف افصل بينهم بفاصلة. مثال: `3320, 3340`
`Leverage`	الرافعة اللي بتستخدمها. بتأثر على الهامش المطلوب بس، مش على حجم الخسارة.
`Assumed fee per side (%)`	عمولة Binance في كل مرة دخول أو خروج. الافتراضي 0.05%. لو عمولتك مختلفة، غيّرها.

النتيجة:

- الكمية بالأوقية (XAU).
- قيمة الصفقة (`Notional`)، والهامش المطلوب (`Initial margin`).
- الخسارة لو ضرب الـ Stop، شاملة العمولة.
- المكسب الصافي عند كل هدف، ومعاه `R` . يعني 2R معناها المكسب ضعف المخاطرة.

> **مثال**
>
> رأس مال 1000 USDT، ومخاطرة 1% (يعني 10 USDT)، والدخول 3303.42، والـ Stop عند 3293.42 (10 دولار تحت الدخول)، والعمولة 0.05%. الحاسبة هتطلع لك: **0.751 أوقية**. خسارتك لو ضرب الـ Stop هتكون **9.99 USDT** بالعمولة، ولو وصل لهدف 3323.42 هتكسب **12.53 USDT صافي (1.25R)**.

الحاسبة مش بتحسب سعر التصفية (Liquidation)، لأنه محتاج بيانات من حسابك الخاص على Binance. وكمان مفيهاش زرار تنفيذ.

10 Smart alerts (التنبيهات)

- تبويب **Feed** : التنبيهات اللي حصلت. اضغط **Ack** علشان تعلّم إنك شفت التنبيه، ولازم تكون عامل Unlock.
- **Enable browser notifications**: يخلي المتصفح يطلعلك إشعار. وافق لما المتصفح يسألك. **الإشعارات بتشتغل طول ما صفحة التول مفتوحة.**
- تبويب **Rules** : قواعد التنبيه. فيه 5 قواعد جاهزة، وتقدر توقف أي قاعدة (**Disable**) أو تمسحها (×).

إزاي تعمل تنبيه جديد (لازم تكون عامل Unlock):

1. افتح تبويب **Rules** ، وانزل لحد `New rule` .
2. اختار النوع:
   - `Level cross` : لما شمعة تقفل فوق أو تحت سعر إنت تحدده. ولو سيبت خانة السعر فاضية، هينبّهك على كسر أي مستوى دعم أو مقاومة التول لقيته.
   - `Structure break` : لما يحصل BOS أو CHoCH.
   - `Trend change` : لما الاتجاه يتغيّر.
   - `Candle close` : مع قفلة كل شمعة، أو لما تقفل فوق أو تحت سعر معين.
3. اختار الفريم (مثلاً `15m`)، واكتب السعر بالـ USDT لو النوع محتاجه.
4. `Cooldown` : أقل وقت بالثواني بين تنبيهين من نفس القاعدة. مثلاً 3600 يعني مرة كل ساعة بالكتير.
5. اضغط **Add rule** .

التنبيهات بتشتغل بس **والتول شغالة والجهاز صاحي**. ولو الجهاز نام أو اتقفل، هتفوتك التنبيهات اللي حصلت في الوقت ده.

11 Data source status (حالة مصدر البيانات)

- بيانات العقد: اسمه، وحالته على Binance، وآخر مرة التول اتأكدت من مواصفاته.
- `Request weight` : قد إيه التول بتستهلك من حد الطلبات المسموح بيه على Binance. التول بتفضل بعيدة عن الحد لوحدها.
- `WebSocket streams` : كل نوع بيانات بيوصل لحظيًا، ومن قد إيه وصل آخر تحديث منه. `LIVE` (أخضر) تمام. `STALE` (برتقالي) معناه البيانات دي متأخرة. أما `quiet` قدام trade، فمعناه مفيش صفقات اتنفّذت قريب، وده عادي في الأوقات الهادية.
- `Candles` : عدد الشموع في كل فريم وحالة آخر شمعة. `CONFIRMED` معناها Binance أكّدتها.
- المربع البرتقالي تحت: ملاحظات عن جودة البيانات. مثلاً `only 320 1d bars` معناها فريم اليوم لسه بيانات العقد فيه قليلة، وده طبيعي.

9. تفعيل تحليل Claude (اختياري)

تحليل Claude **مدفوع**، والفلوس بتتخصم من رصيدك على Anthropic حسب عدد المرات اللي بتطلب فيها تحليل. التول من نفسها محددة **40 تحليل في اليوم** و**5 دولار في اليوم** بالكتير.

أولاً: هات المفتاح

1. ادخل على `https://console.anthropic.com` واعمل حساب.
2. من **Billing**، ضيف وسيلة دفع واشحن رصيد صغير.
3. من **API Keys**، اضغط **Create Key**، وسمّيه مثلاً `gold-terminal` .
4. **انسخ المفتاح على طول** (بيبدأ بـ `sk-ant-`)، لأنه مش هيظهرلك تاني.

ثانياً: حطّه في التول

1. اقفل التول (`STOP-Windows.bat` أو `STOP-Mac.command`).
2. افتح ملف `.env` اللي في فولدر التول:
   - **ويندوز:** كليك يمين على الملف ← **Open with** ← **Notepad**.
   - **ماك:** الملف ده مستخبي. افتح الفولدر واضغط **Cmd + Shift + .** (نقطة) علشان يظهر، وبعدين كليك يمين ← Open With ← TextEdit.
3. دوّر على السطر ده:

```
ANTHROPIC_API_KEY=
```

والصق المفتاح بعد علامة `=` على طول، **من غير مسافات**:

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxxxxxxxxxxxxx
```

4. لو عايز التحليل يشتغل **لوحده** مع كل حدث مهم (BOS أو CHoCH أو تغيّر الاتجاه على فريم 15 دقيقة أو أكبر)، غيّر السطر ده لـ `true` . كل مرة بتتحسب من الرصيد، بس التول بتسيب 15 دقيقة على الأقل بين كل تحليلين:

```
ANALYST_AUTO_ENABLED=true
```

5. احفظ الملف (Ctrl + S أو Cmd + S)، وشغّل التول تاني بملف START.

> ماتبعتش ملف `.env` لحد، ولا تصوّره سكرين شوت. اللي معاه المفتاح يقدر يصرف من رصيدك.


10. الإيقاف والتشغيل كل يوم

عايز	تعمل إيه
تشغّل التول	افتح Docker Desktop، وبعدين دبل كليك على ملف START. هتبقى جاهزة في ثواني.
توقف التول	دبل كليك على ملف STOP. التول هتقف، والتنبيهات والسجل هيفضلوا محفوظين.
تقفل الجهاز	عادي، مفيش مشكلة. بس التول هتقف، والتنبيهات مش هتشتغل لحد ما تشغّلها تاني.
Docker يفتح لوحده مع الجهاز	في Docker Desktop: **Settings ← General** ← علّم على `Start Docker Desktop when you sign in`.

على Linux: من جوه فولدر التول، اكتب `./start-linux.sh` للتشغيل، و `./stop-linux.sh` للإيقاف.

11. المشاكل الشائعة وحلولها

الشاشة فيها شريط أحمر مكتوب فيه "Could not read the XAUUSDT contract from Binance"



الشكل ده معناه إن التول مش قادرة توصل لـ Binance. التول بتحاول تاني لوحدها كل 30 ثانية.

- **جرّب الأول** رابط الاختبار اللي في الجزء 2: `https://fapi.binance.com/fapi/v1/ping` .
- **لو الرابط مفتحش**: الشبكة اللي إنت عليها مش واصلة لـ Binance Futures، يا إما لأن البلد محجوبة، يا إما لأن شبكة الشغل قافلاها. الحل إنك تجرّب شبكة نت تانية، أو تشغّل التول على سيرفر في بلد Binance مسموحة فيها (الجزء 12). أول ما Binance تبقى متاحة، التول هتشتغل لوحدها من غير ما تعمل حاجة.
- **لو الرابط فتح وطلعلك `{}` والتول لسه مش شغالة**: استنى دقيقة. ولو المشكلة كملت، اقفل التول بملف STOP وشغّلها تاني بملف START.

المشكلة	الحل
ملف START بيقول `Docker is not installed`	سطّب Docker Desktop (الجزء 3).
ملف START بيقول `Docker did not start`	افتح Docker Desktop بنفسك، واستنى لحد ما يكتب `Engine running`، وبعدين شغّل START تاني. على الويندوز، جرّب `wsl --update` (الجزء 3)، واتأكد إن Virtualization متفعّلة.

ظهرت رسالة فيها `address already in use` أو `port is already allocated`	فيه برنامج تاني على الجهاز شغال على نفس الأرقام (3000 أو 4000). اقفل البرامج اللي ممكن تكون السبب، أو اعمل ريستارت للجهاز، وبعدين شغّل START تاني.
المتصفح بيقول `This site can't be reached`	استنى لحد ما الشاشة السودة تكتب `Ready!` ، وبعدين اعمل Refresh. اتأكد إنك كاتب `http://localhost:3000` صح، وعلى نفس الجهاز.
أول تشغيل واقف عند `The FIRST start takes 5-15 minutes` بقاله وقت طويل	عادي لو النت بطيء. سيبه لحد 30 دقيقة. ولو فشل، شغّل START تاني، وهو هيكمّل من مكان ما وقف.
الشارة `STALE` أو `DELAYED` باينة باستمرار	النت عندك بيقطع أو ضعيف. التول بتعيد الاتصال لوحدها. ولو `depth` و `bookTicker` بالذات فضلوا `STALE` على طول، ابعت للشخص اللي بعتلك التول (فيه إعداد ممكن يتغيّر).
فريم `1d` مكتوب عليه `WARM-UP`	طبيعي، ومش مشكلة. العقد جديد على Binance ولسه مفيش 600 يوم بيانات. التول مش بتكمّل البيانات من مصدر تاني، علشان تفضل الأرقام حقيقية.
شريط أحمر مكتوب فيه `Contract validation failed`	Binance غيّرت بيانات عقد XAUUSDT أو وقفته. التول متعمّدة إنها ماتشتغلش على أي عقد تاني بداله. ابعت صورة الرسالة للشخص اللي بعتلك التول.
Unlock بيقول `Invalid admin token`	انسخ السطر كله من `admin-token.txt` من غير مسافات زيادة، والصقه تاني.
في Claude مكتوب `Set ANTHROPIC_API_KEY…`	المفتاح مش متحط. اتبع الجزء 9.
Claude بيقول `daily call limit` أو `daily cost limit`	وصلت للحد اليومي، وهيرجع يشتغل تاني اليوم اللي بعده.
ظهر شريط برتقالي مكتوب فيه `DEMO REPLAY`	التول شغالة في وضع العرض التجريبي ببيانات مش حقيقية. افتح ملف `.env` واتأكد إن السطر مكتوب كده: `DATA_MODE=live` ، وبعدين STOP وSTART.
على الماك: `"START-Mac.command" can't be opened`	كليك يمين ← Open. أو من System Settings ← Privacy & Security ← **Open Anyway** .

لو المشكلة لسه موجودة

صوّر الشاشة السودة بتاعة START، وصوّر صفحة التول. وابعتهم للشخص اللي بعتلك التول. **بس خلي بالك ماتصوّرش ملف `.env` ولا `admin-token.txt` .**

12. الأمان والخصوصية

- التول **مش بتطلب أي بيانات** من حسابك على Binance، ومش بتقدر تفتح أو تقفل أي صفقة.
- التول شغالة على جهازك إنت بس، وبياناتها متخزنة عندك.
- `admin-token.txt` و `.env` ملفات سرية. ماتبعتهاش لحد، ولو حبيت تبعت التول لحد تاني، امسحهم الأول. التول هتعمل ملفات جديدة للشخص التاني لوحدها.
- **لو عايز تفتح التول من الموبايل أو من بره البيت**: محتاج تنشرها على سيرفر أونلاين ومعاها HTTPS. ده شغل حد تقني، ابعتله ملف `README.md` اللي في الفولدر، وفيه كل التفاصيل التقنية. **ماتحاولش تفتح البورتات على الراوتر بنفسك**.

13. التحديث لنسخة جديدة، ومسح التول

لما توصلك نسخة جديدة

1. اقفل التول بملف STOP.
2. انسخ الملفين `.env` و `admin-token.txt` من الفولدر القديم لأي مكان مؤقت، زي سطح المكتب.
3. امسح الفولدر القديم، وفك ضغط النسخة الجديدة في نفس المكان (`C:\gold-terminal`).
4. رجّع الملفين لجوه الفولدر الجديد.
5. شغّل بملف START. أول مرة بعد التحديث بتاخد شوية وقت، والتنبيهات والسجل هيفضلوا موجودين.

لو عايز تمسح التول خالص

1. اقفلها بملف STOP.
2. في Docker Desktop: من **Containers** امسح `gold-terminal` ، ومن **Volumes** امسح `gold-terminal_pgdata` . ده هيمسح السجل والتنبيهات كمان.
3. امسح فولدر التول.

14. تنبيه مهم

التول دي أداة **تحليل ومعلومات بس**، ومش نصيحة مالية ولا استثمارية. تداول العقود الآجلة بالرافعة المالية فيه مخاطرة كبيرة، وممكن تخسر رأس مالك كله. الأرقام والتحليلات ممكن تتأخر أو يبقى فيها أخطاء بسبب النت أو المنصة، فاتأكد دايمًا من الأسعار على Binance نفسها قبل أي قرار. أي قرار تداول بتاخده هو مسؤوليتك إنت.

الدليل ده جزء من Gold Intelligence Terminal V1، والتفاصيل التقنية في ملف `README.md` جوه فولدر التول.