| REDES EN LINUX | 2 |
|---|----|
| TRABAJO CON REDES HASTA UBUNTU 16 | 2 |
| CONFIGURACIÓN IP | 2 |
| Comando ifconfig | 2 |
| COMPROBAR CONECTIVIDAD. Comando ping | 2 |
| EL SERVICIO DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS) | 3 |
| Comando nslookup | 3 |
| ARRANCAR, PARAR Y REINICIAR SERVICIOS Y PROCESOS | 4 |
| USANDO SysV init | 4 |
| CONFIGURACIÓN DE LA RED EN UBUNTU | 4 |
| Configuración desde Ubuntu 12 a 16 | 4 |
| Comando route | 6 |
| Comando tracepath | 6 |
| PUERTOS ASOCIADOS A SERVICIOS | 6 |
| Comando netstat | 7 |
| ESCANEO DE PUERTOS. Utilidad nmap | 8 |
| TRABAJO CON REDES A PARTIR DE UBUNTU 17 | g |
| CONFIGURACIÓN IP | g |
| Comando ip | 9 |
| Información de las interfaces de red | 9 |
| Información de una interfaz de red | S |
| Ver el enrutamiento de la red | g |
| Ver la MAC de los dispositivos conectados | g |
| FICHEROS PARA CONFIGURAR EL DNS A PARTIR DE UBUNTU 17 | 10 |
| ARRANCAR, PARAR Y REINICIAR SERVICIOS Y PROCESOS | 10 |
| USANDO SYSTEMD. COMANDO systemctl | 10 |
| CONFIGURACIÓN DE LA RED EN UBUNTU | 11 |
| Configuración a partir de Ubuntu 17 | 11 |
| Webgrafía y Direcciones de interés | 14 |



REDES EN LINUX TRABAJO CON REDES HASTA UBUNTU 16 CONFIGURACIÓN IP

Comando ifconfig

Sintaxis: ifconfig [-a] [interface]

Algunas opciones:

interface: El nombre del interfaz. Normalmente es el nombre del dispositivo (tarjeta de red) seguida de un número. Ej: eth0

-a: Muestra todas las interfaces disponibles.

up: Activa el interfaz

down: Desactiva el interfaz netmask: Máscara de subred

Ejemplo: ifconfig eth0 inet up 192.168.1.101 netmask 255.255.255.0

Ejemplo: Consultar configuración IP. ifconfig

```
root@Ubuntu18Desktop:/home/administrador# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.1.135 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
       inet6 fe80::32e6:c848:f91f:cc07 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 08:00:27:e4:17:6e txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 11268 bytes 13103975 (13.1 MB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 4197 bytes 399487 (399.4 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
       RX packets 4837 bytes 234269 (234.2 KB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 4837 bytes 234269 (234.2 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

COMPROBAR CONECTIVIDAD. Comando ping

ping ayuda a verificar la conectividad del equipo a nivel IP. Cuando se detectan errores en la conexión TCP/IP, puede utilizarse el comando ping para enviar a un nombre DNS destino o a una dirección IP una petición ICMP de eco.

```
root@Ubuntu18Desktop:/home/administrador# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=123 time=6.18 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=123 time=7.68 ms
```



EL SERVICIO DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS)

En un entorno TCP/IP las máquinas se identifican por el nombre de dominio y por su dirección IP. El servicio DNS permite que los sistemas de resolución de nombres (llamados también traductores de direcciones) consulten a los servidores de nombres con el objeto de asociar los nombres de dominio con las direcciones IP.

El sistema de resolución: La forma que el sistema de resolución resuelve los nombres viene dada por la línea hosts del archivo de configuración /etc/nsswitch.conf.

```
hosts: files dns
```

Esta línea lista los servicios que deberían usarse para resolver un nombre: por ejemplo: files, dns.

Si se utiliza el servicio *files*, el comportamiento del sistema de resolución busca correspondencias en el fichero /etc/hosts

```
127.0.0.1 localhost sala2-01
192.168.1.103 sala2-03
```

Si se utiliza el servicio *dns*, el comportamiento del sistema de resolución también viene dado por el archivo de configuración /etc/resolv.conf

```
domain informatica
nameserver 192.168.0.1
nameserver 192.168.0.5
```

Comando nslookup

Pide la resolución de un host dado el NOMBRE o dirección IP .

Sintaxis: nslookup IP | host

Ejemplos:

nslookup 192.168.0.13

```
Server: 192.168.0.1
Address: 192.168.0.1#53

13.0.168.192.in-addr.arpa name = centauro.informatica.
```



nslookup centauro

madrid@sala2-01:~\$ nslookup centauro

Server: 192.168.0.1 Address: 192.168.0.1#53

Name: centauro.informatica

Address: 192.168.7.2

Name: centauro.informatica

Address: 192.168.0.13

ARRANCAR, PARAR Y REINICIAR SERVICIOS Y PROCESOS

USANDO SysV init

ARRANCAR SERVICIOS: ruta/proceso start

Ejemplo:/etc/init.d/cron start ---- arranca demonio cron

PARAR SERVICIOS: ruta/proceso stop

Ejemplo:/etc/init.d/samba stop ---- detiene servidor samba

REINICIAR SERVICIOS: ruta/proceso restart

Ejemplo: /etc/init.d/apache2 restart ----- reinicia servidor apache

CONFIGURACIÓN DE LA RED EN UBUNTU

Configuración desde Ubuntu 12 a 16

Lo veremos con un ejemplo:

```
1º Editar /etc/network/interfaces (con privilegios de administrador)
```

```
# The primary network interface auto eth0 --- para indicar el interfaz, las siguientes conf. son para esa interfaz
```

```
iface eth0 inet dhcp --- IP dinámica (por dhcp)
iface eth0 inet static --- IP estática
address 192.168.4.101 - --- dirección IP
netmask 255.255.0.0 --- Máscara de subred
gateway 192.168.0.13 --- puerta de enlace
dns-nameservers 192.168.0.1 192.168.0.5 --- DNS, primario y secundario
```

2º Reiniciar el servicio de red para que sean efectivos las configuraciones

/etc/init.d/networking restart



3° Comprobar que se ha configurado el fichero resolv.conf con la información del DNS

\$ cat /etc/resolv.conf

```
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by
resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 192.168.0.1
nameserver 192.168.0.5
```

Comprobaciones de conexión y DNS

```
ping IP / nombre
nslookup IP / nombre
```

Ejemplos:

```
ping 192.168.0.22 --- comprobar conexión por IP con equipo de nuestra red (trasgu)
nslookup trasgu --- comprobar conexión por nombre (DNS) con equipo de nuestra red
ping 8.8.8.8 --- comprobar conexión por IP con equipo fuera del centro(google)
ping www.google.es --- comprobar conexión por nombre con equipo fuera del centro
nslookup centauro --- comprobar resolución de DNS con equipo de la red del centro
```



Comando route

Muestra y manipula la tabla de rutas IP. Su uso principal es añadir la dirección IP que hará de pasarela o puerta de enlace a otras redes.

Ejemplo: route -- Muestra la tabla de rutas

```
root@ubuntu20:/home/administrador# route
Kernel IP routing table
Destination
                                                  Flags Metric Ref
                                                                       Use Iface
                Gateway
                                 Genmask
                                                                         0 enp0s3
default
                liveboxfibra.ho 0.0.0.0
                                                        100
                                                                0
                                                  UG
192.168.1.0
                                 255.255.255.0
                                                                0
                0.0.0.0
                                                                         0 enp0s3
```

```
Ejemplo: route add -net default gw 192.168.0.13
```

Tanto el comando ifconfig como el route no guardan la configuración una vez se reinicie el equipo.

Comando tracepath

En comando tracepath (en otras distribuciones traceroute) Indica los routers por los que pasamos hasta llegar a una ip.

Sintaxis: tracepath ip

Ejemplo: tracepath www.google.com

```
sala2-01.local (192.168.1.101)
                                                    0.125ms pmtu 1500
1:
    centauro.informatica (192.168.0.13)
                                                             3.422ms
1:
                                                             3.843ms
    192.168.7.1 (192.168.7.1)
2:
3:
    no reply
4:
    49.Red-80-58-121.staticIP.rima-tde.net (80.58.121.49)
                                                             65.712ms
5:
    no reply
    no reply
6:
31:
    no reply
    Too many hops: pmtu 1500
    Resume: pmtu 1500
```

PUERTOS ASOCIADOS A SERVICIOS

Para ver la configuración de puertos asociados a servicios buscamos en /etc/services El formato de la información es:

servicio puerto/protocolo [programa] #Descripcion



```
ftp 21/tcp
ssh 22/tcp
www 80/tcp http #WorldWideWeb HTTP
www 80/udp #Hypertext Transfer Protocol
```

Comando netstat

Muestra conexiones de red, tabla de rutas e información de estadísticas de protocolo.

Algunas opciones:

| -p | Muestra el PID y nombre del programa que se está ejecutando |
|----|---|
| -a | Muestra todas las conexiones, activas e inactivas |
| -u | Muestra conexiones que usan el protocolo udp |
| -t | Muestra las conexiones que usan el protocolo tcp |
| -n | Muestra las direcciones y puertos numéricos |
| -r | Muestra la tabla de rutas |

Ejemplos:

netstat -paut

```
root@Ubuntu18Desktop:/home/administrador# netstat -paut
Conexiones activas de Internet (2007)
Proto Recib Enviad Dirección local Dirección 0.0.0.0:*
Conexiones activas de Internet (servidores y establecidos)
                                                     Dirección remota
                                                                                  Estado
                                                                                                  PID/Program name
                                                                                   ESCUCHAR
                                                                                                  315/systemd-resolve
                                                    0.0.0.0:*
tcp
             0
                     0 localhost:ipp
                                                                                   ESCUCHAR
                                                                                                  441/cupsd
tcp
                    0 Ubuntu18Desktop:36526 server-54-192-60-:https TIME_WAIT
             0
                 0 Ubuntu18Desktop:37538 muc03s14-in-f46.1:https ESTABLECIDO 2300/firefox 0 Ubuntu18Desktop:45374 ec2-54-187-134-23:https ESTABLECIDO 2300/firefox
             0
tcp
tcp
```

netstat -punta

```
|root@Ubuntu18Desktop:/home/administrador# netstat -punta
Conexiones activas de Internet (servidores y establecidos)
Proto Recib Enviad Dirección local
                                           Dirección remota
                                                                  Estado
                                                                              PID/Program name
                 0 127.0.0.53:53
tcp
          0
                                           0.0.0.0:*
                                                                  ESCUCHAR
                                                                              315/systemd-resolve
           0
                 0 127.0.0.1:631
                                           0.0.0.0:*
tcp
                                                                  ESCUCHAR
                                                                              441/cupsd
                 0 192.168.1.135:45374
                                                                  ESTABLECIDO 2300/firefox
           0
                                          54.187.134.237:443
tcp
                 0 192.168.1.135:52260 35.244.179.255:443
                                                                  ESTABLECIDO 2300/firefox
tcp
                 0 192.168.1.135:52280 54.240.186.158:443
                                                                  ESTABLECIDO 2300/firefox
tcp
```

netstat -r ---- = comando route



| | nistrador# netst | at -r | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|
| IP del núcleo | | | | | | | |
| Pasarela | Genmask | Indic | MSS Ventana i | irtt Interfaz | | | |
| gateway | 0.0.0.0 | UG | 0 0 | 0 enp0s3 | | | |
| 0.0.0.0 | 255.255.0.0 | U | 0 0 | 0 enp0s3 | | | |
| 0.0.0.0 | 255.255.255.0 | U | 0 0 | 0 enp0s3 | | | |
| = comar | ndo route -n | | | | | | |
| root@Ubuntu18Desktop:/home/administrador# netstat -rn | | | | | | | |
| IP del núcleo | | | | | | | |
| Pasarela | Genmask | Indic | MSS Ventana | irtt Interfaz | | | |
| 192.168.1.1 | 0.0.0.0 | UG | 0 0 | 0 enp0s3 | | | |
| 0.0.0.0 | 255.255.0.0 | U | 0 0 | 0 enp0s3 | | | |
| 0.0.0.0 | 255.255.255.0 | U | 0.0 | 0 enp0s3 | | | |
| | IP del núcleo Pasarela _gateway 0.0.0.0 0.0.0.0 = comaresktop:/home/admi IP del núcleo Pasarela 192.168.1.1 0.0.0.0 | IP del núcleo Pasarela Genmask _gateway 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 = comando route -n esktop:/home/administrador# nets IP del núcleo Pasarela Genmask 192.168.1.1 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 | Pasarela Genmask Indic _gateway 0.0.0.0 UG 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0.0.0.0 255.255.255.0 U = comando route -n esktop:/home/administrador# netstat -rn IP del núcleo Pasarela Genmask Indic 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0.0.0.0 255.255.0.0 U | IP del núcleo Pasarela Genmask Indic MSS Ventana for the second of the sec | | | |

ESCANEO DE PUERTOS. Utilidad nmap

Sintaxis: nmap IP

Herramienta que escanea los puertos de una IP o conjunto de IPs dada. Por defecto sólo muestra los abiertos.

Ejemplos:

Para el equipo local:

\$nmap localhost

```
PORT STATE SERVICE

25/tcp open smtp

111/tcp open rpcbind

139/tcp open netbios-ssn

445/tcp open microsoft-ds
621/tcp open unknown
631/tcp open ipp
3306/tcp open mysql
```

Para dos equipos:

```
$nmap 192.168.0.22 192.168.0.25
```

Para una red:

\$nmap 192.168.0.0/16

Para un conjunto de equipos:

\$nmap 192.168.1.101-107



TRABAJO CON REDES A PARTIR DE UBUNTU 17

CONFIGURACIÓN IP

Comando ip

Es el sustituto del comando ifconfig

Información de las interfaces de red

ip address

```
root@ubuntu20:/home/administrador# ip address

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100

0 link/ether 08:00:27:d7:30:9c brd ff:ff:ff:ff:
    inet 192.168.1.33/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 84487sec preferred_lft 84487sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fed7:309c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Información de una interfaz de red

En este caso solicitamos sólo los datos de la wifi, en nuestro ejemplo enp0s3

ip address show enp0s3

```
root@ubuntu20:/home/administrador# ip address show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100
0
link/ether 08:00:27:d7:30:9c brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.33/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
valid_lft 84432sec preferred_lft 84432sec
inet6 fe80::a00:27ff:fed7:309c/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ver el enrutamiento de la red

ip route

```
root@ubuntu20:/home/administrador# ip route
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp src 192.168.1.33 metric 100
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.33
192.168.1.1 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 192.168.1.33 metric 100
```

Ver la MAC de los dispositivos conectados

ip neighbour

```
root@ubuntu20:/home/administrador# ip neighbour
192.168.1.1 dev enp0s3 lladdr 30:93:bc:96:58:60 STALE
```



FICHEROS PARA CONFIGURAR EL DNS A PARTIR DE UBUNTU 17

En un entorno TCP/IP las máquinas se identifican por el nombre de dominio y por su dirección IP. El servicio DNS permite que los sistemas de resolución de nombres (llamados también traductores de direcciones) consulten a los servidores de nombres con el objeto de asociar los nombres de dominio con las direcciones IP.

El sistema de resolución

La forma que el sistema de resolución resuelve los nombres viene dada por la línea hosts del archivo de configuración /etc/nsswitch.conf.

```
hosts: files dns
```

Esta línea lista los servicios que deberían usarse para resolver un nombre: por ejemplo: files, dns.

Si se utiliza el servicio *files*, el comportamiento del sistema de resolución busca correspondencias en el fichero /etc/hosts

```
127.0.0.1 localhost sala2-01
192.168.1.103 sala2-03
```

Si se utiliza el servicio *dns*, el comportamiento del sistema de resolución también viene dado por el archivo de configuración /etc/resolv.conf

```
domain informatica
nameserver 192.168.0.1
nameserver 192.168.0.5
```

Como a partir de Ubuntu 17 utilizaremos netplan, en el fichero /etc/resolv.conf aparecerá:

```
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust–ad
search home
```

ARRANCAR, PARAR Y REINICIAR SERVICIOS Y PROCESOS

USANDO SYSTEMD. COMANDO systemctl

Sintaxis: systemctl [opcion] [servicio]

ARRANCAR SERVICIOS:

Sintaxis: systemctl start servicio



Ejemplo: systemctl start cron ---- arranca demonio cron

PARAR SERVICIOS:

Sintaxis: systemctl stop servicio

Ejemplo: systemctl stop samba ---- detiene servidor samba

REINICIAR SERVICIOS

Sintaxis: systemctl restart servicio

Ejemplo: systemctl restart apache2 ----- reinicia servidor apache

STATUS DEL SERVICIO:

Sintaxis: systemctl status servicio

Ejemplo: systemctl status apache2

HABILITAR O INHABILITAR UN SERVICIO AL INICIAR EL SISTEMA

Habilitar: Permitir que el servicio se inicie en el arranque del sistema.

systemctl enable servicio

Ejemplo: systemctl enable cron

Deshabilitar: No permite que el servicio inicie en el arranque del sistema.

systemctl disable servicio

Ejemplo: systemctl disable cron

COMPROBAR SI UN SERVICIO ESTÁ ACTIVADO O HABILITADO

Activado: Verifica si un servicio está activo.

systemctl is-active servicio

Ejemplo: systemctl is-active cron

Habilitado: Verifica que un servicio está habilitado y arrancará con el sistema.

systemctl is-enabled servicio

Ejemplo: systemctl is-enabled cron



CONFIGURACIÓN DE LA RED EN UBUNTU

Configuración a partir de Ubuntu 17

A partir de la versión 17.04 si visualizas el fichero interfaces te muestra el siguiente mensaje:

```
root@ubuntu18:/home/administrador# cat /etc/network/interfaces
# ifupdown has been replaced by netplan(5) on this system. See
# /etc/netplan for current configuration.
# To re–enable ifupdown on this system, you can run:
# sudo apt install ifupdown
```

Vamos al directorio /etc/netplan y comprobamos que hay un fichero .yaml

Observamos que tiene configurado el interfaz enp0s3 por DHCP (dhcp 4:true). Este fichero no lo vamos a utilizar.

Configuración IP estática:

Crearemos uno nuevo llamado **01.netcfg.yaml** con la configuración de la IP estática. Pasos:

1º Para ver el nombre del interfaz, utilizamos el comando ip addr

```
administrador@ubuntu20:~$ ip addr

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100

link/ether 08:00:27:9a:9a:20 brd ff:ff:ff:ff:
inet 192.168.1.137/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
valid_lft forever preferred_lft forever
inet 192.168.1.23/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary dynamic enp0s3
valid_lft 86111sec preferred_lft 86111sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe9a:9a20/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

enp0s3: nombre del interfaz . IP asignada por DHCP: 192.168.1.137/24 **lo**: dirección de loopback (localhost). IP 127.0.0.1



2º Editamos **01.netcfg.yaml** y metemos los siguientes datos:

```
root@ubuntu18:/etc/netplan# cat 01.netcfg.yaml
network:
   version: 2
   renderer: networkd
   ethernets:
      enp0s3:
       dhcp4: no
      addresses: [192.168.1.150/24]
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
      addresses: [8.8.8, 87.216.1.66]
```

que significa:

```
network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

enp0s3: -- nombre del interfaz

dhcp4: no -- configuración IP estática

addresses: [192.168.1.150/24] -- dirección IP y máscara

gateway4: 192.168.1.1 -- puerta de enlace

nameservers:

addresses: [8.8.8.8, 87.216.1.66] -- servidores DNS primario y secundario
```

3º Aplicar los cambios con la utilidad netplan:

netplan apply

4° Comprobar los cambios: ip addr

-- Revisar esta documentación: https://mytcpip.com/netplan-ubuntu/

Webgrafía y Direcciones de interés

https://aprendiendoavirtualizar.com/configurar-ip-estatica-en-ubuntu-server-18-04/ https://www.administradortotal.net/sistemas/linux/configurar-la-red-ubuntu-18-04-derivados/ https://linuxconfig.org/how-to-restart-network-on-ubuntu-18-04-bionic-beaver-linux https://blog.ubuntu.com/2017/12/01/ubuntu-bionic-netplan



http://somebooks.es/establecer-una-direccion-ip-estatica-en-ubuntu-server-20-04/

https://www.sololinux.es/uso-del-comando-systemctl-con-ejemplos/

https://www.sololinux.es/uso-del-comando-ip-con-ejemplos/

https://esgeeks.com/systemv-upstart-systemd-linux/

https://mytcpip.com/netplan-ubuntu/

